



# Benutzerhandbuch Version 6.0

# EasiRun Europa GmbH

Stockheimer Weg 20 61250 Usingen Tel. +49 (0) 6081 – 91 60 30 Fax: +49 (0) 6081 – 91 60 49 E-Mail: info@easirun.de Homepage: www.easirun.de



#### **PrintEasy Dokumentation**

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird Ihnen gemäß den Bedingungen des Lizenzvertrages zur Verfügung gestellt und darf nur unter den darin beschriebenen Bedingungen eingesetzt werden.

Copyright	
	Copyright © 1998-2010 EasiRun Europa GmbH
	Alle Rechte vorbehalten.
	Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der EasiRun Europa GmbH kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Hilfsmittel verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
	Alle in diesem Handbuch erwähnten Beispiele mit Namen, Firmennamen oder Firmen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen, Firmen oder Einrichtungen sind unbeabsichtigt und rein zufällig.
	Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Warenzeichen	Alle in diesem Handbuch erwähnte Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber und werden hiermit
	anerkannt.
	Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland
	Stand Mai 2010



### Inhaltsverzeichnis

Installation und Konfiguration von PrintEasy	12
Installieren der PrintEasy Software	12
Installation der Entwickler-Volllizenz	13
Auswahl des verwendeten COBOL-Compilers	13
Acucorp Acucobol 5.x-Verzeichnis	14
Komponenten-Auswahl	15
Registrierung	
PrintEasy-Verzeichnis	17
Sicherung für bereits vorhandene Dateien erzeugen?	
Namen der Programmgruppe im Startverzeichnis	19
Zusammenfassung	20
Aktivierung über Dongle	
Installation der Endanwenderkomponenten	22
Grundsätzliche Einstellungen	22
Auswahl des COBOL-Compilers	23
Komponenten-Auswahl	23
Sprach-Auswahl	23
Sicherung für bereits vorhandene Dateien erzeugen?	
Namen der Programmgruppe im Startverzeichnis	25
Nachinstallation fehlender Komponenten	
Auswahl des Installationsordners	
Angabe der Seriennummer	27
Nachinstallation des COBOL-Compilers	
Komponenten-Auswahl	29
Sicherungskopien von ersetzten Datein erstellen	30
Erstellen einer neuen Prneasy.cfg	31
Auswahl des Installationsordners	31
Angabe von Namen und Seriennummer	32
Installation der Vorschau	33
Generelle Angaben	33
Einstellungen in der PRNEASY.INI	34
Micro Focus Workbench 4.0	35
Einstellungen	35
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)	35
Micro Focus NetExpress	36
Einstellungen	36
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)	36
Micro Focus NetExpress with .NET	37
Einstellungen	37
Vorbereitungen im .NET-COBOL-Projekt (innerhalb der Solution)	37
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)	38
ACUCORP ACUCOBOL-GT bis 5.0	39
Einstellungen	39
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Precompiler)	41
ACUCORP ACUCOBOL-GT ab 5.1	42
Einstellungen	42
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)	44
LIANT RM/COBOL	45
Einstellungen	45
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Precompiler)	46
Besonderheiten bei RM/COBOL	47



CA-Realia II Workbench	. 48
Einstellungen	. 48
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)	. 49
Linken von PrintEasv Programmen	. 52
Besonderheiten bei CA-Realia II Workbench	. 53
MBP – Visual COBOL	. 54
Einstellungen	. 54
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Precompiler)	. 55
Fujitsu NetCOBOL for Windows bis Version 8	. 56
Éinstellungen	. 56
PrintEasy Direktive "PEEXT"	. 56
Einstellungen im Projekt	. 57
Implementierung des PrintEasy Precompilers	. 58
Fujitsu NetCOBOL for Windows ab Version 9 (Eclipse)	. 61
Éinstellungen	. 61
PrintEasy Direktive "PEEXT"	. 61
Erstellung eines COBOL-Projektes	. 62
Vorbereitungen für den Precompile (Anpassung Ant-Skript)	. 65
Einbindung des Precompilers	. 66
Fujitsu NetCOBOL for .NET Version 2.x	. 76
, Einstellungen	. 76
Die Printeasy-Source im .NET-Umfeld	. 76
Erstellung eines PrintEasy-Projektes	. 77
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen unter .NET	. 83
Einstellung weiterer PrintEasy-Precompile-Optionen	. 85
Fujitsu NetCOBOL for .NET Version 3.0 und 4.0	. 86
Éinstellungen	. 86
Die PrintEasy-Source im .NET-Umfeld	. 86
Erstellung eines PrintEasy-Projektes	. 87
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen unter .NET	. 93
Einstellung weiterer PrintEasy-Precompile-Optionen	. 95
Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Precompiler)	. 96
Weitere Informationen	. 97
Allgemeines zur Übersetzung der Sourcen	. 98
PrintEasy Direktiven	. 98
Wozu brauche ich Direktiven?	. 98
Wie kann ich Direktiven im PrintEasy setzen?	. 98
Verfügbare Direktiven	. 99
Warum werden die Copy-Strecken nicht gefunden?	105
COBCPY-Umgebungsvariable für Preprozessor (nur Micro Focus)	105
COBCPY-Angaben für Precompile und PEMigrate	105
Welche Bedeutung haben die erzeugten Files?	106
CPE-Files	106
DIR-Files ("PE.DIR" und "PEMIG.DIR")	106
MIG-Files	106
PDF-Files	106
PEF-Files	106
PEI-Files	106
PEM-Files	107
PEP-Files	107
PEX-Files	107
PSI-Files	107
TPE-Files	107



Erstellen einer Anwendung mit PrintEasy	108
Das Graphic Device Interface	108
Ein wesentlicher Faktor – Der Druckertreiber	108
Das Problem mit den Schriftarten	109
Vorgehensweise bei der Erstellung einer PrintEasy-Anwendung	110
Einbettung der PrintEasy-Syntax in EXEC PRINT / END-EXEC	110
Aufbau einer PrintEasy-Source	111
Der PrintEasy-Precompiler / -Preprozessor	113
Die Ressourcen-Definition (DEFINE SECTION)	114
Initialisierung der Ressource (INITALIZE RESOURCES)	115
Aktualisierung der Ressource (REFRESH-RESOURCE)	115
Farbdefinition (DEFINE COLOR)	116
Schriftartdefinition (DEFINE FONT)	120
	126
Fulltypdefinition (DEFINE FILLIYPE)	129
Barcodetypdefinition (DEFINE BARCODE)	131
Papierdefinition (DEFINE PAPER)	134
Druckerdefinition (DEFINE PRINTER)	139
Die externe Ressourcen-Deinition	142
Die Dregrommetenderde (DEEAULT SECTION)	143
Die Programmstandards (DEFAULT SECTION)	144
Die Dokumentdefinition (DEEINE DOCUMENT SECTION)	140
Die Dokument-Standards (DOCUMENT DEEALILTS)	140
	149
Die physische Seite (PHYSICAL PAGE DESCRIPTION)	150
Die logische Seite (LOGICAL PAGE DESCRIPTION)	155
Vorgefertigte Definitionen für Standardetiketten	156
Definition von Wasserzeichen Stempel Kopf- & Fußzeilen	157
Die Definition von Objekten	164
Statische Texte und Felder (TEXT und Variablen)	165
Systemyariablen	170
Grafiken (BITMAP)	173
Barcode (BARCODE)	175
Rechteck (RECTANGLE)	176
Ellipse (ELLIPSE)	177
Polygon und Polyline (POLYGON)	180
Zeilen-Gruppe (ROWS)	184
Anweisungen in der PROCEDURE DIVISION	185
Ressourcen initialisieren (INITIALIZE RESOURCES)	185
Ressourcen aktualisieren (REFRESH RESOURCE)	185
Eröffnung des Dokuments (OPEN DOCUMENT)	186
PDF Dokumente erstellen	189
Objekte plazieren (PLACE)	190
Reihenfolge der Objektplazierung	190
Die absolute Positionierung (ABSOLUTE POSITION IS)	191
Die relative Positionierung (RELATIVE POSITION IS)	191
Die ausgerichtete Positionierung ( POSITION IS)	192
Die "klassische" Positionierung (AFTER).	192
Die ivilschung aus allen Varianten	192
Ermittiung X, Y-Position für Positionierung eines Objektes	193
Linion zoichnon (DLACE LINE)	195
Soitonworksol (NEXT LOGICAL/DHVSICAL DAGE)	190
	131



Komplett leere Seiten drucken (wichtig für Duplex)	197
Attribute der physischen oder logischen Seite ändern	198
Arbeiten mit der Trigger-Area	199
Dokument schließen (CLOSE DOCUMENT)	201
Verwerfen des Dokumentes (DESTROY DOCUMENT)	201
Freigeben der Ressourcen (FREE RESOURCES)	201
TOMs und CELLs	202
Die TOM-Technologie	202
Die Definition von CELLs	203
Inline-Formatierung	204
Regeln beim automatischen Zeilenumbruch (Autowrap)	205
Verfügbare Formatierungsangaben	206
Arbeiten mit Tabulatoren	207
Besonderheiten	208
Copystrecken ausschließen (EXCLUDE COPY)	208
Rund um Fehler und Co	
Fehlerbehandlung, wozu?	209
Quellen für (Fehler-)Informationen	209
Die PE-DOC-INFO	209
Die PE-CA	210
Die Copystrecke "PECODE.CPY"	212
Die Detailed-Warning-Table	213
Die WHENEVER-Klausel	214
Strategien der Fehlerbehandlung	215
Überblick	215
Behandlung von Fehlern (Errors)	216
Druckerersetzung	216
Schriftersetzung	217
Alternative Graustufen für Farbe	218
Problemgebiete	219
Fehler die keine sind	220
Der Durchschreibesatz (CARBONCOPY)	221
Prinzipielle Arbeitsweise	221
Erweiterungen bei der Dokumenten-Definition	222
Layer-Definition (LAYER DESCRIPTION)	222
Carboncopy-Definition (CARBONCOPY DESCRIPTION)	223
Erweiterungen bei den Geräteoptionen	224
Erweiterungen bei der physischen Seitenbeschreibung	225
Erweiterungen beim OPEN DOCUMENT	226
Erweiterungen beim PLACE	226
Erweiterungen bei der Preview-Steuerung	227
Rund um das Thema "Drucker & CO"	228
Die Varianten der Druckerauswahl	
Standard-Drucker vom System (SYSTEM-DEFAULT)	
Fester Drucker (nur bedingt empfehlenswert!!)	229
PrintEasy-Drucker-Dialog (PRINTER-DIALOG)	
Konfiguration der Darstellung des PRINTER-DIALOGs	231
Drucker aus der Auflistung im Printer-Dialog ausschließen	232
Vorgeschalteter PRINTER-DIALOG	233
Eigener Druckerauswahl-Dialog	235
Verwendung eines externen Druckerprofils	236



Windows-Standard-Drucker-Dialog	237
Informationen über der Drucker ermitteln	239
Die Druckereigenschaften	
Ermittlung der Eigenschaften via PrintEasy-API	
Abfrage der verfügbaren Schächte (Inputbins)	
Welche Papiersorten werden bei welchem Schacht unterstützt?	
Die Standard-Einstellungen des Druckers	
Wenn die Angaben im Druckertreiber falsch sind	
Druckertreiber ist nicht gleich Druckertreiber	
Probleme mit den Hardware-Rändern	
Kalibrierung ("Seitenränder")	
Empfohlene Mindestgrößen für den physischen Rand	
Automatische Einstellungen (nur bedingt empfehlenswert)	245
Spezielle PrintEasy Techniken	
Arbeiten mit Autoindex	246
Druck in ein Formular	247
3D-Balkengrafik über PrintEasy direkt	249
Anfügen und Extrahieren von Dateien an ein PEF-File	240 250
Lesen und Schreiben der WIN INI	
Vorarbeiten der Pogistry	
Sonstiges	
Einfache Businessarafik	
Eliliacite Busiliessylalik	
CSV-Datel	
Oft gestellte Fragen	
Wie wird Endlospapier definiert?	
Manchmal Endlospapier und manchmal A4?	
Wie stelle ich ein eigenes Papierformat ein?	
Wie kann ich zur Laufzeit den Eingabeschacht wechseln?	255
Wie kann ich unsichtbaren Text drucken?	
Wie kann ich einen Ausgabeschacht ansteuern?	
Wie kann ich den PrintEasy-Ausdruck archivieren?	
Wie kann ich PEF-Files wieder anzeigen bzw. ausdrucken?	
Warum kommt der Ausdruck auf einem Drucker nicht richtig?	
Warum druckt PrintEasy immer erst am Ende?	258
Die Auslieferung von PrintEasy Anwendungen	
Wohin mit den Runtime-Modulen?!	
Endanwender-Runtime	260
Allgemeine Laufzeitbibliotheken	260
Compilerabhängige Laufzeitbibliotheken	260
Sonstine Dateien	261
Module die NICHT ausgeliefert werden dürfen	262
Die "INI-Datei"	263
Warum braucht PrintFasy überhaunt eine INI-Datei?	263
Eigono DDNEASY INIL odor WIN INI2	
Ligene Fixine Ao Finini Odel Willy. INF?	204 معد
Suchiellenioige für die PRINEAST.INI (WICHTIG!!)	
Dia Drint Casy Kanfigurationadata: (DDNE 40) (CCO)	
Die Printeasy Koniigurationsoater (PKNEASY.CFG)	
	-267



	Anzeige einer PrintEasy-PEF-Datei	267
	Methoden für die Endanwender-Installation	268
	Skript-gesteuerte Installation	268
	ENDUSER.BAT	271
	FAQs rund um die Endanwender-Installation	272
	Problem "Ungültige Installation"	272
	Warum erscheinen bei meinem Endkunden "Eselsohren" und "Kaffeeflecken"?!	273
	Müssen PrintEasy-Updates auch beim Endanwender eingespielt werden?	273
	Warum kann ich das PrintEasy-Update beim Endanwender nicht einspielen?!	273
	Muss die Anwendung nach einem neuen PrintEasy-Update neu umgewandelt werden?	273
	Anpassung der PrintEasy-Fortschrittsanzeige	2/4
	Eintrag in der INI-Datei	274
	Verwenden von eigenen Statusanzeigern	275
	Eigene Bitmaps für den PrintEasy Status	276
	aaln für die kestenlese Weitergebe der PrintFesy Laufzeit-Komponenten	278
	gem für die Kostemose weitergabe der Printzasy Laufzeit-Komponenten	278
	Auszug aus dem Software-Lizenzvertrag	270
	Redeutung für die Pravis	270
		215
Er	stellen großer Dokumente mit PrintEasy	283
	"Alte Technik" (Esc-Segu.) vs. "Windows-Technik"	284
	Direkte Ansteuerung des Druckers (Esc-Segu.) – "Alte Technik"	284
	Verwendung des Druckertreibers – "Windows-Technik"	284
	Ein wichtiges Kriterium "Die Spool-Einstellungen"	285
	Warteschlange i.V.m. Datenformat "EMF"	286
	Warteschlange i.V.m. Datenformat "RAW"	286
	Direkt an den Drucker leiten (ohne Spooldatei)	286
	Die 10 Todsünden bei großen Dokumenten	287
	1. Mehrere hundert oder tausend Seiten in EINEM Dokument	288
	2. Zuwenig TEMP-Speicherplatz und Hauptspeicher	288
	3. Drucken mit Vorschau (Modus "DIRECT")	288
	4. Häufiges "BORDER IS ON"	289
	5. Ständiges Ändern der Schriften-Attribute	289
	6. Angabe der Schriften-Attribute, die bereits bekannt sind	290
	7. "NEXT LOGICAL PAGE WITH REFRESH" ohne Veranlassung	290
	8. Schwarz-Weiß-Grafiken als True-Color	291
	9. Andere Grafikformate als "BMP"	291
	10. "REFRESH RESOURCES ALL" ohne Veranlassung	291
	Ausnahmen bestätigen die Regel	292
	Verwendung von druckerinternen Schriften	292
	Ausfuhrungsgeschwindigkeit	293
ni	a DrintEasy Vorschau	20/
	liberblick	294
	Aufruf der Vorschau und Bedienelemente des Primärfansters	204
	Die Bedienungselemente im Dokumentfenster	200
	Hilfslinien für Teytlängen	200
	Programmaesteuerte Konfiguration	301
	Festlegung der Dialogpositionen	301
	Größe der Vorschau	303
	Titelzeile der Vorschau	303
	Parent-Window	304
	Vordefinition der Vorschau in der DEFINE SECTION	305



Dynamische Veränderung der Symbole innerhalb der Vorschau Statische Festlegung der Symbole innerhalb der Vorschau	307 308
Steuerung der PrintEasy Vorschau über PE-Syntax	309
Steuerung der PrintEasy Vorschau über APIs	312
Die PrintEasy Vorschau als OCX / ActiveX Control	318
Das PrintFasy Entwicklungszentrum	324
Arheiten mit Projekten	324
Finstellen von Ontionen	325
Procompiliaran van BrintEasy Programman	220
Konfiguration dea Entwicklungezentrum	320
	321
Aligemeine Syntax Abschnitte der Konfigurationsdatei	327
Absemme der Könngurationsdater.	520
Der PrintEasy-Analyzer	329
Der PrintEasy Source-Viewer	330
Der PrintEasy-Debugger (Spy)	331
Debugger-Konfiguration (Kontrollzentrum)	332
Allgemeine Einstellungen	332
Haltepunkte vordefinieren	333
Der PrintEasy-Debugger im Detail	334
Die Detailanzeige	335
Informationen im PrintEasy-Debugger	336
Das PrintEasy Kontrollzentrum	337
Überblick	337
Komponenten des PrintEasy-Kontrollzentrums	338
Systemverwalter	340
Vorschaukonfiguration	341
Personalisierung	342
Passwort ändern	343
Seitenränder	344
Definition der Hardwareränder (Werte ändern)	345
Druckereigenschaften	3/6
Constinuing der Drucker und Panier Definition	240
Schriftvorwaltung	2/0
Schriftersetzung	2/0
SchlinkerSeizung	349
	300
Schnitgennition	351
Hinzurugen von Schriftdefinitionen	352
Schriftliste	353
	354
Farbe hinzufugen	355
Graustufe hinzufügen	356
Hiltslinien	357
Generelle Konfiguration	357
Einstellung des Zebra-Musters	358
Drucker-Einstellungen	359
Druckerprofile	360
Druckerersetzung	361
Hinzufügen von Druckerersetzungen	362
Druckerfilter (Printerfilter)	363



PrintEasy Remote und User Exits	405
Beispiel einer Konfigurationsdatei	402
Die Bereiche (Sections) im einzelnen	402 402
Konfigurationsdatei (INI-Datei)	
Programmaufruf	 Δ∩1
Hintergrund	Δ01
Das Zusatz-Tool RunEasy	
Doi 1 mileasy imigrate Assistent	
Der PrintFasy Migrate Assistent	
Stand Alone Aufruf (batchorientiert oder interaktiv)	209 200
Zusatzschritt heim Prenrozess/Precompile	200 x00
Starten von PrintEasy Migrate	300 <u>3</u> 00
Ohsolete Direktiven	208
Migrate Direktiven	201 201
Die PEMIG DIR	303
Mitgelieferte .MIG-Dateien	392
Textmarken in der .MIG-Datei	391
Die PrintEasy Migrationsdatei .MIG	
Standardumsetzung	
Arbeitsweise von PrintEasy Migrate	
Voraussetzungen für eine Migrationsfähigkeit	
Ausgangslage	
Das Werkzeug PrintEasy Migrate	
Schließen der Vorschau	
Seitenwechsel	
Zoomfaktor	387
Zoomen per Mausrad	387
Zoom	387
Registrieren der Entwicklerversion über die Dongle-Aktivierung	386
Lizenz entfernen	385
Registrieren über den PCKey	
Registrierung	383
Informationen über Ihre Installation (Über PrintEasy)	382
Statusanzeige konfigurieren	381
Warnungen und Informationen filtern	380
CFG-Datei importieren	379
weitere Logfiles	
Logfile-Benutzung	
Logfile-Konfiguration	
Bearbeitung INI-Datei	
Speicnerantorderungen	
Faromanager	
renierbenebung	
Schritten-Fliter für Testzwecke einstellen	
Hallepunkte vorgetinieren	
Debugger Kontiguration	
Dialog Positionierung	
Ausnanmeregein	
voreinstellungen	
	000



	Ausgangslage	. 405
	Lösung durch PrintEasy Remote	. 405
	Einsatzbereiche	. 406
	Arbeitsvarianten	. 407
	Beariffsbestimmunaen	. 407
	Variante 1 Stand-Alone	. 408
	Variante 2 zentraler Applikationsserver WIN32 Client und lokaler PE-Printserver	. 409
	Variante 3 zentraler Applikationsserver WIN32 Client und zentraler PE-Printserver	. 410
	Variante 4 zentraler Applikationsserver Non-WIN32 Client und zentraler PE-Printserver	. 411
	Variante 5 zentraler Kombiserver mit WIN 32 Client	. 412
	Variante 6 zentraler Kombiserver mit Non-WIN 32 Client	. 413
	Variante 7 zentraler WIN32 Terminal-Server	. 414
	Technische Detaillierung (Überblick)	. 415
	Der Stand-Alone Fall	. 415
	Erweiterung um einen User Exit	. 417
	Erweiterung für den Remote-Betrieb	. 418
	Remote mit User Exit	. 419
	COBOL-seitige Erweiterungen	. 420
	Systemtechnische Beschreibung der Schnittstelle	. 421
	Sprachliche Definition	. 421
	Funktionen die zur Verfügung gestellt werden müssen	. 421
	Funktion die im Cobolprogram aufgerufen werden können	. 422
	Definition der Strukturen und Bedeutung der einzelnen Strukturelemente	. 423
	Inititalisierungsablauf	. 425
	· ·	
Fe	hlermeldungen	. 426
	Fehler vom PrintEasy - Preprozessor / Precompiler	. 426
	Fehler beim Übersetzen	. 426
	Fehler beim Extrahieren der Copy-Strecken	. 427
	Interne Fehler	. 427
	PrintEasy Runtime-Meldungen	. 428
	Informationen (INFOs)	. 428
	Warnungen (WARNINGs)	. 429
	Fehler (ERRORs)	. 431
Li	mitierungen	. 433
In	dex	. 434



# Installation und Konfiguration von PrintEasy

# Installieren der PrintEasy Software

Starten Sie das Installationsprogramm PExxxG.EXE von der CD. Die xxx variieren je nach PrintEasy-Versionsstand.



#### Entwickler-Volllizenz (mit gültiger Seriennummer)

Es werden alle Basiskomponenten installiert, die der Anwendungsentwickler für den Einsatz von PrintEasy benötigt. Entwickler im Sinne der PrintEasy Lizenzbestimmungen sind alle, die für ihre Applikation PrintEasy Syntax verwenden oder bei der Entwicklung einer Applikation Module ausführen, die auf PrintEasy basieren.

#### Endanwenderkomponenten

Es werden alle Laufzeitkomponenten installiert und die Konfiguration angepaßt, damit der Endanwender eine mit PrintEasy erstellte Applikation ausführen kann.

- Nachinstallation fehlender Komponenten Hiermit können Sie fehlende Komponenten nachinstallieren.
- Erstellen einer neuen PRNEASY.CFG Sollte Ihnen Ihre PRNEASY.CFG kaputt oder verloren gegangen sein, können Sie sich hierüber eine neue erstellen lassen.
- Installation der Vorschau Wenn Sie f
  ür Ihren Endanwender zur Anzeige von PEF-Dateien lediglich eine Vorschau ben
  ötigen, w
  ählen Sie bitte diese Option aus.

#### Installation der Try&Buy-Version

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, PrintEasy auf Herz und Nieren zu testen.



# Installation der Entwickler-Volllizenz

### Auswahl des verwendeten COBOL-Compilers

覺 Entwickler Installation		×
	Compiler  ACU COBOL-GT (bis Version 4.x und Version 5.0)  ACU COBOL-GT (ab Version 5.1)  CA-Bealia II Workbench  Eujitsu NetCOBOL  Fujitsu NetCOBOL .NET (bis Version 2  Fujitsu NetCOBOL .NET (Version 3.x)  LIANT RM/COBOL  Micro Focus NetExpress Micro Focus NetExpress with .Net Micro Focus Workbench 4.0  MBP	
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrechen	1

Wählen Sie die COBOL-Compiler aus, die PrintEasy unterstützen soll.

Für jeden ausgewählten COBOL-Compiler wird dabei ein eigenes Verzeichnis erstellt. In diesem Verzeichnis werden sogenannte **Reisestecker (PETOOLS.DLL & PECOBOL.DLL)** abgelegt.

Diese Module konvertieren die jeweiligen Call-Konventionen Ihres COBOL-Compilers in die Call-Konventionen, die PrintEasy erwartet. Diese Module sind also notwendig, damit PrintEasy, die mit Ihrem COBOL-Compiler erstellten Aufrufe versteht.

#### Wichtiger Hinweis

Bitte achten Sie darauf, dass diese Reisestecker nicht durcheinander geraten, falls Sie die Unterstützung für mehrere COBOL-Compiler installieren. Falsche Reisestecker führen im besten Fall zu verfälschten Ergebnissen und im Normal-Fall zu Abstürzen.



### Acucorp Acucobol 5.x-Verzeichnis

월 ACU 5.x Verzeichnis w	vählen	×
PrintEasy	Sie haben den COBOL Compiler ACUCORP - ACUCOBOL 5.x ausgewählt. Bitte geben Sie Ihr ACUGT-Bin-Verzeichnis für die Installation des PrintEasy-Preprozessors an.	
	Zielordner F:\Acucbl510\AcuGT\bin Blättern	]
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrechen	_

Dieser Dialog erscheint nur, wenn Sie den Acucorp Acucobol Compiler 5.x ausgewählt haben.

Dieser COBOL-Compiler unterstützt den Preprozessor-Ansatz, zum automatischen Umwandeln der PrintEasy-Sourcen.

Jedoch muss dieser PrintEasy-Preprozessor (**PEPREACU.EXE**) in das ACUGT-BIN-Verzeichnis kopiert werden, damit er angezogen wird.



### Komponenten-Auswahl

월 Entwickler Installat	ion			X
PrintEasy	Etiketten Herma Beispiele PrintEasy Verfügbare Sprachen 049 Deutsch 001 Englisch Tools RunEasy	Viking	Zweckform sch	
		< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter	> Abbreche	n

#### Hier können Sie auswählen, welche Komponenten PrintEasy installieren soll:

#### Etiketten

Wir haben bereits zahlreiche Definitionen für die Verwendung von Herma-, Viking- und Zweckform/Avery-Etiketten in Copy-Strecken abgelegt. Hier können Sie entscheiden, ob Sie diese installieren möchten

#### Beispiele

Möchten Sie die umfangreiche Beispielsammlung für den schnellen Einstieg in PrintEasy installieren?

#### Installierte Sprachen

Hier können Sie die verfügbaren Endanwender-Sprachen auswählen.

#### Tools

Wenn Sie "RunEasy" installieren möchten, wählen Sie bitte diese Option aus.



### Registrierung

覺 Angaben zur Registrier	ing	×
DrintEasy	Bitte tragen Sie in den Feldern unten den Namen und die Firma des registrierten Eigentümers von PrintEasy V 4.0.0 sowie die Seriennummer ein. Um fortzufahren müssen alle Felder ausgefüllt sein. <u>N</u> ame: 	
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrechen	-

Um mit der Installation fortfahren zu können, müssen Sie hier Name und Firma des registrierten Eigentümers der PrintEasy-Entwickler-Lizenz eintragen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Eingabe der Seriennummer. Vor allem Inhaber mehrerer Lizenzen müssen auf den Eintrag der richtigen Seriennummer achten.

Anhand dieser Daten wird später ein Anforderungs-Schlüssel generiert. Sollte dieser mit der falschen Seriennummer erzeugt werden, muss die Installation wiederholt werden!



# PrintEasy-Verzeichnis

覺 Zielpfad wählen		×
rintEasy	Installation speichert PrintEasy V 5.0.1 im unten angegebenen Ordner: Zur Installation in einem anderen Ordner auf Blättern klicken und einen anderen Ordner wählen. Wenn Sie PrintEasy V 5.0.1 nicht installieren möchten, können Sie durch Klicken auf Abbrechen die Installation beenden.	
	Zielordner C:\PmEasy Bjättern	
	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>	-

Bitte wählen Sie das Verzeichnis aus, in das PrintEasy installiert werden soll.



# Sicherung für bereits vorhandene Dateien erzeugen?

월 Sicherungskopie von ei	rsetzten Dateien erstellen	×
ıtEasy	Dieses Installationsprogramm kann Sicherungskopien von allen während der Installation ersetzten Dateien erstellen. Diese Dateien werden zur Rückgängigmachung der Installation und bei Anforderung eines Rollbacks verwendet. Ohne Sicherungskopien ist nur eine Rückgängigmachung der Installation möglich, nicht aber ein Rollback des Systems. Sicherungskopien der ersetzten Dateien erstellen?	
	C Ngin Bitte wählen Sie das Verzeichnis, in das die ersetzten Dateien kopiert werden sollen. Zielverzeichnis für die Sicherungsdatei C:\PrnEasy\BACKUP	
	< <u>∠</u> urück <u>Weiter&gt;</u> Abbrechen	_

Bitte wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die Sicherungskopien gestellt werden sollen. Dort werden alle Dateien abgestellt, die von PrintEasy ersetzt wurden.



# Namen der Programmgruppe im Startverzeichnis

覺 Programm-Manage	rgruppe wählen	×
ISY	Den Namen der Programm-Managergruppe wählen, in der die PrintEasy V 5.0.1-Symbole gespeichert werden sollen:	
	PrintEasy 5.x	
Printe	Autostart Development	
		_
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrecher	

Bitte wählen Sie den Namen der Programmgruppe aus, unter welcher die PrintEasy-Komponenten im Startverzeichnis abgelegt werden.



# Zusammenfassung

覺 Installation beginnen		×
Easy	Sie sind jetzt zur Installation von PrintEasy V 5.0.1 bereit. Auf die Schaltfläche Weiter klicken, um mit dem Start der Installation zu beginnen, oder auf die Schaltfläche Zurück, um die Installationsinformationen nochmals aufzurufen.	
	Installationstyp Beispiele installiert Gewählte Compiler ACU COBOL-GT (bis Version 4.x) Fujitsu COBOL.NET (bis Version 2.x) Fujitsu COBOL.Net (Version 3.x) Fujitsu COBOL CA-Realia II Workbench LIANT RM/COBOL MERANT Micro Focus NetExpress	
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrechen	

Abschließend erhalten Sie noch mal eine Zusammenfassung über die ausgewählten Komponenten und getroffenen Entscheidungen.



# Aktivierung über Dongle

Schließen Sie den Dongle via USB an den PC, auf dem Sie PrintEasy installieren möchten, an.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt "Registrierung".



# Installation der Endanwenderkomponenten

### Grundsätzliche Einstellungen

Endbenutzer Installatio	on	×
dsy	<u>C</u> ompiler <u>S</u> prachen <u>K</u> omponenten	
ш	🔽 PrintEasy im Start <u>m</u> eniü eintragen 🛛 🗖 RunEasy	
	Zielordher C:\PrnEasy	
	PrintEasy CFG importieren	
	R:\versand.voll5\501Blättern	
	<u>W</u> eiter> Abbrech	en

Bei der Installation der Endanwender-Komponenten können Sie genau bestimmen, was zur Verfügung stehen und wohin das kopiert werden soll.

#### PrintEasy im Startmenü eintragen

Wenn Sie den Eintrag der PrintEasy-Komponenten im Startmenü wünschen, müssen Sie diese Auswahl aktiviert lassen.

RunEasy

Wenn Sie RunEasy installieren möchten, wählen Sie bitte diese Option aus.

Zielordner

Wohin sollen die PrintEasy-Komponenten installiert werden?

PrintEasy-CFG importieren

Zur Runtime beim Endanwender gehört auch eine gültige PRNEASY.CFG. Diese **muss** von Ihrer PrintEasy-Entwickler-Installation stammen und ist die Gewährleistung, dass Sie eine Anwendung mit einer gültigen PrintEasy-Lizenz erstellt haben.

Im Notfall läuft die Endanwender-Installation auch ohne diese CFG-Datei. Dann jedoch, können Sie keine Einstellungen im Kontrollzentrum vornehmen! Diese Einstellungen werden nämlich in diese PRNEASY.CFG abgestellt.

Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie an Ihren Endanwender eine "saubere" PrintEasy-CFG weitergeben. Eventuelle "Test-Einstellungen", werden sonst an ihn mit übergeben.



### Auswahl des COBOL-Compilers

Compiler Auswahl	×
<ul> <li>ACU COBOL-GT</li> <li>CA-<u>R</u>ealia II Workbench</li> <li><u>F</u>ujitsu NetCOBOL</li> <li>F<u>ujitsu NetCOBOL .NET</u></li> <li><u>LIANT RM/COBOL</u></li> <li>Micro Focus <u>NetExpress</u></li> <li>Micro Focus <u>NetExpress</u> with .Net</li> <li>Micro Focus <u>W</u>orkbench 4.0</li> <li><u>MBP</u></li> </ul>	Abbruch

Bitte wählen Sie hier den COBOL-Compiler aus, mit dem die Applikation erstellt wurde. Diese Auswahl sorgt dafür, dass der richtige Reisestecker (PETOOLS/PECOBOL) kopiert wird.

#### Wichtiger Hinweis

Bitte achten Sie sehr genau darauf, dass Sie den richtigen COBOL-Compiler auswählen. Eine falsche Entscheidung führt im besten Fall zu verfälschten Ergebnissen und im Normal-Fall zu Abstürzen.

### Komponenten-Auswahl



Hier wählen Sie die Komponenten, die dem Endanwender zur Verfügung gestellt werden sollen.

### Sprach-Auswahl

Sprachauswahl	×
Verfügbare Sprachen	ОК
🔲 001 <u>E</u> nglisch	
039 <u>I</u> talienisch	Abbruch

Hier können Sie die verfügbaren Sprachunterstützung auswählen.



# Sicherung für bereits vorhandene Dateien erzeugen?

🛿 Sicherungskopie von ersetzten Dateien erstellen		
łEasy	Dieses Installationsprogramm kann Sicherungskopien von all während der Installation ersetzten Dateien erstellen. Diese Dateien werden zur Rückgängigmachung der Installation und bei Anforderung eines Rollbacks verwendet. Ohne Sicherungskopien ist nur eine Rückgängigmachung der Installation möglich, nicht aber ein Rollback des Systems. Sicherungskopien der ersetzten Dateien erstellen?	en 1
<b>Prin</b>	⊙ Ja ○ N <u>e</u> in Bitte wählen Sie das Verzeichnis, in das die ersetzten Dateier kopiert werden sollen.	n
<b>P</b>	Zielverzeichnis für die Sicherungsdatei C:\prneasy4\BACKUP	
	< <u>∠</u> urück <u>Weiter&gt;</u> Abbreche	n

Bitte wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die Sicherungskopien gestellt werden sollen. Dort werden alle Dateien abgestellt, die von PrintEasy ersetzt wurden.



# Namen der Programmgruppe im Startverzeichnis

覺 Programm-Manage	rgruppe wählen	×
ISY	Den Namen der Programm-Managergruppe wählen, in der die PrintEasy V 5.0.1-Symbole gespeichert werden sollen:	
	PrintEasy 5.x	
Printe	Autostart Development	
		_
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrecher	

Bitte wählen Sie den Namen der Programmgruppe aus, unter welcher die PrintEasy-Komponenten im Startverzeichnis abgelegt werden.



# Nachinstallation fehlender Komponenten

Über diese Auswahl können Sie eine bereits bestehenden PrintEasy-Installation um fehlende Komponenten ergänzen.

### Auswahl des Installationsordners

覺 Auswahl des frühe	eren Installationsordners	×
PrintEasy	Bitte wählen Sie den Ordner aus, in dem Ihre frühere Installation gespeichert wurde.	
	Früherer Installationsordner C:\prneasy4 	]
	Weiter> Abbreche	en

Zunächst müssen Sie hier das Installationsverzeichnis angeben, damit der Umfang der bereits installierten Komponenten ermittelt werden kann.



### Angabe der Seriennummer

覺 Angaben zur Serie	🛿 Angaben zur Seriennummer		
rintEasy	Bitte tragen Sie in den Feldern Ihre Seriennummer von PrintEasy V 4.0.0 ein. Um mit der Installation fortfahren zu können, müssen alle Felder ausgefüllt sein.		
	<u>S</u> eriennummer:		
	XX - XX - <sup>XXXXXXX</sup>		
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbreche	n	

Zur Verifikation müssen Sie nun Ihre Seriennummer eintragen.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur fortfahren können, wenn Sie alle Felder korrekt ausgefüllt haben.



# Nachinstallation des COBOL-Compilers

월 Entwickler Installation		×
PrintEasy	Compiler ACU COBOL-GT (bis Version 4.x und Version 5.0 ACU COBOL-GT (ab Version 5.1) CA-Bealia II Workbench Eujitsu NetCOBOL Fujitsu NetCOBOL .NET (bis Version 2.x) Fujitsu NetCOBOL .NET (Version 3.x) LIANT RM/COBOL Micro Focus NetExpress Micro Focus NetExpress with .Net Micro Focus Workbench 4.0 MBP	
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter> Abbreche	n

Sie können nun weitere COBOL-Compiler auswählen.



# Komponenten-Auswahl

覺 Entwickler Instal	ation		X
PrintEasy	Etiketten Etiketten Beispiele PrintEasy Installierte Sprachen 049 Deutsch 001 Englisch	C Zweckform	
		< <u>∠</u> urück <u>Weiter&gt;</u>	Abbrechen

Nun besteht die Möglichkeit weitere Komponenten auszuwählen, die nachträglich installiert werden sollen.



# Sicherungskopien von ersetzten Datein erstellen

월 Sicherungskopie v	Sicherungskopie von ersetzten Dateien erstellen		
ŀEasy	Dieses Installationsprogramm kann Sicherungskopien von al während der Installation ersetzten Dateien erstellen. Diese Dateien werden zur Rückgängigmachung der Installation un bei Anforderung eines Rollbacks verwendet. Ohne Sicherungskopien ist nur eine Rückgängigmachung der Installation möglich, nicht aber ein Rollback des Systems. Sicherungskopien der ersetzten Dateien erstellen?	len d	
<b>Prin</b>	⊙ Ja ○ Nein Bitte wählen Sie das Verzeichnis, in das die ersetzten Dateie kopiert werden sollen.	'n	
	Zielverzeichnis für die Sicherungsdatei C:\prneasy4\BACKUPBjättern		
	< <u>Zurück</u> <u>Weiter&gt;</u> Abbrech	en	

Hierüber können Sie nun entscheiden, ob und wo bereits vorhandene Dateien, die überschrieben werden, gesichert werden sollen.



# Erstellen einer neuen Prneasy.cfg

Sollte Ihnen Ihre PRNEASY.CFG-Datei einmal kaputt oder verloren gehen, können Sie sich hierüber eine neue erzeugen lassen.

### Auswahl des Installationsordners

🛃 PrintEasy Verzeich	nis wählen	×
PrintEasy	Bitte geben Sie das Verzeichnis an, in dem sich Ihre PrintEasy-Installation befindet. Mit Abbrechen können Sie die Installation beenden.	
	Zielordner C:\prneasy4 Bjättern	
	Abbrechen	

Zunächst müssen Sie hier das Installationsverzeichnis angeben.



### Angabe von Namen und Seriennummer

覺 Angaben zur Registrier	😫 Angaben zur Registrierung	
PrintEasy	Bitte tragen Sie in den Feldern unten den Namen und die Firma   des registrierten Eigentümers von PrintEasy V 4.0.0 sowie die   Seriennummer ein. Um fortzufahren müssen alle Felder   ausgefüllt sein.     Name:     [   Eirma:     Seriennummer:     Seriennummer:	
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrechen	

Zur Verifikation müssen Sie nun Ihre Seriennummer eintragen.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur fortfahren können, wenn Sie alle Felder korrekt ausgefüllt haben.



# Installation der Vorschau

Wenn Sie PEF-Dateien an Ihre Kunden weitergeben möchten, genügt die Installation der PrintEasy Vorschau und CFG-Datei.

### **Generelle Angaben**

覺 Preview Installation		×
Easy	Verfügbare Sprachen ● 049 Deutsch ● 001 Englisch ● 039 Italienisch ■ PrintEasy im Start <u>m</u> enü eintragen	
	Zielordner C:\prneasy4	
	PrintEasy CFG importieren C:\prneasy4 Blättern	
	<zurück <u="">Weiter&gt; Abbrechen</zurück>	_

Bitte wählen Sie zunächst aus, welche Sprache die Vorschau haben soll und ob die Komponenten ins Startmenü eingetragen werden sollen.

Über die Angabe des Zielordners legen Sie fest, wohin die PrintEasy-Komponenten installiert werden.

Die CFG-Datei enthält Ihre Konfiguration und dient als Nachweis für eine gültige Lizenz. Die CFG-Datei muss daher aus einer freigeschalteten PrintEasy-Entwickler-Umgebung kopiert werden.



# Einstellungen in der PRNEASY.INI

Nach der Installation von PrintEasy befindet sich im PrintEasy-Installationsverzeichnis eine **PRNEASY.INI** 

```
[PrintEasy]
Home=F:\PRNEASY
InstVersion=4.0.0
Language=049
RUNOCX=F:\PRNEASY
CFGNAME=F:\PRNEASY\prneasy.cfg
INSTLANGUAGE=049
SYSERROR=1
```

#### Unter diesem Eintrag können folgende Einstellungen gemacht werden:

#### Home

Gibt das Verzeichnis an, in dem PrintEasy installiert wurde.

#### Temp

Gibt das Verzeichnis an, in dem PrintEasy temporäre Dateien anlegen soll. Wird kein existierendes Verzeichnis oder der Platzhalter %TEMP% angegeben, wird das Temp-Verzeichnis von Windows verwendet.

#### InstVersion

Gibt die installierte Version von PrintEasy an.

- Language
   Gibt den Ländercode f
  ür die Sprachunterst
  ützung an.
  - Gibt den Landercode für die Sprachunterstutzung an.
- RunOCX Gibt das Verzeichnis an, in dem die Runtime f
  ür das PrintEasy-ActiveX-Control liegt
- CFGName

Hier kann eine alternative PrintEasy-CFG-Datei angegeben werden.

■ InstLanguage

Hier werden alle Ländercodes aufgeführt, für die die Sprachunterstützung installiert wurde.

#### SysError

Wenn dieser Schalter auf 1 gesetzt wird, dann werden alle System-Fehlermeldungen von Windows als Messagebox angezeigt. Das ist für die Fehlersuche sehr hilfreich.

#### LogPath

Gibt das Verzeichnis an, in dem die diversen Logfiles gespeichert werden.

■ Develop=0

Dieser Eintrag bewirkt, dass sich die PrintEasy-Installation nun wie eine Endanwender-Installation verhält – d.h. alle Entwickler-Komponenten (z.B. Spy) sind deaktiviert.

Zur Laufzeit wird der Eintrag [PEFILES] in der PrnEasy-INI-Datei gemacht.

[PEFILES]	
9605734=0	
9613587=0	

Diese Einträge werden für die Verwaltung der temporären Dateien verwendet.



# Micro Focus Workbench 4.0

### Einstellungen

Damit der PrintEasy Preprozessor, die PrintEasy Runtime und die mitgelieferten Copybooks gefunden werden, müssen folgende Umgebungsvariablen gesetzt werden.

```
COBDIR=<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\WB;%COBDIR%
PATH =<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\WB;%PATH%
COBCPY=<Instverzeichnis>\CPY;%COBCPY%
```

Diese Umgebungsvariablen können entweder in der Datei WBW3.SYS eingetragen werden, die sich im Verzeichnis INSTALL.MF des Systemlaufwerks befindet, oder Sie erstellen im Organizer ein Projekt mit diesen Umgebungsvariablen.

### Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden.

Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Die Micro Focus Workbench 4.0 unterstützt die Technik des Preprozessors. Das bedeutet, dass Ihre COBOL-Source automatisch beim Compile-/Check-Lauf mit PrintEasy übersetzt wird und Sie weiterhin auf Basis Ihres Source-Codes testen können.

#### **Preprozessor-Direktive**

Hierfür ist es allerdings notwendig, dass Sie dem COBOL-Compiler mitteilen, dass diese COBOL-Source mit PrintEasy precompiliert werden soll. Dies geht am einfachsten, wenn Sie als erste Zeile in Ihrer PrintEasy-COBOL-Source auf Spalte 7 beginnend, folgende Anweisung eintragen:

\$SET P(PEPREP) ENDP

Nach der Angabe des Preprozessors mit P(PEPREP) und vor dem ENDP dürfen Sie dann zusätzliche PrintEasy-Direktiven einfügen.

Wenn Sie z.B. die automatische Umstellung von OEM nach ANSI verwenden möchten, sieht diese Zeile folgendermaßen aus:

\$SET P(PEPREP) OEMTOANSI ENDP



# **Micro Focus NetExpress**

### Einstellungen

Damit der PrintEasy Preprozessor, die PrintEasy Runtime und die mitgelieferten Copybooks gefunden werden, müssen folgende Umgebungsvariablen gesetzt werden.

```
COBDIR=<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\NE;%COBDIR%
PATH =<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\NE;%PATH%
COBCPY=<Instverzeichnis>\CPY;%COBCPY%
```

Diese Umgebungsvariablen können Sie z.B. im Projekt eintragen.

Rufen Sie dazu **Properties** im Menü **Project** auf und klicken Sie auf den **IDE** Button. Importieren Sie durch klicken auf den **Import** Button und der Auswahl **Import from current Environment** die Umgebungsvariablen COBDIR, COBCPY und PATH. Ergänzen Sie die importierten Umgebungsvariablen und laden Sie das Projekt neu.

### Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden.

Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Micro Focus NetExpress unterstützt die Technik des Preprozessors. Das bedeutet, dass Ihre COBOL-Source automatisch beim Compile-/Check-Lauf mit PrintEasy übersetzt wird und Sie weiterhin auf Basis Ihres Source-Codes testen können.

#### **Preprozessor-Direktive**

Hierfür ist es allerdings notwendig, dass Sie dem COBOL-Compiler mitteilen, dass diese COBOL-Source mit PrintEasy precompiliert werden soll. Dies geht am einfachsten, wenn Sie als erste Zeile in Ihrer PrintEasy-COBOL-Source auf Spalte 7 beginnend, folgende Anweisung eintragen:

\$SET P(PEPREP) ENDP

Nach der Angabe des Preprozessors mit P(PEPREP) und vor dem ENDP dürfen Sie dann zusätzliche PrintEasy-Direktiven einfügen.

Wenn Sie z.B. die automatische Umstellung von OEM nach ANSI verwenden möchten, sieht diese Zeile folgendermaßen aus:

\$SET P(PEPREP) OEMTOANSI ENDP


# Micro Focus NetExpress with .NET

# Einstellungen

Damit der PrintEasy Preprozessor, die PrintEasy Runtime und die mitgelieferten Copybooks gefunden werden, müssen folgende Umgebungsvariablen gesetzt werden.

```
COBDIR=<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\NE.NET;%COBDIR%
PATH =<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\NE.NET;%PATH%
COBCPY=<Instverzeichnis>\CPY;%COBCPY%
```

# Vorbereitungen im .NET-COBOL-Projekt (innerhalb der Solution)

Damit die Kommunikation mit PrintEasy aus dem .NET-System reibungslos klappt, müssen die beiden PrintEasy-DLLs PECOBOL.DLL und PETOOLS.DLL als Verweis (Reference) in das .NET-COBOL-Projekt mit aufgenommen werden.

Sie finden diese beiden DLLs im PrintEasy-Installationsverzeichnis unter "\BIN\NE.NET".



### Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden.

Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Micro Focus NetExpress unterstützt die Technik des Preprozessors. Das bedeutet, dass Ihre COBOL-Source automatisch beim Compile-/Check-Lauf mit PrintEasy übersetzt wird und Sie weiterhin auf Basis Ihres Source-Codes testen können.

#### Preprozessor-Direktive

Hierfür ist es allerdings notwendig, dass Sie dem COBOL-Compiler mitteilen, dass diese COBOL-Source mit PrintEasy precompiliert werden soll. Dies geht am einfachsten, wenn Sie als erste Zeile in Ihrer PrintEasy-COBOL-Source auf Spalte 7 beginnend, folgende Anweisung eintragen:

\$SET P(PEPREP) ENDP

Nach der Angabe des Preprozessors mit P(PEPREP) und vor dem ENDP dürfen Sie dann zusätzliche PrintEasy-Direktiven einfügen.

Wenn Sie z.B. die automatische Umstellung von OEM nach ANSI verwenden möchten, sieht diese Zeile folgendermaßen aus:

\$SET P(PEPREP) OEMTOANSI ENDP

#### Wichtiger Hinweis:

PrintEasy unterstützt derzeit weder die OO-COBOL-Syntax, noch das variable Zeilenformat jenseits der Spalte 72. Sie sollten daher Ihre PrintEasy-Programme weiterhin als "traditionelle" COBOL-Programme schreiben und ggf. als eigenständige Unterprogramme kapseln.

Um Problemen generell vorzubeugen sollten Sie keinerlei OO-Befehle innerhalb Ihrer PrintEasy-Source verwenden, da diese Konstrukte (z.B. auch OO-Variablen-Inhalte) dem PrintEasy gänzlich unbekannt sind und es somit zu unerwarteten Problemen kommen kann.



# **ACUCORP ACUCOBOL-GT bis 5.0**

### Einstellungen

Damit die PrintEasy Runtime und die mitgelieferten Copybooks gefunden werden, müssen folgende Einstellungsvariablen gesetzt werden.

CODE_PREFIX	<pre>X=;<instverzeichnis>;<instverzeichnis>\BIN;<instverzeichnis>\BIN\ACU;.;</instverzeichnis></instverzeichnis></instverzeichnis></pre>
PATH	=; <instverzeichnis>;<instverzeichnis>\BIN;<instverzeichnis>\BIN\ACU;.;</instverzeichnis></instverzeichnis></instverzeichnis>
COPYPATH	=; <instverzeichnis>\CPY</instverzeichnis>

Die Umgebungsvariable PATH, CODE\_PREFIX und COPYPATH kann beim Projekt über die Funktion Project Options im Menü Project angegeben werden.

Im Register Environment müssen dann alle notwendigen Eintragungen vorgenommen werden.

Project Options		×
Compiler Runtime Environment	]	1
Environment variables:		
Variable RUNNAME COMPILERNAME CODE_PREFIX ACUPATH COPYPATH PATH	Value Wrun32.exe Ccbl32.exe f:\prneasy.f:\prneasy\bin;f:\prneasy\bin\acu;: f:\Acucbl42\AcuGT\SIN f:\Acucbl42\AcuGT\SAMPLE;f:\prneasy\cpy;: f:\prneasy.f:\prneasy\bin;f:\prneasy\bin\acu;;;	
Variable:		
Value:	Browse	
Set as def	ault Save As Reference OK Cancel	

Wenn die im Projekt eingestellten Umgebungsvariablen zukünftig als Default für weitere Projekte verwendet werden soll, kann dies nach dem Einrichten der Umgebungsvariablen über den Button **Set as default** geschehen.



#### PrintEasy-Direktiven-Datei PE.DIR

Damit der Precompiler Ihre Copystrecken findet, sollten Sie in der PrintEasy Precompiler Direktivendatei **PE.DIR** folgende Direktive eintragen:

#### COBCPY"<Instverzeichnis>\CPY"

Weitere Copy-Pfadangaben müssen mit Semikolon getrennt werden.

Die Datei PE.DIR wird zuerst im aktuellen und dann im PrintEasy-Installationsverzeichnis gesucht. Welche Direktiven dort eingetragen werden dürfen, entnehmen Sie bitte dem separaten Kapitel über die PrintEasy-Direktiven.

Der PrintEasy-Precompiler erzeugt eine Datei mit der Dateierweiterung **.CPE**. Wenn die CPE-Dateien von ACU als COBOL-Sourcen erkannt werden sollen, kann man über die Funktion **Properties** des Kontextmenüs des Registers **Source** die Liste der Dateierweiterungen für COBOL-Sourcen um den Eintrag **\*.CPE** ergänzen.

Mit der Precompiler Direktive **PEEXT** kann aber auch eine eigene Dateierweiterung angegeben werden.

File Tab Properties	×
Construct file tab extension(s):	
File tab	Extension name
Source	*.cbl;*.cob;*.cpe
Screen	*.scr;*.smf
🔽 CopyLib	*.cpy;*.lib;*.mnu;*.prd;*.wrk;*.def;*.fd;*.sl
Object	*.acu;*.cbx;*.obj;*.
Listing	× lot × log × pog
Extension name: [*.cbl;*.cob;*	icpe
🔲 Display full path name	OK Cancel



## Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Precompiler)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden. Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Leider unterstützt Acucobol Acucorp GT 4.x noch keinen Preprozessor-Ansatz, d.h. Sie müssen daher Ihre COBOL-Sourcen zunächst mit dem PrintEasy-Precompiler übersetzen.

### PrintEasy-Precompile

### Für den Aufruf des PrintEasy-Precompilers haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- Aufruf des grafischer Precompilers über das Startmenü im Bereich PrintEasy
- Start des DOS-Commando-Zeilen-Precompilers über die Commandline durch Aufruf von PEPRECBT.EXE.

Dieser Commando-Zeilen-Precompiler erlaubt die Abrfrage des Errorlevels:

- 32 Keine Source angegeben bzw. ungültige Source
- 16 Schwerwiegende PrintEasy-Fehler (SEVERE)
- 8 PrintEasy-Fehler (ERROR)
- 4 PrintEasy-Warnungen (WARNINGS)

Wird der PrintEasy-Precompiler ohne Parameter gestartet oder aus dem Startmenü aufgerufen wird folgender Dialog aufgeblendet:

PrintEasy Precomp	ile - Copyright © 2000 GID mbH	×
<u>S</u> ource-File	ARTP7.CBL	<u>D</u> urchsuchen
<u>C</u> opy-Dirs	F:\PRNEASY\CPY	
PE-Options	OEMTOANSI	
ОК		Abbruch

Bitte tragen Sie unter **Source-File** den Namen (ggf. mit Pfad) der umzuwandelnden COBOL-Source ein. Wenn Sie auf **Durchsuchen** klicken, wird Ihnen ein Dateidialog aufgeblendet, mit dessen Hilfe Sie die COBOL-Source bequem auswählen können.

Unter **Copy-Dirs** sind die Verzeichnisse einzutragen, auf denen die Copy-Strecken gesucht werden sollen. Mehrere Verzeichnisse sind durch Semikolon voneinander zu trennen.

Im Feld **PE-Options** können Sie dann noch zusätzliche PrintEasy-Direktiven angeben, wie z.B. OEMTOANSI.

Beim Precompile-Lauf wird eine Datei mit der Endung **CPE** erzeugt. Der Dateiname richtet sich nach dem Basisnamen Ihrer COBOL-Source. Diese Datei dient dann Ihrem COBOL-Compiler als Input-Datei.



# ACUCORP ACUCOBOL-GT ab 5.1

# Einstellungen

Damit der PrintEasy Preprozessor, die PrintEasy Runtime und die mitgelieferten Copybooks gefunden werden, müssen folgende Einstellungsvariablen gesetzt werden.

CODE_PREFIX	<pre>K=;<instverzeichnis>;<instverzeichnis>\BIN;<instverzeichnis>\BIN\ACU;.;</instverzeichnis></instverzeichnis></instverzeichnis></pre>
PATH	=; <instverzeichnis>;<instverzeichnis>\BIN;<instverzeichnis>\BIN\ACU;.;</instverzeichnis></instverzeichnis></instverzeichnis>
COPYPATH	=; <instverzeichnis>\CPY</instverzeichnis>

Die Umgebungsvariablen **PATH, CODE\_PREFIX und COPYPATH** können beim Projekt über die Funktion **Project Settings** im Menü **Project** angegeben werden. Im Register **Environment** müssen dann alle notwendigen Eintragungen vorgenommen werden.

Project Setting			×
Settings For: Debug Mode 🗾 🜊	Compiler Runtime Environmen	t Library	_
all barcode	Environment variables: Variable RUNNAME COMPILERNAME CODE_PREFIX ACUPATH COPYPATH PATH	Value Vrun32.exe Ccbl32.exe f:\prneasy\bin;f:\prneasy\bin\acu;,\object;, f:\Acucbl510\AcuGT\BIN f:\prneasy\cpy;,\screen;,\copylib;,\resource;,\fd;f:\Acucbl510\AcuGT f:\prneasy\fry; \prneasy\bin;f:\prneasy\bin\acu;,;	I
	Variable:	Browse,	
	Save as defaul	Save As <u>B</u> eference OK Cancel	

Wenn die im Projekt eingestellten Umgebungsvariablen zukünftig als Default für weitere Projekte verwendet werden soll, kann dies nach dem Einrichten der Umgebungsvariablen über den Button **Save as default** geschehen.



### PrintEasy-Direktiven-Datei PE.DIR - Copystrecken

Damit der Precompiler Ihre Copystrecken findet, sollten Sie in der PrintEasy Precompiler Direktivendatei **PE.DIR** folgende Direktive eintragen:

#### COBCPY"<Instverzeichnis>\CPY"

Weitere Copy-Pfadangaben müssen mit Semikolon getrennt werden.

Die Datei PE.DIR wird zuerst im aktuellen und dann im PrintEasy-Installationsverzeichnis gesucht. Welche Direktiven dort eingetragen werden dürfen, entnehmen Sie bitte dem separaten Kapitel über die PrintEasy-Direktiven.

#### PrintEasy-Direktiven-Datei PE.DIR – Output-Verzeichnis

Damit der Acu-Compiler die durch den PrintEasy-Preprozess erstellte Datei (ACU\_\_PP1.OUT) auch findet, müssen Sie ggf. das Output-Verzeichnis einstellen.

Das ist immer dann notwendig, wenn der Acu-Compiler meldet, dass er die besagte Ausgabe-Datei nicht findet.

In der Regel, wird diese Datei im Projekt-Verzeichnis gesucht und nicht im Source-Verzeichnis.

#### ACUPATH"Verzeichnis"

Nach der Angabe dieser Direktive wird der PrintEasy-Preprozessor die Output-Datei im angegebenen Verzeichnis erstellen.



## Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden. Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Ab der Version 5.1 von Acucobol Acucorp wird ein einfacher Preprozessor-Ansatz unterstützt. Das bedeutet, dass Ihre COBOL-Source automatisch beim Compile mit PrintEasy übersetzt wird. Die Einstellung von "Terminal Format" (vgl. Sourceformat"FREE") wird automatisch erkannt und beim PrintEasy-Precompile berücksichtigt.

### **Compile-Options**

Damit der PrintEasy-Preprozessor beim Compile vorgeschaltet wird, müssen Sie eine Compile-Option setzen.

Dazu wählen Sie zunächst die Source aus, und rufen dann über die rechte Maustaste das Kontext-Menü auf. Dort erscheint dann der Eintrag "Programm Compile Options".

Bitte entfernen Sie den Haken bei "Follow project default options". Unter "Additional Options" können Sie nun den Preprozessor-Eintrag vornehmen:

-Pg "pepreacu.exe"		
Project Setting		×
Settings For: Debug Mode	Compiler         Follow project default options         Catalog:         Standard Options         ✓         Name of object file (-o)         .\object\@.acu         Name of error file (-e)         @.err         Verbose mode (-v)         ✓         Yarning message         Ø Suppress [xw]         O Display [-a]	
	Source File Options     o .\object\@.acu -x -Ga -Zd	4
	Save as default Save As Reference OK Cance	= 



# LIANT RM/COBOL

### Einstellungen

Damit die PrintEasy Runtime gefunden wird, muss die Umgebugnssvariable PATH gesetzt werden.

PATH =...;<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\RM;

### Anpassungen für die CodeBench

In der Enterprise CodeBench müssen die Bibliotheken PECOBOL.DLL und PETOOLS.DLL aus dem Verzeichnis <Installationsverzeichnis>\BIN\RM dem Projekt hinzugefügt werden.

Die von PrintEasy vorgegebenen Copy-Strecken befinden sich im Unterverzeichnis <Instverzeichnis>\CPY.

Damit diese vom Compiler gefunden werden, müssen die benötigten Copy-Strecken dem Projekt hinzugefügt werden, oder Sie kopieren diese Dateien in Ihr jeweiliges Projektverzeichnis.

Der Precompiler erzeugt eine Datei mit der Dateierweiterung **.CPE**. Beim Hinzufügen der CPE-Dateien zum Projekt muss als Member type RM/COBOL Source eingestellt werden, damit die CPE-Dateien von RM als COBOL-Sourcen erkannt werden. Mit der Precompiler Direktive PEEXT kann aber auch eine eigene Dateierweiterung angegeben werden.

### Einstellungen für die RM-Runtime (RUNCOBOL)

Wenn Sie eine Anwendung mit RUNCOBOL von RM starten möchten, müssen Sie dafür sorgen, dass die DLLs "PECOBOL.DLL" und "PETOOLS.DLL" aus dem PrintEasy-Bin-RM-Verzeichnis gefunden werden.

Das erreichen Sie z.B. durch den Parameter "L=...":

### RUNCOBOL anwendung.cob L="PETOOLS.DLL" L="PECOBOL.DLL"

### PrintEasy-Direktiven-Datei PE.DIR

Damit der Precompiler Ihre Copystrecken findet, sollten Sie in der PrintEasy Precompiler Direktivendatei **PE.DIR** folgende Direktive eintragen:

COBCPY"<Instverzeichnis>\CPY"

Weitere Copy-Pfadangaben müssen mit Semikolon getrennt werden.

Die Datei PE.DIR wird zuerst im aktuellen und dann im PrintEasy-Installationsverzeichnis gesucht. Welche Direktiven dort eingetragen werden dürfen, entnehmen Sie bitte dem separaten Kapitel über die PrintEasy-Direktiven.



## Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Precompiler)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden. Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Leider unterstützt dieser COBOL-Compiler noch keinen Preprozessor-Ansatz, d.h. Sie müssen daher Ihre COBOL-Sourcen zunächst mit dem PrintEasy-Precompiler übersetzen.

### PrintEasy-Precompile

### Für den Aufruf des PrintEasy-Precompilers haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- Aufruf des grafischer Precompilers über das Startmenü im Bereich PrintEasy
- Start des DOS-Commando-Zeilen-Precompilers über die Commandline durch Aufruf von PEPRECBT.EXE.

Dieser Commando-Zeilen-Precompiler erlaubt die Abrfrage des Errorlevels:

- 32 Keine Source angegeben bzw. ungültige Source
- 16 Schwerwiegende PrintEasy-Fehler (SEVERE)
- 8 PrintEasy-Fehler (ERROR)
- 4 PrintEasy-Warnungen (WARNINGS)

Wird der PrintEasy-Precompiler ohne Parameter gestartet oder aus dem Startmenü aufgerufen wird folgender Dialog aufgeblendet:

PrintEasy Precomp	ile - Copyright © 2000 GID mbH	×
<u>S</u> ource-File	ARTP7.CBL	<u>D</u> urchsuchen
<u>C</u> opy-Dirs	F:\PRNEASY\CPY	
PE-Options	OEMTOANSI	
ОК		Abbruch

Bitte tragen Sie unter **Source-File** den Namen (ggf. mit Pfad) der umzuwandelnden COBOL-Source ein. Wenn Sie auf **Durchsuchen** klicken, wird Ihnen ein Dateidialog aufgeblendet, mit dessen Hilfe Sie die COBOL-Source bequem auswählen können.

Unter **Copy-Dirs** sind die Verzeichnisse einzutragen, auf denen die Copy-Strecken gesucht werden sollen. Mehrere Verzeichnisse sind durch Semikolon voneinander zu trennen.

Im Feld **PE-Options** können Sie dann noch zusätzliche PrintEasy-Direktiven angeben, wie z.B. OEMTOANSI.

Beim Precompile-Lauf wird eine Datei mit der Endung **CPE** erzeugt. Der Dateiname richtet sich nach dem Basisnamen Ihrer COBOL-Source. Diese Datei dient dann Ihrem COBOL-Compiler als Input-Datei.



### Besonderheiten bei RM/COBOL

Leider wird die COBOL-Syntax-Erweiterung "DISPLAY ... AT..." leider nicht unterstützt. Dieser Zusatz ist jedoch in machen Beispielen enthalten. Bitte korrigieren Sie die Source entsprechend.

Des weiteren werden die Intrinsic-Functions "SIN" und "COS" nicht unterstützt, welche u.a. im Beispiel "Spinne" zum Einsatz kommen.



# **CA-Realia II Workbench**

### Einstellungen

Damit die PrintEasy Runtime gefunden wird, muss die Umgebugnssvariable PATH gesetzt werden.

PATH =...;<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\REALIA;

Die von PrintEasy vorgegebenen Copy-Strecken befinden sich im Unterverzeichnis <Instverzeichnis>\CPY.

Damit diese vom Compiler gefunden werden, müssen die benötigten Copy-Strecken dem Projekt hinzugefügt werden, oder Sie kopieren diese Dateien in Ihr jeweiliges Projektverzeichnis.

### PrintEasy-Direktiven-Datei PE.DIR

Damit der Precompiler die Ihre Copystrecken findet, sollten Sie in der PrintEasy Precompiler Direktivendatei **PE.DIR** folgende Direktive eintragen:

#### COBCPY"<Instverzeichnis>\CPY"

Weitere Copy-Pfadangaben müssen mit Semikolon getrennt werden.

Die Datei PE.DIR wird zuerst im aktuellen und dann im PrintEasy-Installationsverzeichnis gesucht. Welche Direktiven dort eingetragen werden dürfen, entnehmen Sie bitte dem separaten Kapitel über die PrintEasy-Direktiven.

Der Precompiler erzeugt eine Datei mit der Dateierweiterung .CPE.

### PrintEasy Direktive "REALIA"

Der Realia-Compiler unterstützt den CANCEL für statisch gelinkte Programme nicht.

Bei einem PrintEasy-Programm generiert der Precompiler normalerweise einen CANCEL auf die Module PECOBOL.DLL und PETOOLS.DLL in die Source.

Die PrintEasy Direktive "REALIA" unterdrückt die Generierung dieser CANCEL-Anweisungen.

### Wichtiger Hinweis:

Einige der mitgelieferten Beispiele (z.B. im Verzeichnis "SAMPLES\APIS") demonstrieren nur die im PrintEasy verfügbaren APIS und müssen nicht mit dem Precompiler übersetzt werden. In diesen Beispielen ist der CANCEL auf PETOOLS.DLL in der Source enthalten und muss für den Realia-Compiler von Hand entfernt werden!



# Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Preprozessor)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden. Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Die Workbench II von CA-Realia unterstützt die Technik des Preprozessors. Das bedeutet, dass Ihre COBOL-Source automatisch beim Compile-Lauf mit PrintEasy übersetzt wird und Sie weiterhin auf Basis Ihres Source-Codes testen können.

Hierfür müssen Sie allerdings zunächst einen Preprozessor einrichten.

Soll der PrintEasy Preprozessor für die Generierung eines Programmes verwendet werden, muss unter Build Options die Preprocessor-Group PrintEasy ausgewählt werden.



### Einrichten des PrintEasy-Prepozessors

Unter **TOOLS – PREPROCESSOR MAINTENANCE – EDIT STEPS** kann ein neuer Preprozessor-Schritt angelegt werden.

Dabei muss bei **Command File** die mitgelieferte Batch-Datei **PREPPE.BAT** angegeben werden.

Edit Preprocessor Step	×
Step Name PrintEasy	
Command File PREPPE.BAT	
Dialog DLL	
Dialog ID	
Dialog Proc	
C Description	
PrintEasy Preprocessor	
OK Cancel	

Der Preprozessor-Schritt wird anschließend einer Preprocessor-Group zugeordnet.

l D	×
Associated Steps       PrintEasy	
	]
Cancel	
	Associated Steps PrintEasy  Cancel



### Verwendung des Preprozessors beim Compile

Soll der PrintEasy Preprozessor für die Generierung eines Programmes verwendet werden, muss unter Build Options die Preprocessor-Group PrintEasy ausgewählt werden.

COBOL Options Notebook [DEFAULT]	X
Preprocessor Group	Select
PrintE asy	
Associated Steps	
PrintEasy	
ptions ⊻iew Step	
Select preprocessor group	
OK Cancel Save As Delete	



# Linken von PrintEasy Programmen

Zum Linken von PrintEasy Programmen werden die Dateien PECOBOL.LIB und PETOOLS.LIB aus dem Verzeichnis <Instverzeichnis>\BIN\REALIA benötigt.

COBOL Options Notebook [DEFAULT]
Define Library (.LIB) Files
%CA_Real2dir%\lib\carclw60.lib f:\prneasy\bin\realia\pecobol.lib f:\prneasy\bin\realia\petools.lib Libraries
Library File Path
Define Link Lib(s)
OK Cancel Save As Delete



## Besonderheiten bei CA-Realia II Workbench

PrintEasy unterstützt derzeit das Quelltextformat "Compressed Code" nicht. Sourcen ohne die Spalten 1 – 6 können mit PrintEasy demnach nicht verwendet werden.

Einige der mitgelieferten Beispiele verarbeiten sogenannte "Line Sequential" bzw. Editor-Dateien. Die Anweisung SELECT ... ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL wird vom Realia-Compiler nicht unterstützt und muss nach SELECT ... ORGANIZATION IS SEQUENTIAL abgeändert werden.

Ebenso wird die COBOL-Syntax-Erweiterung "DISPLAY ... AT..." leider nicht unterstützt. Dieser Zusatz ist jedoch in machen Beispielen enthalten. Bitte korrigieren Sie die Source entsprechend.



# **MBP – Visual COBOL**

### Einstellungen

Damit die PrintEasy Runtime gefunden wird, muss die Umgebugnssvariable PATH gesetzt werden.

PATH =...;<Instverzeichnis>;<Instverzeichnis>\BIN;<Instverzeichnis>\BIN\MBP;

Die von PrintEasy vorgegebenen Copy-Strecken befinden sich im Unterverzeichnis <Instverzeichnis>\CPY.

Damit diese vom Compiler gefunden werden, müssen die benötigten Copy-Strecken dem Projekt hinzugefügt werden, oder Sie kopieren diese Dateien in Ihr jeweiliges Projektverzeichnis.

### PrintEasy-Direktiven-Datei PE.DIR

Damit der Precompiler Ihre Copystrecken findet, sollten Sie in der PrintEasy Precompiler Direktivendatei **PE.DIR** folgende Direktive eintragen:

#### COBCPY"<Instverzeichnis>\CPY"

Weitere Copy-Pfadangaben müssen mit Semikolon getrennt werden.

Die Datei PE.DIR wird zuerst im aktuellen und dann im PrintEasy-Installationsverzeichnis gesucht. Welche Direktiven dort eingetragen werden dürfen, entnehmen Sie bitte dem separaten Kapitel über die PrintEasy-Direktiven.

Der Precompiler erzeugt eine Datei mit der Dateierweiterung **.CPE**. Mit der Precompiler Direktive PEEXT kann aber auch eine eigene Dateierweiterung angegeben werden.



## Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Precompiler)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden. Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Leider unterstützt dieser COBOL-Compiler noch keinen Preprozessor-Ansatz, d.h. Sie müssen daher Ihre COBOL-Sourcen zunächst mit dem PrintEasy-Precompiler übersetzen.

### PrintEasy-Precompile

### Für den Aufruf des PrintEasy-Precompilers haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- Aufruf des grafischer Precompilers über das Startmenü im Bereich PrintEasy
- Start des DOS-Commando-Zeilen-Precompilers über die Commandline durch Aufruf von PEPRECBT.EXE.

Dieser Commando-Zeilen-Precompiler erlaubt die Abrfrage des Errorlevels:

- 32 Keine Source angegeben bzw. ungültige Source
- 16 Schwerwiegende PrintEasy-Fehler (SEVERE)
- 8 PrintEasy-Fehler (ERROR)
- 4 PrintEasy-Warnungen (WARNINGS)

Wird der PrintEasy-Precompiler ohne Parameter gestartet oder aus dem Startmenü aufgerufen wird folgender Dialog aufgeblendet:

PrintEasy Precomp	ile - Copyright © 2000 GID mbH	×
<u>S</u> ource-File	ARTP7.CBL	<u>D</u> urchsuchen
<u>C</u> opy-Dirs	F:\PRNEASY\CPY	
PE-Options	OEMTOANSI	
ОК		Abbruch

Bitte tragen Sie unter **Source-File** den Namen (ggf. mit Pfad) der umzuwandelnden COBOL-Source ein. Wenn Sie auf **Durchsuchen** klicken, wird Ihnen ein Dateidialog aufgeblendet, mit dessen Hilfe Sie die COBOL-Source bequem auswählen können.

Unter **Copy-Dirs** sind die Verzeichnisse einzutragen, auf denen die Copy-Strecken gesucht werden sollen. Mehrere Verzeichnisse sind durch Semikolon voneinander zu trennen.

Im Feld **PE-Options** können Sie dann noch zusätzliche PrintEasy-Direktiven angeben, wie z.B. OEMTOANSI.

Beim Precompile-Lauf wird eine Datei mit der Endung **CPE** erzeugt. Der Dateiname richtet sich nach dem Basisnamen Ihrer COBOL-Source. Diese Datei dient dann Ihrem COBOL-Compiler als Input-Datei.



# Fujitsu NetCOBOL for Windows bis Version 8

### Einstellungen

Für den COBOL-Compiler muss die Umgebungsvariable PATH auf die Verzeichnisse <Installationsverzeichnis>\BIN und <Installationsverzeichnis>\BIN\FUJITSU zeigen.

Die von PrintEasy vorgegebenen Copy-Strecken befinden sich im Unterverzeichnis <Installationsverzeichnis>\CPY.

Damit diese vom Compiler gefunden werden, müssen die benötigten Copy-Strecken dem Projekt hinzugefügt werden oder Sie kopieren diese Dateien in Ihr jeweiliges Projektverzeichnis.

Damit der Precompiler (PEPRECMP.EXE) die Copy-Strecken findet, sollten Sie in der PrintEasy Precompiler Direktivendatei **PE.DIR** folgende Direktive eintragen:

COBCPY"<Installationsverzeichnis>\CPY"

Weitere Copy-Pfadangaben müssen mit Semikolon getrennt werden.

### PrintEasy Direktive "PEEXT"

Der PrintEasy Precompiler erzeugt standardmäßig Dateien mit der Dateierweiterung .CPE. Der Fujitsu-Compiler läßt für COBOL-Sourcen aber nur die Dateierweiterung CBL oder COB zu.

Mit der Precompiler Direktive "PEEXT" kann aber auch eine eigene Dateierweiterung angegeben werden. Die Direktive kann in die PrintEasy Precompiler Direktivendatei PE.DIR eingetragen werden.

Beispiel:

PEEXT"COB"



## Einstellungen im Projekt

Die COBOL-Sourcen, die durch den PrintEasy Precompiler erzeugt wurden, können im Projekt aufgenommen werden.

Im Ordner Library File müssen zusätzlich die Dateien PECOBOL.LIB und PETOOLS.LIB aus dem Verzeichnis <Installationsverzeichnis>\BIN\FUJITSU hinzugefügt werden.





# Implementierung des PrintEasy Precompilers

Der PrintEasy Precompiler wird direkt im Projekt hinzugefügt und konfiguriert.

Klicken Sie hierzu bitte bei "Cobol Source Files" auf die rechte Maustaste und wählen "Precompiler" aus.

📲 BARCODE.PRJ - COBOL I	Project Manager
File Edit Project View T	Tools Environment CM Help
	🔏 🖻 🖻 🔀 🖪 Release 🔽 📲 🖓 🔜 🍰
Project Composition Edit Re	esource
C:\PRNEASY\SAMPLES\BA	ARCODE\BARCODE.PRJ



Anschließend gelangen Sie in einen Konfigurationsdialog für den Precompiler:

Precompiler Setting	×			
Command Input Output INSDBINF				
Precompiler Definition Name:				
PrintEasy 💌				
Command : C:\PrnEasy\bin\peprecmp.exe  Browse Browse				
Command Parameters : %INFILE% peext"COB"				
In this page, a precomiler definition name, command, and command parameter are defined, and related to each other. Therefore, if a definition whose name is the same as the specified preompiler definition name is already registered and a command and command parameter are updated, the command and command parameter of the registered precompiler are updated as well.				
OK Abbrechen Hilfe				

Im Feld "Command" wird der PrintEasy Precompiler PEPRECMP.EXE aus dem PrintEasy-Bin-Verzeichnis eingetragen.

Über "Command Parameters" werden die Parameter für den Precompiler hinterlegt.

Durch die Angabe von "%INFILE%" wird die hinterlegte COBOL-Source später an den PrintEasy Precompiler übergeben. Damit der Precompiler die COBOL-Source nicht mit der Dateierweiterung .CPE erzeugt, sollte die PrintEasy Direktive PEEXT"COB" angegeben werden. Weitere Printeasy-Direktiven können Sie einfach hinten anfügen.



Anschließend müssen Sie oben noch die Lasche "Input" auswählen und die gewünschten COBOL-Sourcen auswählen, die mit dem PrintEasy-Precompiler übersetzt werden sollen.

Precompiler Setting	x
Command Input Output INSDBINF	,
Input File Name List:	
	Add
Add File	X
File name : C:\PrnEasy\SAMPLES\barco	ode\barcode.cbl'' Browse
	OK Cancel
OK	Abbrechen Hilfe

📌 BARCODE.PRJ - COBOL Project Manager File Edit Project View Tools Environment CM Help 41 22 22 🛎 🖬 🖺 🔽 Release Ŧ 2 6 Project Composition Edit Resource C:\PRNEASY\SAMPLES\BARCODE\BARCODE.PRJ 🗄 🥅 barcode.exe 🚊 🧰 Cobol Source Files 🖻 📑 barcode.cob 🗄 💼 PrintEasy 🦾 🗋 barcode.cbl 🖻 间 Library Files 🚻 C:\PrnEasy\bin\fujitsu\Petools.lib 🚻 C:\PrnEasy\bin\fujitsu\Pecobol.lib Cobol Source Files

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, sieht das Projekt wie folgt aus:



# Fujitsu NetCOBOL for Windows ab Version 9 (Eclipse)

### Einstellungen

Für den COBOL-Compiler muss die Umgebungsvariable PATH auf die Verzeichnisse </br><Installationsverzeichnis>\BIN und <Installationsverzeichnis>\BIN\FUJITSU zeigen.

Die von PrintEasy vorgegebenen Copy-Strecken befinden sich im Unterverzeichnis <Installationsverzeichnis>\CPY.

Damit diese vom Compiler gefunden werden, müssen die benötigten Copy-Strecken dem Projekt hinzugefügt werden oder Sie kopieren diese Dateien in Ihr jeweiliges Projektverzeichnis.

Damit der Precompiler (PEPRECMP.EXE) die Copy-Strecken findet, sollten Sie in der PrintEasy Precompiler Direktivendatei **PE.DIR** folgende Direktive eintragen:

COBCPY"<Installationsverzeichnis>\CPY"

Weitere Copy-Pfadangaben müssen mit Semikolon getrennt werden.

### PrintEasy Direktive "PEEXT"

Der PrintEasy Precompiler erzeugt standardmäßig Dateien mit der Dateierweiterung .CPE. Der Fujitsu-Compiler läßt für COBOL-Sourcen aber nur die Dateierweiterung CBL oder COB zu.

Mit der Precompiler Direktive "PEEXT" kann aber auch eine eigene Dateierweiterung angegeben werden. Die Direktive kann in die PrintEasy Precompiler Direktivendatei PE.DIR eingetragen werden.

Beispiel:

PEEXT"COB"

Ein Muster dieser PE.DIR-Datei finden Sie im "\BIN\FUJITSU"-Verzeichnis.



# **Erstellung eines COBOL-Projektes**

Starten Sie zunächst das NetCOBOL Studio und legen ein neues COBOL-Projekt an.

🔣 COBOL - NetCOBOL Studio									
Datei	Bearbeiten	Navigieren	Suchen	Projekt	Ausführe	en Fenster	Hilfe		
Ne	:U		Alt+Um:	schalttaste	e+N 🕨 🕨	📑 Projekt			-
Da	itei öffnen						Project		
Scl Alli	hließen e schließen		Strg+W Strg+Ur	nschalttas	ite+W	COBOL 9	Source Driented COE	OL Source	
Sp Sp	eichern eichern unter		Strg+S			 T Andere.			
All	e speichern		Strg+Ur	nschalttas	ite+S				

Tragen Sie dazu oben den gewünschten Projektnamen ein und geben unten das entsprechende Arbeitsverzeichnis an.

🔣 New COBOL Project	×
<b>COBOL Project</b> Create a COBOL project.	CB
Projektname:       artikel         Contents <ul> <li>Create new project in workspace</li> <li>Create new project in external location</li> <li>Directory:</li> <li>C:\PrnEasy\SAMPLES\artikel</li> </ul>	Durchsuchen
⑦ < Zurück Weiter > Eertig ste	llen Abbrechen

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "Weiter".



Im nachfolgenden Dialog müssen Sie nichts ändern:

💽 New COBOL Project				×
<b>COBOL Project</b> Define the target type.				CB
Target type © Executable © Dynamic-link library	,			
Target name: artil	k <b>el</b> kel.exe			
<ul> <li>COBOL console wir</li> <li>System console wir</li> </ul>	idow idow			
0	< <u>Z</u> urück	<u>W</u> eiter >	Eertig stellen	Abbrechen

Bestätigen Sie auch hier die Eingabe mit "Weiter".



Sofern Sie ein bestehendes Beispiel aus unserer Sammlung oder eine eigene Source einbinden möchten, müssen Sie "Do not generate code" auswählen, da kein Skelett-Programm erstellt werden soll:

🔣 New COBOL Project	×		
Skeleton Code Selection Select the skeleton code that will be generated as initial project code			
Do not generate code     Generate code  Available skeleton codes  COBOL Source  Object-Oriented COBOL Source	Create a COBOL source.		
	₹		
? Zurück ⊻	/eiter > Eertig stellen Abbrechen		

Schließen Sie nun das Einrichten des Projekts mit "Fertig stellen" ab.



### Vorbereitungen für den Precompile (Anpassung Ant-Skript)

Bevor Sie nun Ihre Sourcen dem Projekt hinzufügen, sollten Sie zunächst den Precompiler vorbereiten und einbinden.

Kopieren Sie sich hierfür zunächst die Datei "printeasy.xml" aus dem Printeay-Bin-Fujitsu-Verzeichnis.

Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Muster-Ant-Skript, das bei der Umwandlung von Programmen herangezogen wird – jedoch zuvor auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden muß.

Öffnen Sie diese Datei bitte nun in einem Editor.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="pre-processor" default="defaulttarget" basedir=".">
<!-- Specifies a preprocessor command for value. -->
<property name="preprocessor.command" value="peprecmp.exe" />
<!-- Specifies preprocessor arguments (option and input file name) for
value. -->
<property name="preprocessor.args" value="muster.cbl"/>
<!-- Specifies the input file name of the preprocessor for value. -->
<property name="source.file.name" value="muster.cbl" />
<!-- Specifies the output file name of the preprocessor (COBOL source
file name) for value. -->
<property name="target.file.name" value="muster.cob" />
<property name="target" value="muster.cob" />
```

Suchen Sie dort nach den Stellen "MUSTER.CBL" und "MUSTER.COB" und ändern diese Angaben gemäß Ihrem COBOL-Programm ab.

Achten Sie bitte auch darauf, dass sich die zuvor beschriebene PE.DIR-Datei im Arbeits- oder Printeasy-Verzeichnis befindet.



# **Einbindung des Precompilers**

Wechseln Sie dazu zunächst in die Projekt-Options, indem Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) des Projekts "Property" auswählen.

👿 COBOL - B	ARCODE.cob - NetCOBOL Studio	
Datei Bearbe	iten Navigieren Suchen Projekt Ausführ	ren F
1	🖻   🏹 •   🗟   😕 🖻 • ] 🏇 •	0 -
🔀 Dep 🔉	Stru Navi 🗖 🗖 📴 BARCODE	.cob
÷	-> & E 🗣 🖥 🏙	*A-
🖃 🚰 artikr		ID
- 🕒 -	Jump Inco	
	Janp	_
	Сору	i A
	Delete	_
🗄 🖽 baro	Analyze Dependency	۱.
	Rebuild Project	: * *
	Remote Development	PF
	Refresh	FN
	Team	
	Vergleichen mit	► CO
	Aus lokalem Protokoll wiederherstellen	
	PDE-Tools	► SP
	Property	
I .		DA



Wechseln Sie im folgenden Dialog dann auf Erstellungsprogramme und drücken auf "Neu".





Wählen Sie hier nun "Ant Build" aus und drücken Sie auf "OK".

😨 Konfigurationstyp au:	swählen	<u>_ 🗆 ×</u>
Zu erstellendes e <u>x</u> ternes To	ool auswählen:	
* Ant-Erstellung		
Programm		
1		
0	ОК	Abbrechen



Im nun folgenden Dialog richten Sie nun das PrintEasy-Ant-Skript ein.

schaften für Startkonfiguration bearbeiten	
eben Sie die Position des externen Tools an, das Sie konfiguri	ieren wollen.
PrintEasy	
Contractions Street Contraction of the	
Haupt (Aktualisieren	
stellungsgatei:	
	Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variablen
isis <u>v</u> erzeichnis:	
	r r
	Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variablen
gumente:	
	2
	V <u>a</u> riablen
nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in (	doppelte Anführungszeichen (").
Findahesteverroutine festleden	
zingabezeden oddine resdegen	
	Anwenden Limkehr
	An <u>w</u> enden Um <u>k</u> ehr

Tragen Sie bitte oben bei Name "PrintEasy" ein und drücken unter "Erstellungsdatei" den Knopf "Arbeitsbereich durchsuchen":



Wählen Sie nun hier "printeasy.xml" aus und drücken auf "OK".

😨 Position auswählen	×
Erstellungsdatei auswählen:	
	build.xml printeasy.xml
	OK Abbrechen



Ergänzen Sie nun die Eingaben unter "Base Directory" und "Arguments" entsprechend der folgenden Vorgabe:

schaften für Startkonfiguration bearbeiten t können Sie eine Konfiguration erstellen, die eine Ant-Erstellungsdatei während einer Erstellung ausführt.  e: PrintEasy Haust Aktualisieren Ziele Kikassenpfad DEigenschaften ALE To Ungebung Erstellungsoptionen rstellungsdatei:  E(workspace_loc:/artikel/printeasy.xml}  Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat asisyerzeichnis:  E(workspace_loc:/artikel/ Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat rgumente: Dtarget=\$(build_type)  Variat nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen (").  Eingabegteuerroutine festlegen	
e: PrintEasy Haupt Aktualisieren Az Ziele Klassenpfad De Eigenschaften Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat asisyerzeichnis:  (workspace_loc:/artikel/printeasy.xml)  Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat asisyerzeichnis:  (workspace_loc:/artikel)  Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat asisyerzeichnis:  (workspace_loc:/artikel)  Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat asisyerzeichnis:  (workspace_loc:/artikel)  Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat  rgumente: Dtarget=\$(build_type)  Vgriat  Nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen (").  Eingabegteuerroutine festlegen	0, [1=
Haupt Aktualisieren 2 Ziele Klassenpfad Eigenschaften 3 JRE Umgebung Erstellungsoptionen   stellungsdatei: \$(workspace_loc:/artikel/printeasy.xml) Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat asisyerzeichnis: \$(workspace_loc:/artikel) Arbeitsbereich durchsuchen Dateisystem durchsuchen Variat rgumente: Dtarget=\$(build_type) Neweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen ("). Eingabesteuerroutine festlegen Anwenden	
rstellungsgatei:	
{(workspace_loc:/artikel/printeasy.xml)* <u>Arbeitsbereich durchsuchen</u> <u>Dateisystem durchsuchen</u> <u>Variat</u> asisyerzeichnis:             {(workspace_loc:/artikel)* <u>Arbeitsbereich durchsuchen</u> <u>Dateisystem durchsuchen</u> <u>Variat</u> rgumente:             Dtarget=\${(build_type)* <u>Variat</u> veis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen ("). <u>Eingabesteuerroutine festlegen         </u> <u>Anwenden</u> <u>U</u> <u>Undern</u> <u>U</u> <u>Undern</u> <u>U</u> <u>Undern</u> <u>U</u> <u>Undern</u> <u>U</u> <u>U</u> <u>Anwenden</u> <u>U</u> <u>U</u> <u>U</u> <u>Anwenden</u> <u>U</u>	
Arbeitsbereich durchsuchen       Dateisystem durchsuchen       Variat         asisyerzeichnis:	
asisyerzeichnis:	blen
<pre>             Arbeitsbereich durchsuchen             Dateisystem durchsuchen             Variat             rgumente:</pre>	
Arbeitsbereich durchsuchen       Dateisystem durchsuchen       Varial         rgumente:	
rgumente: -Dtarget=\${build_type} nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen ("). Eingabegteuerroutine festlegen	blen
Dtarget=\${build_type} nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen ("). Eingabesteuerroutine festlegen	
nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen ("). Eingabesteuerroutine festlegen	-
Wariat         nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen (").         Eingabesteuerroutine festlegen         Anwenden	
nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen ("). Eingabesteuerroutine festlegen Anwenden	
Variat nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen ("). Eingabegteuerroutine festlegen	
nweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen ("). Eingabegteuerroutine festlegen Anwenden	
inweis: Setzen Sie ein Argument, das Leerzeichen enthält, in doppelte Antührungszeichen ("). Eingabesteuerroutine festlegen	blen
Eingabesteuerroutine festlegen	
Anwenden	
	mkehre
	Abbrech

Bitte beachten Sie, dass "artikel" hier der Name des Beispiel-Projektes bzw. des Arbeitsverzeichnisses ist.

Schließen Sie nun die Eingabe mit "OK" ab.



Stellen Sie nun zu guter Letzt den PrintEasy-Precompiler über den Knopf "nach oben" vor den COBOL Builder.

👿 Eigenschaften für artike		
Filtertext eingeben	Erstellungsprogramme	$\varphi = \varphi = \varphi$
<ul> <li>Informationen</li> <li>Build</li> <li>Build Tools</li> <li>Erstellungsprogramme</li> <li>Projektverweise</li> <li>Remote Development</li> <li>Target</li> </ul>	Erstellungsprogramme für das Projekt konfigurieren:	Neu Importieren Bearbeiten Entfernen Nach gben Nach unten
0	OK	Abbrechen

Schließen Sie auch diese Eingabe nun mit "OK" ab.


Nun wird der PrintEasy-Precompiler seine erste Umwandlung durchführen und eine ".COB"-Datei erstellen.

Diese wird Ihnen nun auch im Projekt angezeigt:



Diese ".COB"-Datei (hier "Artp7.cob") muß nun mit dem COBOL-Compiler übersetzt werden.

Aus diesem Grund müssen Sie diese Datei nun mit Drag&Drop in den Source Files-Ordner verschieben.

# Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang längere Zeit (unter Umständen einige Minuten) in Anspruch nehmen kann!

Machen Sie sich bitte auch bewusst, dass Sie in dieser COB-Datei niemals Änderungen vornehmen dürfen, da diese sonst beim nächsten Precompile-Lauf wieder verloren gehen würden.

Änderungen dürfen immer nur an der ORIGINAL-Source (hier "artikel.cbl") vorgenommen werden!



Markieren Sie das Hauptprogramm über das Kontext-Menü nun bitte als "Main program".



Die Darstellung des Symbols ändert sich hierbei:





Nun müssen Sie die PrintEasy-Lib-Dateien unter "Linking Files" hinzufügen. Wählen Sie dazu im Kontext-Menü von "Linking Files" die Option "Add File" aus.



Wechseln Sie nun in das PrintEasy-Bin-Fujitsu-Verzeichnis und wählen die beiden Lib-Dateien aus und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".



Anschließend können Sie nun Ihr Projekt umwandeln und laufen lassen.



## Fujitsu NetCOBOL for .NET Version 2.x

### Einstellungen

Für den COBOL-Compiler muss die Umgebungsvariable PATH auf die Verzeichnisse <Installationsverzeichnis>\BIN und <Installationsverzeichnis>\BIN\FUJITSU.NET zeigen.

Die von PrintEasy vorgegebenen Copy-Strecken befinden sich im Unterverzeichnis <Installationsverzeichnis>\CPY.

Die speziellen .NET-Beispiele liegen im Verzeichnis <Installationsverzeichnis>\SAMPLES.NET".

### Die PrintEasy-Source im .NET-Umfeld

Die PrintEasy-COBOL-Programme unter .NET unterscheiden sich nur unwesentlich von "normalen" PrintEasy-COBOL-Programmen in der Windows-Welt.

#### Wichtig ist insbesondere folgender Eintrag im Repository:

```
ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SPECIAL-NAMES.

DECIMAL-POINT IS COMMA.

REPOSITORY.

COPY "ipecobol.cpy".

COPY "ipetools.cpy".
```

Bitte beachten Sie auch, dass sämtliche PrintEasy-API-Calls ohne Hochkommas erfolgen müssen.

#### Beispiel:

CALL PETOOLS_MESSAGE_BOX USING PE-MESSAGE	
PE-MESSAGE-LAENGE	
PE-HEADING	
PE-HEADING-LAENGE	
PE-MBOX-TYP	
PE-MBOX-RC	
	_

Ansonsten müssen im wesentlichen keine weiteren Anpassungen vorgenommen werden.

#### Wichtiger Hinweis:

PrintEasy unterstützt derzeit weder die OO-COBOL-Syntax, noch das variable Zeilenformat jenseits der Spalte 72. Sie sollten daher Ihre PrintEasy-Programme weiterhin als "traditionelle" COBOL-Programme schreiben und ggf. als eigenständige Unterprogramme kapseln.

Um Problemen generell vorzubeugen sollten Sie keinerlei OO-Befehle innerhalb Ihrer PrintEasy-Source verwenden, da diese Konstrukte (z.B. auch OO-Variablen-Inhalte) dem PrintEasy gänzlich unbekannt sind und es somit zu unerwarteten Problemen kommen kann.



### Erstellung eines PrintEasy-Projektes

Damit Sie mit PrintEasy unter Fujitsu NetCOBOL for .NET arbeiten können, müssen Sie ein paar Vorbereitungen im Projekt treffen.

Bitte legen Sie zunächst ein leeres COBOL-Projekt an:

Neues Projekt 🔀					
Projekttypen: Visual Basic-Projekte Visual C#-Projekte Visual C++-Projekte COBOL Projects Setup- upd Weitergabeprojekts	Vorlagen:				
Andere Projekte      Visual Studio-Projektmappen	Windows Application				
Create a new COBOL project.					
Name: gidkart					
Speicherort:	mples.net				
Das Projekt wird erstellt in: C:\prneasy\samples.net\gidkart.					
<b>▼</b> V <u>e</u> rgrößern	OK Abbrechen Hilfe				



Damit die Copystrecken vom COBOL-Compiler auch gefunden werden, wählen Sie nun im Projektmappen-Explorer auf dem Projekt aus dem Kontextmenü "Eigenschaften" aus.





Tragen Sie dort unter "Copy Book Paths" alle notwendigen Copy-Verzeichnisse – insbesondere das PrintEasy-Copy-Verzeichnis und das PrintEasy-Bin-Fujitsu.net-Verzeichnis – ein:

gidkart-Eigenschaftenseiten		×
Konfiguration: Nicht zutr.	Plattform: Nicht zutr.	Konfigurations-Manager
<ul> <li>Allgemeine Eigenschaften</li> <li>General</li> <li>Assembly Attributes</li> <li>Designer Defaults</li> <li>References Path</li> <li>Copy Book Path</li> <li>Build Events</li> </ul>	Eolders: C:\prneasy\bin\fujitsu.net Add Folder Update Copy Book Path:	Browse
Eulid Events	C:\prneasy\bin\fujitsu.net	Move Up Mo <u>v</u> e Down
•	Remove	
	OK	Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen



Bitte vergessen Sie nicht, den Namen Ihres Startprogramms unter "Allgemeine Eigenschaften" – "Entry Name" zu hinterlegen:

gidkart-Eigenschaftenseiten		×
Konfiguration; Nicht zutr.	Plattform: Nicht zutr.	Konfigurations-Manager
🚖 Allgemeine Eigenschaften	Application	▲
🍁 General	Assembly Name	gidkart
📄 Konfigurationseigenschafte	Output Type	Console Application
	Default Namespace	gidkart
	Entry Name	GIDKART
	Version	
	Assembly Information Attribute	es
	Company	
	Copyright	
	Product Name	
	Trademark	
	Assembly Manifest Attributes	
	Description	
	Title	
	🖾 Strong Name	<b>_</b>
	Entry Name The name of entry method.	
•		
		OK Abbrechen Übernehmen

Achten Sie dabei unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung.



Für die Zusammenarbeit mit PrintEasy, ist die Bekanntgabe einer speziellen Fujitsu-.NET-DLL erforderlich. Diese muss als Verweis in das Projekt mit aufgenommen werden.

Wählen Sie hierzu bitte bei "References" mit der rechten Maustaste "Verweis hinzufügen" aus:

Projektmappen-Explorer - gidkart 🛛 📮	×				
🛛 🌄 Projektmappe "gidkart" (1 Projekt)					
🖻 🖓 gidkart					
References	_				
Uerweis hinzufügen       Webverweis hinzufügen					
📖 🚞 Copy Book Files					

Suchen Sie dann über "Durchsuchen" das Fujitsu NetCOBOL .NET V2-Verzeichnis – es liegt standardmäßig unter "Programme".

Im Unterverzeichnis "COBOL" wählen Sie nun das File "Fujitsu.COBOL.InteropServices.Win32.dll" aus. Diese Datei wird nun als "Verweis" mit aufgenommen und steht zur Kommunikation zwischen Ihrem COBOL-Programm und PrintEasy zur Verfügung:

omponentenauswahl 🛛 🕹 🕹 🕹				
NET COM Projekte				
Komponentenname	Version	Dfad (	Durchsuchen	
Accessibility dll		C:\WINNT\Microsoft NET\Era	Auswählen	
adodb	7.0.3300.0	C:\Programme\Microsoft.NET		
CRVsPackageLib	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame		
CrystalDecisions.CrystalRepo	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame		
CrystalDecisions.ReportSource	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame		
CrystalDecisions.Shared	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame		
CrystalDecisions.Web	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame		
CrystalDecisions.Windows.Fo	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame		
CrystalEnterpriseLib	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame		
CrystalInfoStoreLib	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame		
CrystalKeyCodeLib	9.1.5000.0	C:\Programme\Gemeinsame	<b>-</b> 1	
J.CrystalPluginMorLib	9.1.5000.0	C:)Programme)Gemeinsame		
Ausgewählte Komponenten:				
Komponentenname	Тур	Quelle	Entfernen	
Fujitsu.COBOL.InteropServices.Win	32.dll Datei	C:\Programme\Fujitsu NetCOBOL fo	r	
		<b>_</b>		
		OK Abbreche	en Hilfe	



Damit PrintEasy verwendet werden kann, müssen zusätzlich zu Ihren eigentlichen COBOL-Sourcen zwei PrintEasy-Module integriert werden.

$\triangleleft \triangleright \times$	Projektmappen-Explorer - gidkart $ extsf{P} imes$				
	🛛 🐼 Projektmappe "gid	kart"	(1 Projekt)		
	📄 🖶 🎆 gidkart				
	Reference	s			
	🚽 🔤 🔤 Web Refe	rence	es		
	Source File	es			_
Neues Element	hin <u>z</u> ufügen		Hi <u>n</u> zufügen		F
🔛 Vorhandenes El	ement hinzufügen	ß	Einfügen		
		$\times$	<u>L</u> öschen		
		a	Eigenschafte	n	

Wählen Sie dazu bitte unter "Source Files" aus dem Kontextmenü "Hinzufügen" – "Vorhandenes Element hinzufügen" aus.

Vorhandenes Element hinzufügen - gidkart 🛛 🗙 🗙						
Suchen <u>i</u> n:	💼 fujitsu.net 💽 🄄 🐔 🔛 🚳 🗙 📑 🕶 Extras 🕶					
Verlauf	B PECOBOL.cob					
Eigene Projekte						
Desktop						
* Favoriten						
Netzwerk	Dateiname: Ö <u>f</u> fnen	Ŀ				
↓ ÷	Dateityp: Common COBOL Files (*.cob; *.cbl; *.cobol)					

Wählen Sie dann aus dem PrintEasy-Bin-Fujitsu.NET-Verzeichnis die beiden Sourcen "pecobol.cbl" und "petools.cbl" aus.

Diese werden anschließend im Projektmappen-Explorer unter "Source Files" angezeigt.

Anschließend können Sie über "Hinzufügen" Ihre eigenen PrintEasy-Sourcen als Projektmappen-Elemente aufnehmen oder neu erstellen.



### Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen unter .NET

Die hinzugefügte PrintEasy-COBOL-Source muss nun zunächst mit dem PrintEasy-Precompiler übersetzt werden. Diese Übersetzung kann durch den "Custom Build Step" automatisiert werden.

Bitte wählen Sie hierzu zunächst die Eigenschaften der PrintEasy-COBOL-Source (z.B. mit F4) aus und stellen Sie nun die Option "Build Action" auf "None":

Eigenschaften	×				
gidkart.cbl File Properties	•				
Build Action	None 🗨				
Custom Tool					
Custom Tool Namespace					
File Name	gidkart.cbl				
Full Path	C:\prneasy4\samples.net\gidkart\gidkart.cbl				

Anschließend rufen Sie bitte die "Eigenschaftenseiten" über den Knopf 🛅 auf und tragen unter "Custom Build Step" folgende Angaben ein:

gidkart.cbl-Eigenschaftenseiten 🔀				
Konfiguration: Active(Debug)	Plattform: Active(.NET)			
🔄 Konfigurationseigenschafte	Sonstiges			
🚽 Custom Build Step	Command Line preppe.bat \$(InputPath)			
	Outputs \$(InputName).cob			
	Description PrintEasy Precompile			
	Additional Dependencies			
	Command Line Specifies a command line for the custom build step.			
•				
	OK Abbrechen Übernehmen			

Diese Einstellungen bewirken, dass bei der Erstellung der PrintEasy-Precompiler automatisch aktiviert wird und die zugehörige Source in eine COB-Datei umgewandelt wird.



Damit nun diese COB-Datei auch vom normalen COBOL-Compiler übersetzt wird, muss diese in den Build-Options des Projektes hinzugefügt werden.

Tragen Sie hierzu den Namen der PrintEasy-COBOL-Source mit der Endung "COB" unter "Additional Options" ein.

gidkart-Eigenschaftenseiten			×
Konfiguration: Active(Debug)	Plattform: Active(.NET	T)  Konfigurations-M	lanager
<ul> <li>Allgemeine Eigenschaften</li> <li>Konfigurationseigenschafte</li> <li>➡ Build</li> <li>Debugging</li> </ul>	<ul> <li>Outputs</li> <li>Output Path</li> <li>Generate Debugging Information</li> <li>Generate Listing File</li> <li>Sonstiges</li> <li>Additional Options</li> </ul>	bin\Debug\ True False gidkart.cob /WC:"SCS(ACP), RCS(ACP-U	 ICS2)"
	Output Path Specifies the location of the output fil	les for this project's configuration.	
		OK Abbrechen	) <u>b</u> ernehmen



### Einstellung weiterer PrintEasy-Precompile-Optionen

Im PrintEasy-Verzeichnis befindet sich unter "<Installationsverzeichnis>\BIN\FUJITSU.NET" eine Batch-Datei namens "PREPPE.BAT".

In dieser Datei ist u.a. der Aufruf des PrintEasy Precompilers mit Optionen enthalten:

peprecbt %1 cobcpy"%%PEHOME%%\CPY;%%PEHOME%%\bin\fujitsu.net" peext"COB" fujidotnet error-ms %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

- peprecbt Aufruf des PrintEasy-Precompilers
- %1 Name der umzuwandelnden Source
- cobcpy"..." Auflistung, in welchen Verzeichnissen nach Copystrecken gesucht wird
- peext"COB" Der PrintEasy-Precompiler erzeugt eine Datei mit der Endung "COB"
- fujidotnet Wichtige Angabe damit die richtigen Anweisungen für .NET erzeugt werden
- error-ms Die Fehler-Ausgabe soll im Microsoft-Format erfolgen
- %2 %9 Platzhalter für weitere PrintEasy-Optionen

Sollten Sie PrintEasy-Optionen haben, die generell gelten sollen, ist es ratsam, diese in der Batch-Datei direkt zu hinterlegen.

Ansonsten können Sie weitere Optionen direkt beim "Custom Build Step" als letztes Argument unter "Command Line" eintragen.

Damit der PrintEasy-Precompiler Ihre persönlichen Copystrecken auch finden kann, müssen Sie die Pfad-Auflistung unter "cobcpy" um Ihre Verzeichnisse ergänzen – wobei weitere Angaben mit Semikolon getrennt werden müssen.



## Fujitsu NetCOBOL for .NET Version 3.0 und 4.0

### Einstellungen

Für den COBOL-Compiler muss die Umgebungsvariable PATH auf die Verzeichnisse <Installationsverzeichnis>\BIN und <Installationsverzeichnis>\BIN\FUJITSU.NET zeigen.

Die von PrintEasy vorgegebenen Copy-Strecken befinden sich im Unterverzeichnis <Installationsverzeichnis>\CPY.

Die speziellen .NET-Beispiele für Fujitsu NetCOBOL for .NET in der Version 3.0 liegen im Verzeichnis <Installationsverzeichnis>\SAMPLESV3.NET".

### Die PrintEasy-Source im .NET-Umfeld

Die PrintEasy-COBOL-Programme unter .NET unterscheiden sich nur unwesentlich von "normalen" PrintEasy-COBOL-Programmen in der Windows-Welt.

#### Wichtig ist insbesondere folgender Eintrag im Repository:

```
ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SPECIAL-NAMES.

DECIMAL-POINT IS COMMA.

REPOSITORY.

COPY "ipecobol.cpy".

COPY "ipetools.cpy".
```

Bitte beachten Sie auch, dass sämtliche PrintEasy-API-Calls ohne Hochkommas erfolgen müssen.

#### **Beispiel:**

CAI	LL PETOOLS	_MESSAGE_BOX	USING	PE-MESSAGE
			PE-	-MESSAGE-LAENGE
			PE-	HEADING
			PE-	-HEADING-LAENGE
			PE-	-MBOX-TYP
			PE-	-MBOX-RC

Ansonsten müssen im wesentlichen keine weiteren Anpassungen vorgenommen werden.

#### Wichtiger Hinweis:

PrintEasy unterstützt derzeit weder die OO-COBOL-Syntax, noch das variable Zeilenformat jenseits der Spalte 72. Sie sollten daher Ihre PrintEasy-Programme weiterhin als "traditionelle" COBOL-Programme schreiben und ggf. als eigenständige Unterprogramme kapseln.

Um Problemen generell vorzubeugen sollten Sie keinerlei OO-Befehle innerhalb Ihrer PrintEasy-Source verwenden, da diese Konstrukte (z.B. auch OO-Variablen-Inhalte) dem PrintEasy gänzlich unbekannt sind und es somit zu unerwarteten Problemen kommen kann.



### Erstellung eines PrintEasy-Projektes

Damit Sie mit PrintEasy unter Fujitsu NetCOBOL for .NET arbeiten können, müssen Sie ein paar Vorbereitungen im Projekt treffen.

Bitte legen Sie zunächst ein leeres COBOL-Projekt an:

Neues Projekt					? ×
Projekttypen:		<u>V</u> orlagen:		00	8-8- 8-8- 8-8-
- Visual Basic		Von Visual Studio installierte Vorlagen         Image: Windows Application       Image: Class Library         Image: Windows Control Library       Image: Console Application         Image: Console Project       Image: Console Application         Image: Weine Vorlagen       Image: Console Application         Image: Console Project       Image: Console Application         Image: Console Project       Image: Console Project         Image: Console P			
Create a new COBOL	. project.				
<u>N</u> ame:	gidkart				
Speicherort: C:\PrnEasy\sample		esV3.net\	•		n
Projekt <u>m</u> appenname: gidkart			Projektmappenverzeichnis <u>e</u> rstellen     Zur Q <u>u</u> ellcodeverwaltung hinzufüger	1	
			ОК	Abbreche	n



Damit die Copystrecken vom COBOL-Compiler auch gefunden werden, wählen Sie nun im Projektmappen-Explorer auf dem Projekt aus dem Kontextmenü "Eigenschaften" aus.

<b>P</b> Q	Projektmappen-Explorer - gidkart         Projektmappe "gidkart" (1 Projekt)         Projektmappe "gidkart"
	Erstellen
	Neu erstellen
	Bereinigen
	Veröffentlichen
	COBOL Runtime Environment Setup Utility
	Hinzufügen
	Verweis hinzufügen
	Webverweis hinzufügen
	Als Startprojekt festlegen
	Debuggen
1	Projektmappe zur Quellcodeverwaltung hinzufügen
*	Ausschneiden
$\times$	Entfernen
	Umbenennen
	Projekt entfernen
Ŀ.	Eigenschaften



Tragen Sie dort unter "Copy Book Paths" alle notwendigen Copy-Verzeichnisse – insbesondere das PrintEasy-Copy-Verzeichnis und das PrintEasy-Bin-Fujitsu.net-Verzeichnis – ein:

Anwendung	Konfiguration: N/A V Plattform: N/A
Build	
Build Events	Folder:
Debuggen	Copy Book paths: (User) Add Folder Update
Ressourcen	C:\PrnEasy\cpy C:\PrnEasy\bin\fuiltsu.net
Einstellungen	*
Reference Paths	
Copy Book Paths	
Signierung	
Sicherheit	Copy Book paths: (Project) Add Folder Update
Veröffentlichen	
	*



Bitte vergessen Sie nicht, den Namen Ihres Startprogramms unter "Anwendung" – "Startobjekt" zu hinterlegen:

Anwendung	Konfiguration: N/A
Build	
Build Events	Assemblyname: Standardnamespace: gidkart gidkart
Debuggen	Ausgabetyp:
Ressourcen	Windows-Anwendung  Assemblyinformationen
Einstellungen	Startobjekt:
Reference Paths	Ressourcen
Copy Book Paths	Symbol:
Signierung	(Standardsymbol)
Sicherheit	C Ressourcendatei:
Veröffentlichen	

Achten Sie dabei unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung.



Für die Zusammenarbeit mit PrintEasy, ist die Bekanntgabe einer speziellen Fujitsu-.NET-DLL erforderlich. Diese muss als Verweis in das Projekt mit aufgenommen werden.

Wählen Sie hierzu bitte bei "References" mit der rechten Maustaste "Verweis hinzufügen" aus:

Projektmappen-Explorer - Projektmap 👻 🕈 🗙			
Drojektm	appe "gidkart" (1 Projekt) art		
	roperties		
🔤 References			
÷ 📁	Verweis hinzufügen		
🛄 🔛 Webverweis hinzufügen			

Suchen Sie dann über "Durchsuchen" das Fujitsu NetCOBOL .NET V2-Verzeichnis – es liegt standardmäßig unter "Programme".

Im Unterverzeichnis "COBOL" wählen Sie nun das File "Fujitsu.COBOL.InteropServices.Win32.dll" aus. Diese Datei wird nun als "Verweis" mit aufgenommen und steht zur Kommunikation zwischen Ihrem COBOL-Programm und PrintEasy zur Verfügung:

Reference			?
NET COM Projekte Durchsuchen Ak	tuell		
Komponentenname 🔺	Version	Laufzeit	Pfad 🔺
CustomMarshalers	2.0.0.0	v2.0.50727	C:\WI
EnvDTE	8.0.0.0	v1.0.3705	C:\Pro
envdte	8.0.0.0	v1.0.3705	C:\Pro
EnvDTE80	8.0.0.0	v1.0.3705	C:\Pro
envdte80	8.0.0.0	v1.0.3705	C:\Pro
ExceptionMessageBox	9.0.242.0	v2.0.50727	c:\Pro(
extensibility	7.0.3300.0	v1.0.3705	C:\Pro
Fujitsu.COBOL	3.0.109.0	v2.0.50727	C:\Pro
Fujitsu.COBOL.InteropServices.Win32	3.0.109.0	v2.0.50727	C:\Pro
IEExecRemote	2.0.0.0	v2.0.50727	C:\WI
IEHost	2.0.0.0	v2.0.50727	C:\WI
IIEHost	2.0.0.0	v2.0.50727	C:\WI
ISymWrapper	2.0.0.0	v2.0.50727	C:\WI
Microsoft SQL Mobile	9.0.242.0	v2.0.50727	C:\Pro
Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient	9.0.242.0	v2.0.50727	c:\Pro( 💌
•			► I
		ок	Abbrechen



Damit PrintEasy verwendet werden kann, müssen zusätzlich zu Ihren eigentlichen COBOL-Sourcen zwei PrintEasy-Module integriert werden.

<b>→</b> ×	Projektmappen-Explore	er - Projektmap 👻 🗜 🗙
	Projektmappe "gi <b>fig gidkart</b> <b>fig Propertie</b>	dkart" (1 Projekt) s
	🕂 🖳 🔤 Referenci	es
	📫 🖷 📴 Source Fi	
🔁 Neues	; Element	Hinzufügen 🕨
😐 Vorha	ndenes Element	
Add E	xisting Copy Book	

Wählen Sie dazu bitte unter "Source Files" aus dem Kontextmenü "Hinzufügen" – "Vorhandenes Element hinzufügen" aus.

Vorhandenes Ele	ement hinzufüg	en - gidkart	? X
Suchen in:	🛅 fujitsu.net	🔽 🕲 🗸 过 🔍 🗙 📴 🎹 🗸 Extras 🔻	
Desktop Desktop Eigene Projekte	PECOBOL.co		
	Dateiname:	▼ Hinzufi	igen
	Dateityp:	Common COBOL Files (*.cob; *.cbl; *.cobol)	hen

Wählen Sie dann aus dem PrintEasy-Bin-Fujitsu.NET-Verzeichnis die beiden Sourcen "pecobol.cbl" und "petools.cbl" aus.

Diese werden anschließend im Projektmappen-Explorer unter "Source Files" angezeigt.

Anschließend können Sie über "Hinzufügen" Ihre eigenen PrintEasy-Sourcen als Projektmappen-Elemente aufnehmen oder neu erstellen.



### Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen unter .NET

Die hinzugefügte PrintEasy-COBOL-Source muss nun zunächst mit dem PrintEasy-Precompiler übersetzt werden. Diese Übersetzung kann durch den "Custom Build Step" automatisiert werden.

Bitte wählen Sie hierzu zunächst die Eigenschaften der PrintEasy-COBOL-Source (z.B. mit F4) aus und stellen Sie nun die Option "Build Action" auf "None":

Ei	genschaften	• ¶ ×
gi	i <b>dkart.cbl</b> File Properties	•
	2↓   🖻	
Ξ	Sonstiges	
	Build Action	None
	Copy to Output Directory	Do not copy
	Custom Tool	
	Custom Tool Namespace	
File Name		gidkart.cbl
	Full Path	C:\PrnEasy\samplesV3.net\gidkart\gidkart.cb

Anschließend rufen Sie bitte die "Eigenschaftenseiten" über den Knopf 🖻 auf und tragen unter "Custom Build Step" folgende Angaben ein:

gidkart.cbl-Eiger	nschaftenseiten					? ×
Konfiguration:	Aktiv(Debug)	Plattform:	Aktiv(Any CPU)	•	Konfigurat	ions-Manager
Custom	nseigenschaften Build Step	Sonstiges Command Line Outputs Description Additional Dep	endencies	preppe.bat \$(InputF \$(InputName).cob PrintEasy Precompile	'ath)	
				ОК	Abbrechen	Übernehmen

Diese Einstellungen bewirken, dass bei der Erstellung der PrintEasy-Precompiler automatisch aktiviert wird und die zugehörige Source in eine COB-Datei umgewandelt wird.



Damit nun diese COB-Datei auch vom normalen COBOL-Compiler übersetzt wird, muss diese in den Build-Options des Projektes hinzugefügt werden.

Tragen Sie hierzu den Namen der PrintEasy-COBOL-Source mit der Endung "COB" unter "Additional Options" ein.

Anwendung	Konfiguration: Aktiv (Debug)
Build	
Build Events	Additional Options: gidkart.cob /WC:"SCS(ACP), RCS(ACP-UCS2)"
Debuggen	Platform Target: Any CPU
Ressourcen	Output Path: bin\Debug\ Browse
Einstellungen	🔽 Debug Info
Reference Paths	Generate Listing File
Copy Book Paths	
Signierung	
Sicherheit	
Veröffentlichen	



### Einstellung weiterer PrintEasy-Precompile-Optionen

Im PrintEasy-Verzeichnis befindet sich unter "<Installationsverzeichnis>\BIN\FUJITSU.NET" eine Batch-Datei namens "PREPPE.BAT".

In dieser Datei ist u.a. der Aufruf des PrintEasy Precompilers mit Optionen enthalten:

peprecbt %1 cobcpy"%%PEHOME%%\CPY;%%PEHOME%%\bin\fujitsu.net"
 peext"COB" fujidotnet error-ms %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

- peprecbt Aufruf des PrintEasy-Precompilers
- %1 Name der umzuwandelnden Source
- cobcpy"..." Auflistung, in welchen Verzeichnissen nach Copystrecken gesucht wird
- peext"COB" Der PrintEasy-Precompiler erzeugt eine Datei mit der Endung "COB"
- fujidotnet Wichtige Angabe damit die richtigen Anweisungen für .NET erzeugt werden
- error-ms Die Fehler-Ausgabe soll im Microsoft-Format erfolgen
- %2 %9 Platzhalter für weitere PrintEasy-Optionen

Sollten Sie PrintEasy-Optionen haben, die generell gelten sollen, ist es ratsam, diese in der Batch-Datei direkt zu hinterlegen.

Ansonsten können Sie weitere Optionen direkt beim "Custom Build Step" als letztes Argument unter "Command Line" eintragen.

Damit der PrintEasy-Precompiler Ihre persönlichen Copystrecken auch finden kann, müssen Sie die Pfad-Auflistung unter "cobcpy" um Ihre Verzeichnisse ergänzen – wobei weitere Angaben mit Semikolon getrennt werden müssen.



### Umwandlung von PrintEasy-Anwendungen (Precompiler)

Da der COBOL-Compiler die PrintEasy-Syntax nicht versteht, muss die PrintEasy-Source zunächst mit dem Precompiler bzw. Preprozessor übersetzt werden. Dabei werden alle PrintEasy-Anweisungen in Standard-COBOL-Befehle umgewandelt.

Leider unterstützt dieser COBOL-Compiler noch keinen Preprozessor-Ansatz, d.h. Sie müssen daher Ihre COBOL-Sourcen zunächst mit dem PrintEasy-Precompiler übersetzen.

#### PrintEasy-Precompile

#### Für den Aufruf des PrintEasy-Precompilers haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- Aufruf des grafischer Precompilers über das Startmenü im Bereich PrintEasy
- Start des DOS-Commando-Zeilen-Precompilers über die Commandline durch Aufruf von PEPRECBT.EXE.

Dieser Commando-Zeilen-Precompiler erlaubt die Abrfrage des Errorlevels:

- 32 Keine Source angegeben bzw. ungültige Source
- 16 Schwerwiegende PrintEasy-Fehler (SEVERE)
- 8 PrintEasy-Fehler (ERROR)
- 4 PrintEasy-Warnungen (WARNINGS)

Wird der PrintEasy-Precompiler ohne Parameter gestartet oder aus dem Startmenü aufgerufen wird folgender Dialog aufgeblendet:

PrintEasy Precompile - Copyright © 2000 GID mbH 🛛 🛛 🔀						
<u>S</u> ource-File	ARTP7.CBL	<u>D</u> urchsuchen				
<u>C</u> opy-Dirs	F:\PRNEASY\CPY					
PE-Options	OEMTOANSI					
ОК		Abbruch				

Bitte tragen Sie unter **Source-File** den Namen (ggf. mit Pfad) der umzuwandelnden COBOL-Source ein. Wenn Sie auf **Durchsuchen** klicken, wird Ihnen ein Dateidialog aufgeblendet, mit dessen Hilfe Sie die COBOL-Source bequem auswählen können.

Unter **Copy-Dirs** sind die Verzeichnisse einzutragen, auf denen die Copy-Strecken gesucht werden sollen. Mehrere Verzeichnisse sind durch Semikolon voneinander zu trennen.

Im Feld **PE-Options** können Sie dann noch zusätzliche PrintEasy-Direktiven angeben, wie z.B. OEMTOANSI.

Beim Precompile-Lauf wird eine Datei mit der Endung **CPE** erzeugt. Der Dateiname richtet sich nach dem Basisnamen Ihrer COBOL-Source. Diese Datei dient dann Ihrem COBOL-Compiler als Input-Datei.



## Weitere Informationen

Weitere Informationen rund um PrintEasy erhalten Sie auf unserer Produkt-Homepage unter http://www.printeasy.de. Hier finden Sie dann auch den Zugang zum Support-Bereich.

Bitte lesen Sie auch die Dateien

- README.TXT
- RELNOTES.TXT
- KOWNERR.TXT

Sie befinden sich im Root-Verzeichnis der CD oder im Unterverzeichnis "DOCS" nach Ihrer PrintEasy-Installation.



## Allgemeines zur Übersetzung der Sourcen

## PrintEasy Direktiven

### Wozu brauche ich Direktiven?

Direktiven dienen vor allem der Steuerung des Precompilers bzw. Preprozessors.

Sie können z.B. festlegen, ob in die Source automatisch eine OEM-ANSI-Konvertierung integriert werden soll oder ob Sie ein TRACE-File erstellen möchten usw.

Insbesondere beim PEMigrate (PEMIG) sind die Direktiven von besonders wichtiger Bedeutung, weil diese festlegen, welche Output-Datei in welcher Form umgestellt werden soll.

Nähere Informationen zum Thema Direktiven und PEMigrate entnehmen Sie bitte der Dokumentation.

### Wie kann ich Direktiven im PrintEasy setzen?

Je nach dem, welchen COBOL-Compiler Sie verwenden, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten Direktiven zu setzen:

#### Micro Focus

Hier können Sie direkt in der Source mittels "\$SET" die Direktiven für PrintEasy angeben. Dies hat dem Vorteil, dass Sie Ihre Anwendung immer exakt gleich umwandelt, aber auch den Nachteil, dass die Einträge fest mit der Source verbunden sind. Bei einer temporären Änderung der Direktiven, müssen Sie die Source ändern.

#### Andere COBOL-Compiler

Sobald Sie den PrintEasy-Precompiler oder PrintEasy-Migrate einsetzen, haben Sie im Eingabefeld "Options" die Möglichkeit die Direktiven einzutragen.

Das müssen Sie dann jedoch bei jedem Precompile- oder Migrate-Lauf von Neuem tun. Als weitere Möglichkeit können die Direktiven jedoch auch in den Direktiven-Dateien "PE.DIR" und "PEMIG.DIR" gesetzt werden.

Immer wenn Sie gewährleisten möchten, dass eine Anwendung immer mit speziellen Direktiven (z.B. der automatischen OEM-ANSI-Konvertierung) umgewandelt wird oder Sie eine Fülle von Direktiven angeben müssen (insbesondere beim PEMigrate), sollten Sie eine solche Direktiven-Datei verwenden.

- PE.DIR enthält Direktiven für das Produkt PrintEasy im allgemeinen
- **PEMIG.DIR** beinhaltet spezielle Direktiven für PEMigrate

Die Direktiven-Dateien werden zunächst im aktuellen Arbeitsverzeichnis und anschließend im PrintEasy-Home-Verzeichnis gesucht.



### Verfügbare Direktiven

#### Allgemein

Die Optionen können in () oder in "" eingeschlossen sein.

ACU

- Funktion Angabe für PrintEasy, dass der ACU-Preprozessor verwendet wird.
- Format [NO]ACU
- Parameter Keine
- Defaultwert NOACU

### ACUPATH

- Funktion Angabe des Output-Verzeichnises f
  ür ACU-Preprozessor (<u>nur</u> i.V.m. PEPREACU.EXE)
- Format ACUPATH(verzeichnis)
- Parameter verzeichnis
   Gibt das Verzeichnis an, in dem der ACU-Cobol-Compiler die Ausgabe-Datei (ACU\_PP1.OUT) vermutet. In der Regel ist das das Projekt-Verzeichnis
- Defaultwert Aktuelles Verzeichnis (i.d.R. Source-Verzeichnis)

### ANSITOOEM

- Funktion Gibt an, ob Feldinhalte f
  ür die Druckausgabe von OEM nach ANSI konvertiert werden sollen.
- Format [NO]ANSITOOEM
- Parameter Keine
- Defaultwert NOANSITOOEM



### COBCPY

#### Funktion

Angabe von Verzeichnissen, die Copystrecken enthalten.

#### Format [NO]COBCPY(verzeichnis1;verzeichnis2;...)

#### Parameter verzeichnis

Gibt das Verzeichnis an, in dem nach Copystrecken gesucht werden soll. Es können mehrere Verzeichnisse, durch Semikolon getrennt, aufgelistet werden.

Defaultwert NOCOBCPY

### COMMENTS

Funktion

Gibt an, ob die vom Precompiler oder Preprozessor ersetzten Anweisungen als Kommentar in der erzeugten Source erscheinen sollen.

- Format [NO]COMMENTS
- Parameter Keine
- Defaultwert COMMENTS

### FUJIDOTNET

- Funktion Gibt an, ob der COBOL-Code f
  ür Fujitsu .NET erzeugt werden soll.
- Format [NO]DOTNET
- Parameter
   Keine
- Defaultwert NODOTNET



### **ERROR-MS**

#### Funktion

In welchem Format soll die Fehlerausgabe erfolgen? ERROR-MS erzeugt eine Datei nach dem Microsoft-Fehler-Format. Diese Datei kann dann z.B. mit Edit Plus wieder verarbeitet werden.

- Format ERROR-MS
- Parameter
   Keine
- Defaultwert ERROR-DEFAULT

### EXECTRACE

Funktion

Wenn diese Direktive gesetzt ist, werden die durchlaufenen EXEC-Befehle in einer speziellen Trace-Datei (Source.PEX) protokolliert.

- Format [NO]EXECTRACE
- Parameter Keine
- Defaultwert NOEXECTRACE

### INSTCHECK

#### Funktion

Mit INSTCHECK wird beim Precompile oder Preprozess eine PrintEasy Installationsliste mit der Dateierweiterung .PEI erstellt, die alle verwendeten Ressourcen enthält. Mit der API-Funktion PE\_TEST\_INSTALLSCRIPT kann die Installationsliste auf dem Zielrechner gegen geprüft werden.

- Format [NO]INSTCHECK
- Parameter Keine
- Defaultwert NOINSTCHECK



### MESSAGEBOX

### Funktion

Regelt, ob während des Umwandelns mit dem PrintEasy-Precompiler Messageboxen gezeigt werden oder nicht.

- Format [NO]MESSAGEBOX
- Parameter Keine
- Defaultwert MESSAGEBOX

### OUTPUT

- Funktion Hierüber kann die Ausgabe-Datei f
  ür den PrintEasy-Precompiler festgelegt werden.
- Format OUTPUT(dateiname)
- Parameter
   Dateiename
   Angabe des gewünschten Dateiename

Angabe des gewünschten Dateinamens Bsp: OUTPUT"SAMPLE.XXX"

Defaultwert OUTPUT"sourcename.CPE"

### PEEXT

- Funktion Gibt die Dateierweiterung f
  ür die COBOL-Source an, die der Precompiler erstellt. Standardm
  äßig wird die Dateierweiterung "CPE" verwendet.
- Format PEEXT(dateierweiterung)
- Parameter dateierweiterung
   Die Dateierweiterung für die g Zeichen lang sein

Die Dateierweiterung für die generierte COBOL-Source kann max 3 Zeichen lang sein. Bsp: PEEXT"COB"

Defaultwert PEEXT"CPE"





#### Funktion Der Sourcecode wird vorab mit PrintEasy Migrate konvertiert und anschließend übersetzt.

- Format [NO]PEMIG
- Parameter
   Keine

#### Hinweis

Das Ergebnis der Konvertierung durch PrintEasy Migrate wird mit der Dateierweiterung .PEM abgespeichert.

Siehe auch Kapitel "Das Werkzeug PrintEasy Migrate"

Defaultwert NOPEMIG

PSI

- Funktion Legt fest, ob eine PSI-Datei (PrintEasy-Source-Information) erzeugt werden soll oder nicht.
- Format [NO]PSI
- Parameter
   Keine
- Defaultwert PSI

### REALIA

#### Funktion

Unterdrückt die Generierung der CANCEL-Anweisung für die Module PECOBOL.DLL und PETOOLS.DLL.

Diese Direktive muss verwendet werden, wenn der PrintEasy Precompiler die COBOL-Source für den Realia-Compiler generieren soll, da Realia keine statisch gelinkten Programme mit CANCEL aus dem Hauptspeicher entfernen kann.

- Format [NO]REALIA
- Parameter Keine
- Defaultwert NOREALIA



### TRACE

#### Funktion

Gibt an, ob bei der Übersetzung der Anwendung ein Trace-Listing erzeugt werden soll. Das Trace-Listing die Dateierweiterung .TPE.

- Format [NO]TRACE
- Parameter
   Keine
- Defaultwert NOTRACE



## Warum werden die Copy-Strecken nicht gefunden?

Grundsätzlich, braucht PrintEasy eine Information über den Aufenthaltsort der Copy-Strecken. Abhängig davon, welchen Compiler-Hersteller Sie verwenden, können (bzw. müssen) die Angaben an unterschiedlichen Stellen erfolgen.

### COBCPY-Umgebungsvariable für Preprozessor (nur Micro Focus)

Sofern Sie einen Compiler von Micro Focus (Workbench oder NetExpress) und somit den Preprozessor verwenden, wird für die Suche der Copy-Strecken die Umgebungsvariable COBCPY heran gezogen.

Bitte sorgen Sie dafür, dass diese für PrintEasy korrekt gesetzt wird. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Installationshinweisen.

### **COBCPY-Angaben für Precompile und PEMigrate**

Da Sie Ihre Programme mit Hilfe vom PrintEasy-Precompiler übersetzen müssen, ist es wichtig, dass Sie PrintEasy mitteilen, wo sich Ihre Copy-Strecken befinden.

Grundsätzlich werden sie zuerst im aktuellen Arbeitsverzeichnis gesucht. Darüber hinaus können Sie die Direktive "COBCPY" verwenden um vom aktuellen Verzeichnis abweichende Suchpfade zu hinterlegen.

Diese Angabe können Sie entweder in "PE.DIR" hinterlegen oder direkt beim Precompile oder PEMigrate-Lauf angeben.

PrintEasy Precomp	ile - Copyright © 2003 EasiRun Europa	×
<u>S</u> ource-File	gidkart.cbl	Durchsuchen
<u>C</u> opy-Dirs	C:\prneasy\CPY;c:\eigene\copy	
PE-Options	nopsi	
ОК		Abbruch

In der Abbildung sehen Sie den Dialog des PrintEasy-Precompilers. Im Eingabefeld "Copy-Dirs" können Sie alle notwendigen Copy-Suchpfade eintragen.

#### Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die im Dialog eingegebenen Eintragungen vorrangig vor den Angaben in den Direktiven-Dateien gelten.



## Welche Bedeutung haben die erzeugten Files?

### **CPE-Files**

Nachdem eine Source mit dem PrintEasy-Precompiler umgewandelt wurde, wird die erzeugte Source mit der Endung "CPE" abgelegt. Alle in diesem Programm enthaltenen PrintEasy-Anweisungen werden in MOVEs und CALLs umgesetzt, so dass sie von der PrintEasy-Runtime verstanden werden.

Um die Anwendung ablauffähig zu machen, muss das CPE-File noch mit dem jeweiligen COBOL-Compiler übersetzt werden.

### DIR-Files ("PE.DIR" und "PEMIG.DIR")

"PE.DIR" und "PEMIG.DIR" enthalten Direktiven zum Produkt PrintEasy. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Dokument unter "DIREKTIVEN".

### **MIG-Files**

Diese Dateien enthalten die Layout-Beschreibung für den PrintEasy Migrate.

### PDF-Files

PDF-Dokumente dienen vorwiegend der Archivierung. Mittels eines installierten PDF-Druckers können PDF-Dokumente erzeugt und abgelegt werden.

### **PEF-Files**

Wenn Sie den PrintEasy-Output archivieren, später oder woanders ausdrucken möchten, können Sie beim Lauf Ihrer PrintEasy-Anwendung ein PEF-File erzeugen, welches Ihren Output enthält.

Diese Datei kann dann zu jedem beliebigen Zeitpunkt z.B. in der PrintEasy-Preview wieder geladen werden oder mit dem PrintEasy-Batch-Print direkt ausgedruckt werden.

### **PEI-Files**

Diese Datei wird erzeugt, wenn die Direktive "INSTCHECK" verwendet wurde. Das PEI-File wird unter dem Namen der Source angelegt und enthält alle darin definierten Ressourcen.

Mit Hilfe des APIs "PE\_TEST\_INSTALLSCRIPT" kann diese Datei dann wieder ausgewertet werden.

So kann ermittelt werden, ob auf dem Anwender-Rechner alle notwendigen Ressourcen (Drucker, Schriften...) verfügbar sind.

Bitte schauen Sie sich hierfür das Beispiel "INSTAID.CBL" im Samples-Verzeichnis "INSTAID" an.



### **PEM-Files**

Diese Datei wird beim Lauf von PrintEasy-Migrate erzeugt. Sie enthält die von diesem Werkzeug umgewandelte Source. Diese Datei dient als Basis für die weitere Bearbeitung des in PrintEasy konvertierten Programmes.

### **PEP-Files**

Diese Datei enthält die Projektinformationen für den Einsatz im PrintEasy Entwicklerzentrum.

### **PEX-Files**

Wenn die Direktive "EXECTRACE" gesetzt ist, werden die durchlaufenen EXEC-Befehle zur Laufzeit in dieser Datei protokolliert.

### **PSI-Files**

Diese Datei wird vom PrintEasy Precompiler erzeugt und enthält die erforderlichen PrintEasy SourceViewer und für den PrintEasy Debugger.

Bitte beachten Sie, dass die PSI-Dateien ab der PrintEasy-Version 5.0 ihr Format geändert haben und somit nicht mehr mit denen von älteren PrintEasy-Versionen kompatibel sind. Das neue (aktuelle) Format erhalten Sie durch erneutes Umwandeln Ihrer Source.

### **TPE-Files**

Wenn während des PrintEasy-Preprozesses die "TRACE" gesetzt war, wird hierbei ein Trace-File erzeugt, dass vor allem uns (der EasiRun Europa GmbH) bei Problemen von großem Nutzen sein kann.

Anhand dieser Datei kann man ersehen, wie die umgewandelte Source an den Micro Focus-Compiler übergeben wurde.

Für andere Compiler-Hersteller hat die Direktive "TRACE" keine Bedeutung, da Sie in diesem Fall sowieso den PrintEasy-Precompiler verwenden müssen.



## **Erstellen einer Anwendung mit PrintEasy**

Dokumente können aus vielen Objekten bestehen, die willkürlich auf der bedruckbaren Fläche arrangiert werden. Für das Druckergebnis spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle die im Folgenden näher betrachtet werden sollen.

## **Das Graphic Device Interface**

Jede Ausgabe unter Windows erfolgt über das sogenannte Grafic Device Interface kurz GDI. Windows-Anwendungen übergeben ihre Ausgabeinformationen an diese Schnittstelle, wie z.B. die Textverarbeitungsprogramme.

Auch die Bildschirmausgabe erfolgt über das GDI, wobei der Bildschirm dem "idealen Drucker" entspricht. Allerdings werden Dokumente am Bildschirm nur mit 78 dpi angezeigt.

Wenn die Informationen gedruckt werden sollen, versucht der Druckertreiber nun das Beste daraus zu machen und die Informationen für den Drucker verständlich aufzubereiten.

Für die Windows-Anwendungen bedeutet dies, dass sie sich keine Gedanken um den Drucker machen müssen, weil sie die Informationen einfach nur an das GDI übergeben.

### Ein wesentlicher Faktor – Der Druckertreiber

Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass der richtige Druckertreiber installiert ist und dieser auch alle verwendete Funktionen unterstützt.

Es kann also sein, dass am Bildschirm alles ganz ordentlich aussieht, aber der Ausdruck auf verschiedenen Druckern bzw. über verschiedene Druckertreiber völlig unterschiedliche Ergebnisse liefert.

Eine gute Textverarbeitung befragt also schon vorher den momentan eingestellten Druckertreiber welche Funktionen er alle beherrscht, z.B.

- wie groß der bedruckbare Bereich des Papiers ist oder
- ob der Drucker farbige Dokumente ausgeben kann,
- und zeigt dies auch schon am Bildschirm entsprechend an.

PrintEasy benötigt ebenfalls die Information, welcher Druckertreiber für den Aufbau des Dokuments verwendet werden soll, damit eventuelle Einschränkungen des Druckertreibers gegen die verwendeten Funktionen geprüft werden können, um gegebenenfalls der Anwendung eine Warnung oder einen Fehler mitzuteilen.

Der verwendete Windows-Drucker bzw. der Druckertreiber, die Randeinstellungen, die Schriftwahl, die Farben, das Papierformat, die Druckauflösung usw. beeinflussen das Druckergebnis.

Für die Erstellung professioneller Druckausgaben ist es daher wichtig die Arbeitsweise der Windows Druckerschnittstelle in ihren Grundsätzen zu verstehen und dadurch auch die Philosophie von PrintEasy.


# Das Problem mit den Schriftarten

Für weitere Überraschungen sorgen öfters die Schriftarten. Nicht immer wird das Dokument mit der Schriftart ausgedruckt, die dafür gewählt wurde.

Das kann daran liegen, dass die Schriftart nicht vorhanden ist oder der Drucker selbst die gewählte Schriftart intern vorrätig hat.

Im ersten Fall werden die Ersetzungsregeln von Windows und des Druckertreibers abgearbeitet und eine ähnliche Schriftart verwendet.

Im zweiten Fall kann die gleichnamige Druckerschriftart von der gewählten Schriftart abweichen.

#### Grundsätzlich sollte immer mit TrueType-Schriften gearbeitet werden.

- TrueType-Schriften können auf allen Druckern ausgegeben werden.
- Druckerschriftarten gelten f
  ür einen speziellen Drucker und sind nicht f
  ür alle Drucker verf
  ügbar.
- Gleiche Druckerschriftarten können von Drucker zu Drucker variieren.

Dies gilt insbesondere für den gerne verwendeten Schrifttyp "Courier" den einige Druckertreiber als Druckerschrift unterstützen.

Bei der Darstellung eines Dokuments am Bildschirm werden für die Druckerschriftarten Ersetzungen verwendet. Dadurch kann es zu einem anderen Erscheinungsbild am Bildschirm kommen.

Aber auch für TrueType-Schriften sollte generell bei den Eigenschaften eines Druckertreibers im Bereich Schriften die Einstellung "Bildschirmschriften ersetzen" deaktiviert werden.



# Vorgehensweise bei der Erstellung einer PrintEasy-Anwendung

# Einbettung der PrintEasy-Syntax in EXEC PRINT / END-EXEC

Die Beschreibung von Ressourcen, Definitionen und die Programmierung von Druckanweisungen erfolgt mit einer Druckbeschreibungssprache, deren Semantik stark an die Sprache COBOL angelehnt und deshalb auch sehr leicht zu erlernen ist.

Da diese PrintEasy-Spracherweiterungen von keinem COBOL-Compiler verstanden werden, müssen diese innerhalb von **EXEC PRINT** und **END-EXEC** Anweisungen aufgeführt sein.

Wichtig ist dabei, dass Sie in der PROCEDURE DIVISION immer nur **einen** PrintEasy-Befehl innerhalb EXEC PRINT und END-EXEC definieren.

#### Dieses Konstrukt ist nicht erlaubt:

```
EXEC PRINT
INITIALIZE RESOURCES
OPEN DOCUMENT ...
END-EXEC
```

#### So müßte die Definition richtig aussehen:

```
EXEC PRINT
INITIALIZE RESOURCES
END-EXEC
EXEC PRINT
OPEN DOCUMENT ...
END-EXEC
```



# Aufbau einer PrintEasy-Source

Eine typische PrintEasy-Source gliedert sich im Wesentlichen in folgende Abschnitte:

# Innerhalb der WORKING-STORAGE SECTION

- Ressourcen-Definition (Schriften, Linientypen, Fülltypen, Barcodes...)
- Festlegung der programmweiten Standards (DEFAULTS)
- Beschreibung des Dokuments (Papiergröße, Ausrichtung, Ränder...)
- Einbinden der Copy-Strecke "PE-CA.CPY"

# Innerhalb der PROCEDURE DIVISION

- Vereinbarung, was bei Informationen, Warnungen und Fehlern geschehen soll
- Initialisierung der Ressourcen
- Eröffnung des Dokuments
- Plazierung von Texten und Objekten auf dem Dokument
- Schließen des Dokuments
- Bei Unterprogrammen: Freigabe der PrintEasy-Runtime



WORKING-STORAGE SECTION. EXEC PRINT DEFINE SECTION. Ressourcen-Definitionen END-EXEC. EXEC PRINT DEFAULT SECTION. > Festlegung der programmweiten Standards (Defaults) END-EXEC. EXEC PRINT DOCUMENT SECTION. > Beschreibung der Dokumente (Papiergröße, Ausrichtung, Ränder...) END-EXEC. COPY "PE-CA.CPY". PROCEDURE DIVISION. EXEC PRINT WHENEVER PE-INFO CONTINUE END-EXEC EXEC PRINT WHENEVER PE-WARNING PERFORM WARNING-ROUTINE END-EXEC EXEC PRINT WHENEVER PE-ERROR WRITE LOGFILE AND PERFORM ERROR-ROUTINE END-EXEC EXEC PRINT INITIALIZE RESOURCES END-EXEC EXEC PRINT OPEN DOCUMENT PEDOC PREVIEW IS ON MODE IS DIRECT PRINTING IS OFF PEF IS OFF END-EXEC EXEC PRINT PLACE "Das ist ein Text" UPON PEDOC AFTER 1 LINE END-EXEC EXEC PRINT CLOSE DOCUMENT PEDOC END-EXEC > Nur bei Unterprogrammen notwendig: EXEC PRINT FREE RESOURCES END-EXEC STOP RUN / EXIT PROGRAM / GOBACK.



# Der PrintEasy-Precompiler / -Preprozessor

Die EXEC PRINT Anweisungen werden vom PrintEasy Precompiler bzw. -Preprozessor in Standard COBOL Anweisungen aufgelöst, die vom COBOL-Compiler übersetzt werden können.

# Es ist daher wichtig, dass Sie alle COBOL-Sourcen, die PrintEasy-Code enthalten zunächst mit dem PrintEasy-Precompiler bzw. -Preprozessor übersetzen.

Sofern Ihr COBOL-Compiler den Preprozessor-Ansatz unterstützt, sollten Sie diesen auch verwenden, denn damit sind Sie in der Lage, das PrintEasy-Programm in einem vorgelagerten Schritt automatisch mit PrintEasy übersetzen und anschließend compilieren zu lassen.

Manche Hersteller unterstützen darüber hinaus auch das Testen auf PrintEasy-Source-Ebene. Das bedeutet, dass Sie auch innerhalb Ihres Debuggers immer die von Ihnen codierten EXEC-PRINT-Anweisungen sehen und nicht das, was der PrintEasy-Precompiler daraus macht.

Wenn Sie einen der folgenden COBOL-Compiler einsetzen, steht Ihnen ein Preprozessor zur Verfügung:

- Micro Focus NetExpress
- Micro Focus Workbench
- CA-Realia
- ACUCORP ACUCOBOL GT ab der Version 5.1
- Fujitsu NetCOBOL

Wie Sie den jeweiligen Preprozessor in Ihre COBOL-Umgebung einrichten und wie der Precompile als solches durchgeführt wird, entnehmen Sie bitte zum einen den Installationshinweisen und dem separaten Kapitel zu dem Thema.



# **Die Ressourcen-Definition (DEFINE SECTION)**

Zu den Ressourcen eines Dokuments gehören

- die Farben
- die Schriftarten
- die Linientypen
- die Fülltypen
- die Barcodetypen
- das Papierformat
- der Druckertreiber

Alle diese Ressourcen können innerhalb der WORKING-STORAGE SECTION in der **DEFINE SECTION** definiert werden. Auf diese Resourcedefinitionen kann man sich in weiteren PrintEasy-Definitionen und -Anweisungen beziehen.

Für jeden Ressourcetyp können mehrere Definitionen aufgeführt werden, welchen ein eindeutiger Name zugeordnet werden muss.

#### **Beispiel:**

DEFINE	FONT	NORMAL-SCHRIFT	USING	FONTNAME "ARIAL" SIZE IS 10.
DEFINE	FONT	GROSSE-SCHRIFT	USING	FONTNAME "ARIAL" SIZE IS 24.

Über die Namen **NORMAL-SCHRIFT** und **GROSSE-SCHRIFT** können Sie jetzt diese Schriften immer wieder ansprechen.

Die Besonderheiten der einzelnen Ressourcen-Definitionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.



# Initialisierung der Ressource (INITALIZE RESOURCES)

Ein wichtiger PrintEasy-Befehl (abzusetzen in der PROCEDURE DIVISION) im Zusammenhang mit Ressourcen, ist der **INITIALIZE RESOURCES**. Diese Anweisung muss unbedingt **vor** dem Eröffnen des Dokuments erfolgen.

Zum einen lädt er die PrintEasy-Runtime und zum zweiten teilt er PrintEasy die definierten Ressourcen mit.

Nahezu alle Attribute innerhalb der Ressourcen-Definitionen dürfen auch über Variablen mitgeteilt werden.

Bitte achten Sie dabei darauf, dass Sie all diese Variablen, zuvor mit gültigen Werten füllen, da sonst unerwünschte Nebeneffekte oder auch Fehlermeldungen auftreten können.

# Aktualisierung der Ressource (REFRESH-RESOURCE)

Sofern Sie Variablen in den Definitionen einsetzen, können Sie die Ressourcen zur Laufzeit auch wieder verändern.

PrintEasy kann dabei aus Gründen der Performance jedoch nicht ständig alle verwendeten Variablen überprüfen. Sobald die Definition einer Ressource aktualisiert werden soll, muss die PrintEasy-Anweisung **REFRESH RESOURCE** ... abgesetzt werden. Ab diesem Moment werden dann die neuen Variablen-Inhalte berücksichtigt.

```
Beispiel:
```

WORKING-STORAGE SECTION.							
01 FARBWERTE.							
05 ROT-WERT PIC 9(3) VALUE 255.							
05 GRUEN-WERT PIC 9(3) VALUE 150.							
05 BLAU-WERT PIC 9(3) VALUE 200.							
••••							
EXEC PRINT DEFINE SECTION.							
DEFINE COLOR BENUTZER-FARBE WITH RGB-VALUE							
RED IS ROT-WERT							
GREEN IS GRUEN-WERT							
BLUE IS BLAU-WERT							
END-EXEC							
PROCEDURE DIVISION.							
EXEC PRINT							
INITIALIZE RESOURCES							
END-EXEC							
MOVE DU IU KUI-WEKI							
MOVE IIU 'TO GRUEN-WERT							
MOVE 200 TO BLAU-WERT							
EXEC PRINT							
REFRESH RESOURCE COLOR BENUTZER-FARBE							
END-EXEC							



# Farbdefinition (DEFINE COLOR)

Da die Farbe in zahlreiche andere Ressourcen-Typen (wie z.B. bei Schriften, Linientypen, Fülltypen...) einfließt, sollten wir uns zunächst mit deren Definition beschäftigen.

Für die Farbdefiniton können Konstanten verwendet werden oder die Farbe bzw. die Graustufe wird explizit definiert.

Jede Farbdefinition wird mit **DEFINE COLOR** eingeleitet – gefolgt von einem logischen Namen, über den Sie die Farbe jederzeit wieder ansprechen können.

PrintEasy bietet Ihnen mehre Möglichkeiten eine Farbe oder eine Graustufe zu definieren. Zum einen stehen Ihnen zahlreiche Konstanten zur Verfügung – aber auch die exakte Angabe der RGB-Werte oder des Prozentwertes der Graustufe sind möglich.

Wenn ein Dokument mit Farben aufgebaut wird und der Drucker keine Farben ausgeben kann, wird die Farbe vom Druckertreiber nach seinen Vorstellungen in einer Graustufe ausgegeben. Dabei kann es vorkommen, dass eine Farbe beim Ausdruck nicht im gewünschten Grauton erscheint und vielleicht zu wenig Kontrast enthält.

Über die Farbdefinition im PrintEasy können Sie für jede definierte Farbe eine alternative Graustufe angeben.

## Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass manche Drucker die Graustufen nicht beliebig skalieren können. Somit kann es passieren, dass eine Graustufe von 10% genauso gedruckt wird wie eine Graustufe von 20%.

Ebenso kann es vorkommen, dass Linien, die mit einer Grauschattierung unter 50% definiert werden, überhaupt nicht erscheinen. Die Drucker mit dieser Einschränkung stellen die Linien dann entweder Schwarz oder Weiß dar.

Zu guter Letzt ist sogar bei manchen Druckertreibern die Rechenlogik für Farben bei Linien und Flächen unterschiedlich. Das führt dann häufig dazu, dass die gleiche Farbe bei einer Linie anders dargestellt wird, als bei einer Fläche.



# **Definition einer Farbe mit Konstanten**

```
DEFINE COLOR rahmenfarbe IS ORANGE
DEFINE COLOR schattierung IS GRAY20
```

Nachfolgend können Sie alle verfügbaren Konstanten und deren RGB-Werte bzw. Prozentwerte bei Graustufen ablesen:

Farbe	Rot	Grün	Blau
BLACK	000	000	000
BLUE	000	000	255
BLUEGREY	123	123	192
BROWN	165	042	000
CYAN	000	255	255
DARKBLUE	000	000	139
DARKGREEN	000	085	000
DARKGREY	040	040	040
DARKRED	139	000	000
DARKYELLOW	139	139	000
GOLD	255	215	000
GREEN	000	255	000
INDIGO	075	000	130
LIGHTGRAY	192	192	192
LIGHTORANGE	255	173	091
MAGENTA	255	000	255
ORANGE	255	104	032
PINK	255	192	203
RED	255	000	000
SKYBLUE	192	255	255
VIOLET	128	000	128
WHITE	255	255	255
YELLOW	255	255	000

Graustufe	Prozent
GRAY10	10%
GRAY20	20%
GRAY30	30%
GRAY40	40%
GRAY50	50%
GRAY60	60%
GRAY70	70%
GRAY80	80%
GRAY90	90%



# **Definition einer Farbe mit RGB-Werten**

DEFINE	COLOR	farbe-oliv	WITH	RGB-	B-VALUE
			RED	IS	S 56
			GREEN	IS	S 108
			BLUE	IS	S 26

Wenn Sie eine Farbe exakt bestimmen möchten, dann können Sie PrintEasy auch die entsprechenden RGB-Werte bekannt geben.

- RED Rot-Anteil in der Farbe (von 0 255)
- GREEN Grün-Anteil in der Farbe (von 0 255)
- BLUE Blau-Anteil in der Farbe (von 0 255)

Soll eine Graustufe mit RGB-Werten definiert werden, müssen alle Farbwerte den gleichen Wert aufweisen. Am besten jedoch, definieren Sie eine Graustufe über die Prozentangabe.

#### Definition einer Graustufe mit Prozentangabe

DEFINE COLOR hell-grau WITH GRAYSHADE IS 15 PERCENT

Mit dieser Definition können Sie den exakten Wert für die Graustufe einstellen, wobei 0 Prozent der Farbe Weiß und 100 Prozent der Farbe Schwarz entspricht. Somit ist klar, dass eine Graustufen mit steigender Prozentzahl dunkler wird.

#### Alternative Graustufen

DEFINE	COLOR	farbe-oliv	WITH	RGB-V	ALUI	S					
				RED	IS	56					
				GREEN	IS	108					
				BLUE	IS	26					
			ALTE:	RNATE	GRA	YSHADE	IS	30	PERCENT		

Wenn ein Dokument mit Farben aufgebaut wird und der Drucker keine Farben ausgeben kann, wird die Farbe vom Druckertreiber nach seinen Vorstellungen in einer Graustufe ausgegeben. Dabei kann es vorkommen, dass eine helle Farbe beim Ausdruck dunkler erscheint als eine dunkle Farbe. Deshalb ist es sinnvoll für die Farben eine alternative Graustufe zu definieren.



# Farbwerte dynamisch einstellen

Möchten Sie die Farben erst zur Laufzeit angeben, so können die Konstante oder die Werte auch als Variablen angegeben werden.

Natürlich ist es in diesem Fall auch wieder möglich, die Ressourcen zur Laufzeit zu verändern. Sobald die Definition einer Ressource aktualisiert werden soll, muss die PrintEasy-Anweisung **REFRESH RESOURCE ...** abgesetzt werden.

Ab diesem Moment werden dann die neuen Variablen-Inhalte berücksichtigt.

WORKING-STORAGE SECTION. . . . 01 FARBWERTE. 05 ROT-WERT PIC 9(3) VALUE 255. 05 GRUEN-WERT PIC 9(3) VALUE 150. 05 BLAU-WERT PIC 9(3) VALUE 200. EXEC PRINT DEFINE SECTION. DEFINE COLOR BENUTZER-FARBE WITH RGB-VALUE RED IS ROT-WERT GREEN IS GRUEN-WERT BLUE IS BLAU-WERT END-EXEC PROCEDURE DIVISION. . . . MOVE 50 TO ROT-WERT MOVE 110 TO GRUEN-WERT MOVE 200 TO BLAU-WERT EXEC PRINT INITIALIZE RESOURCES END-EXEC . . . MOVE 90 TO ROT-WERT MOVE 30 TO GRUEN-WERT MOVE 180 TO BLAU-WERT EXEC PRINT REFRESH RESOURCE COLOR BENUTZER-FARBE END-EXEC



# Schriftartdefinition (DEFINE FONT)

Eine zentrale Ressource rund ums Drucken ist sicherlich die Schrift.

Bei der Definition einer Schrift in PrintEasy muss als **FONTNAME** der exakte Name einer Windows-Schriftart angegeben werden.

Welche Schriften Ihnen hierbei zur Verfügung stehen, hängt ganz davon ab, welche Schriften auf den jeweiligen PCs installiert sind. Bitte schauen Sie dazu auch in den Ordner "Schriftarten" in Ihren Windows-System-Einstellungen.



Bei der Auswahl der Schriften sollte man sich für Truetype-Schriftarten entscheiden, weil sie auf jedem Drucker mit dem gleichen Druckbild erscheinen. Werden Druckerschriftarten verwendet, kann das Dokument nur auf den Druckern ordentlich gedruckt werden, die diese Schriftart vorrätig haben. Truetype-Schriftarten sind mit dem Symbol 🖻 gekennzeichnet, Druckerschriftarten erkennt man am Symbol \Lambda.



# Problembereich "Schriften-Einstellungen im Druckertreiber"

Leider gibt es in den Druckertreibern diverse Konfigurationsmöglichkeiten, die das Aussehen des Ausdrucks negativ beeinflussen können.

Eigenschaften von Lexma	rk Optra R			? ×
Allgemein Details Font	Einstellungen Overlay	Setup	Paper Dev	Graphic ice
_IrueType Fonts ○ Print as <u>G</u> raphics ○ Download as <u>B</u> itmap ○ Download as <u>O</u> utline □ <u>Screen Font Substitution</u> ☑ List Printer Fonts in Applic	ation	Character 9 WE - C WR - C WG - G WT - T WL - Ba	iets: entral Europe yrillic reek urkish altic	an
Download <u>F</u> ont			<u>D</u> efa	ults
	OK Abbreck	nen Ü <u>b</u> e	ernehmen	Hilfe

Z.B. können PCL-Druckertreiber Schriften auf unterschiedliche Arten an den Drucker übergeben. Die Einstellung "Als Konturschrift (Outline)" sollte vermieden werden, weil der Drucker sonst teilweise Buchstaben nicht druckt, obwohl sie in der PrintEasy Vorschau angezeigt werden.



Ebenso bieten einige Druckertreiber die Option an, TrueType-Schriften oder Bildschirmschriftarten durch druckerinterne Schriften zu ersetzen.

Dadurch kann es zu willkürlichen Fehlern bei der Ausrichtung und Darstellung von Texten kommen. Um unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden, sollte diese Option im Druckertreiber immer deaktiviert sein.

Beispiel "Bildschirmschriftersetzung deaktiviert":

•	Januar	F	Februar
FR	01	МО	01
SA	02	DI	02
SO	03	МІ	03
МО	04	DO	04
DI	05	FR	05
МΙ	06	SA	06
DO	07	SO	07
FR	08	МО	08
SA	09	DI	09

Beispiel Bildschirmschriftersetzung aktiviert:

•	Januar	F	Februar
FR	01	МО	01
SA	02	Ы	02
so	03	MI	03
мо	04	DO	04
Ы	05	FR	05
M	06	SA	06
ро	07	so	07
FR	08	MO	08
SA	09	DL	09



# **Definition einer Schrift**

Neben dem Schriftenname gibt es natürlich noch zahlreiche Attribute, die eine Schrift ausmachen:

# Name der Schrift (FONTNAME)

Exakter Name der Windows-Schriftart.

# ■ Größe (SIZE)

Die Schriftgröße wird in Points angegeben.

Nicht alle Druckertreiber unterstützen alle Schriftgrößen. In solchen Fällen kann es zu willkürlichen Erscheinungen bei Ausdruck kommen.

# Character-Set (CHARSET) - optional

Wenn Sie Software für Länder entwickeln, die spezielle Umlaute oder Sonderzeichen in ihrer Schrift haben, müssen Sie das Character-Set umstellen.

Derzeit unterstützt PrintEasy die Konstanten ANSI, BALTIC, DEFAULT, EASTEUROPE, GB2312, GREEK, HANGUL, MAC, OEM, RUSSIAN, SYMBOL und TURKISH.

Bitte beachten Sie, dass die entsprechenden Erweiterungen für die Zeichensätze auch installiert sein müssen, damit die Angabe funktioniert.

Für den Deutschen Zeichensatz (und seine Umlaute - äöüß) müssen Sie keine Einstellungen vornehmen.

## Farbe (TEXT-COLOR, BACKGROUND-COLOR) - optional

Mit TEXT-COLOR können Sie die Vordergrundfarbe und mit BACKGROUND-COLOR die Hintergrundfarbe festlegen.

Werden keine Angaben gemacht, wird als Vordergrundfarbe Schwarz und als Hintergrundfarbe Transparent verwendet.

Wenn als Hintergrund eine andere Farbe gewählt wird, erscheint die Textbox in dieser Farbe und kann andere Objekte überdecken.

Für die Angabe der Farben können die Konstanten, die selbst definierten Farben oder eine Variable verwendet werden. Die Variable kann eine Konstante oder eine definierte Farbe als Inhalt haben.

# **Zeichenabstand (LETTERSPACING) - optional**

Bei LETTERSPACING kann der Leerraum zwischen den Zeichen mit der Angabe **EXPANDED** oder **COMPRESSED** vergrößert bzw. verringert werden. Der Zeichenabstand darf auch als Variable mit dem Inhalt NORMAL, EXPANDED oder COMPRESSED angegeben werden.

## Fettdruck (BOLD) - optional

Bei BOLD kann der Fettdruck von Zeichen mit der Angabe **ON** eingeschaltet und mit **OFF** abgeschaltet werden. Die Angabe kann auch mit einer Variable mit dem Inhalt **ON** oder **OFF** erfolgen.

## Kursivdruck (ITALIC) - optional

Bei ITALIC kann der Kursivdruck von Zeichen mit der Angabe **ON** eingeschaltet und mit **OFF** abgeschaltet werden. Die Angabe kann auch mit einer Variable mit dem Inhalt **ON** oder **OFF** erfolgen.

## ■ Unterstreichung (UNDERLINE) - optional

Bei UNDERLINE kann die Unterstreichung von Zeichen mit der Angabe **ON** eingeschaltet und mit **OFF** abgeschaltet werden. Die Angabe kann auch mit einer Variable mit dem Inhalt **ON** oder **OFF** erfolgen.

## Durchstreichung (STRIKEOUT) - optional

Bei STRIKEOUT kann die Durchstreichung von Zeichen mit der Angabe **ON** eingeschaltet und mit **OFF** abgeschaltet werden. Die Angabe kann auch mit einer Variable mit dem Inhalt **ON** oder **OFF** erfolgen.



Die Definition einer Schrift sieht dann z.B. wie folgt aus:

-							
ſ	DEFINE	FONT	normal-schrift	USING	FONTNAME	"A:	rial"
l					SIZE	IS	12 POINTS
l					TEXT-COLOR	IS	BLUE
l					BACKGROUND-COLOR	IS	GRAY10
l					LETTER-SPACING	IS	COMPRESSED
l					BOLD	IS	ON
l					ITALIC	IS	ON
l					UNDERLINE	IS	OFF
I					STRIKEOUT	IS	OFF

# Alternative Schriften (ALTERNATE FONTNAME)

Bei der Definition der Schrift, haben Sie die Möglichkeit bis zu zehn alternative Schriften anzugeben, die in der aufgeführten Reihenfolge verwendet werden, wenn die angegebene Schrift nicht installiert ist.

DEFINE	FONT	normal-schrift	USING	FONTNAME	" 7	Aria	al"
				ALTERNATE	FONTNAME	IS	"Helvetica"
				ALTERNATE	FONTNAME	IS	"Helv"
				ALTERNATE	FONTNAME	IS	"Swiss"
				SIZE		IS	12 POINTS
				TEXT-COLOR	ર	IS	BLUE
				BACKGROUNI	D-COLOR	IS	GRAY10
				LETTER-SPA	ACING	IS	COMPRESSED
				BOLD		IS	ON
				ITALIC		IS	ON
				UNDERLINE		IS	OFF
				STRIKEOUT		IS	OFF

Wird keine alternative Schrift angegeben, wird zuerst in der PrintEasy Konfigurationsdatei eine Ersetzungsschrift gesucht.

Wenn dort ebenfalls keine definiert ist, wird die Schriftersetzung von Windows und eventuell die Schriftersetzung des Druckertreibers verwendet. Das jedoch führt sehr häufig zu "lustigen" Ergebnissen, da es dann auch passieren kann, dass das System die Schrift mit "WINGDINGS" ersetzt.



# Schriftenattribute dynamisch einstellen

Möchten Sie die Schriftenattribute erst zur Laufzeit angeben, so können die Konstanten oder die Werte auch als Variablen angegeben werden.

Natürlich ist es in diesem Fall auch wieder möglich, die Ressourcen zur Laufzeit zu verändern. Sobald die Definition einer Ressource aktualisiert werden soll, muss die PrintEasy-Anweisung **REFRESH RESOURCE ...** abgesetzt werden.

Ab diesem Moment werden dann die neuen Variablen-Inhalte berücksichtigt.

```
WORKING-STORAGE SECTION.
   01 schriftartattribute.
       05 schriftname PIC X(32) VALUE SPACE.
       05 schriftgroesse PIC 9(3) VALUE ZERO.
       05 textfarbe PIC X(32) VALUE SPACE.
       05 fettdruck PIC X(3) VALUE SPACE.
   EXEC PRINT DEFINE SECTION.
       DEFINE FONT eigene-schrift USING FONTNAME schriftname
                             SIZE IS schriftgroesse POINTS
                             TEXT-COLOR IS textfarbe
                             BOLD IS fettdruck
   END-EXEC
PROCEDURE DIVISION.
. . .
   MOVE "ARIAL" TO schriftname
   MOVE 16 TO schriftgroesse
   MOVE "GREEN" TO textfarbe
  MOVE "ON" TO fettdruck
. . .
   EXEC PRINT
       INITIALIZE RESOURCES
   END-EXEC
. . .
   MOVE "ARIAL" TO schriftname
   MOVE 10 TO schriftgroesse
MOVE "RED" TO textfarbe
  MOVE "OFF" TO fettdruck
   EXEC PRINT
      REFRESH RESOURCE FONT eigene-schrift
   END-EXEC
. . .
```



# Linientypdefinition (DEFINE LINETYPE)

Damit Sie mit PrintEasy Linien zu Papier bringen können, müssen Sie zunächst definieren, wie Ihre Linien aussehen sollen.

Diese Definitionen werden dann bei zahlreichen verschiedenen Objekte, wie z.B. Ellipse (ELLIPSE), Rechteck (RECTANGLE), Rahmen (BORDER), Linie (LINE)... heran gezogen.

Dabei können Sie die Farbe, Strichstärke und den frei Stil festlegen. Ebenso läßt sich von vornherein einstellen, ob es sich um eine einfache oder doppelte Linie handelt.

#### Wichtiger Hinweis:

Leider gibt es manche Drucker, die z.B. gestrichelte Linien nur als "Hairline" (1 Pixel) darstellen können.

Wenn der Drucker die Eigenschaft "Widestyled-Line" nicht unterstützt, dann wird die Linie durchgezogen dargestellt.



# **Definition einer Linie**

Folgende Attribute sind bei der Definition einer Linie zulässig:

# Strichstärke (WIDTH)

Die WIDTH darf in den Einheiten MM, CM, INCH, POINT(S) angegeben werden oder mit den Konstanten HAIRLINE, THIN, NORMAL und THICK.

HAIRLINE
THIN
NORMAL
THICK
3 pt
4 pt
6 pt
8 pt

# ■ Stil (STYLE)

Für STYLE können die Konstanten **SOLID**, **DASH**, **DOT**, **DASHDOT** und **DASHDOTDOT** angegeben werden. Nicht alle Druckertreiber unterstützen diese Linienstile!

SOLID
рот
DASHDOT
DASHDOTDOT

# Art (TYPE)

Für TYPE können die Konstanten **SINGLE** (für eine einfache Linie) und **DOUBLE** (für eine doppelte Linie) angegeben werden.

## ■ Farbe (COLOR)

Für COLOR kann eine der Farbkonstanten oder eine definierte Farbe angegeben werden.

Die Konstanten für den Stil und die Strichstärke sind auch auf dem mitgelieferten PrintEasy Schätzeisen abgebildet.

Die Definition einer roten, durchgezogenen, dicken Doppel-Linie sieht dann z.B. wie folgt aus:

DEFINE	LINETYPE	rahmenlinie	WITH WIDTH		IS	THICK
				STYLE	IS	SOLID
				TYPE	IS	DOUBLE
				COLOR	IS	RED



# Linienattribute dynamisch einstellen

Sollen die Linienattribute zur Laufzeit angegeben werden, können die Konstanten oder die Werte auch als Variablen angegeben werden.

Natürlich ist es in diesem Fall auch wieder möglich, die Ressourcen zur Laufzeit zu verändern. Sobald die Definition einer Ressource aktualisiert werden soll, muss die PrintEasy-Anweisung **REFRESH RESOURCE ...** abgesetzt werden.

Ab diesem Moment werden dann die neuen Variablen-Inhalte berücksichtigt.

```
WORKING-STORAGE SECTION.
. . .
01 linienattribute.
    05 strichstaerke PIC X(32) VALUE SPACE.
05 linienstil PIC X(32) VALUE SPACE.
05 linientyp PIC X(32) VALUE SPACE.
                          PIC X(32) VALUE SPACE.
    05 linientyp
    05 linienfarbe PIC X(32) VALUE SPACE.
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
DEFINE LINETYPE rahmenlinie WITH WIDTH IS strichstaerke
                                    STYLE IS linienstil
                                    TYPE IS linientyp
                                    COLOR IS linienfarbe
END-EXEC
PROCEDURE DIVISION.
. . .
MOVE "THICK" TO strichstaerke
MOVE "SOLID" TO linienstil
MOVE "DOUBLE" TO linientyp
MOVE "RED" TO linienfarbe
. . .
EXEC PRINT
    INITIALIZE RESOURCES
END-EXEC
. . .
MOVE "HAIRLINE" TO strichstaerke
MOVE "SOLID" TO linienstil
MOVE "SINGLE" TO linientyp
MOVE "BLACK" TO linienfarbe
EXEC PRINT
   REFRESH RESOURCE LINETYPE rahmenlinie
END-EXEC
```



# Fülltypdefinition (DEFINE FILLTYPE)

Analog zu den vorherigen Ressourcen müssen auch die Fülltypen vordefiniert werden.

Diese werden dann hauptsächlich bei Schattierungen (SHADE) und bei Ellipse (ELLIPSE) bzw. Rechteck (RECTANGLE), benötigt.

## **Definition eines Fülltyps**

Folgende Attribute sind bei der Definition eines Fülltyps zulässig:

■ Stil (STYLE)

Für die Definition des Fülltyps stehen Ihnen die Füllstile **BDIAGONAL**, **CROSS**, **DIAGCROSS**, **FDIAGONAL**, **HORIZONTAL**, **SOLID** und **VERTICAL** zur Verfügung. Die verschiedenen Stile sind auch auf dem PrintEasy Schätzeisen abgebildet.



## ■ Farbe (FOREGROUND-/BACKGROUND-COLOR)

Mit FOREGROUND-COLOR können Sie die Vordergrundfarbe und mit BACKGROUND-COLOR die Hintergrundfarbe festlegen.

Für den Stil SOLID (durchgehend gefüllt) darf nur eine Vordergrundfarbe angegeben werden.

Die Definition einer durchgehend gefüllten roten Fläche sieht wie folgt aus:

DEFINE	FILLTYPE	kreis-fuellung	WITH	STYLE		SOLID
				FOREGROUND-COLOR	IS	RED

#### Wichtiger Hinweis:

Bei manchen Druckertreibern ist die Rechenlogik für Farben bei Linien und Flächen unterschiedlich. Das führt dann häufig dazu, dass die gleiche Farbe bei einer Linie anders dargestellt wird, als bei

Das führt dann häufig dazu, dass die gleiche Farbe bei einer Linie anders dargestellt wird, als bei einer Fläche.



# Fülltypattribute dynamisch einstellen

Sollen die Fülltypattribute zur Laufzeit angegeben werden, können die Konstanten oder die Werte auch als Variablen angegeben werden.

Natürlich ist es in diesem Fall auch wieder möglich, die Ressourcen zur Laufzeit zu verändern. Sobald die Definition einer Ressource aktualisiert werden soll, muss die PrintEasy-Anweisung **REFRESH RESOURCE ...** abgesetzt werden.

Ab diesem Moment werden dann die neuen Variablen-Inhalte berücksichtigt.

```
WORKING-STORAGE SECTION.
. . .
01 fuelltyp-attribute.
    05 fuellstil PIC X(32) VALUE SPACE.
    05 vordergrundfarbe PIC X(32) VALUE SPACE
    05 hintergrundfarbe PIC X(32) VALUE SPACE.
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
    DEFINE FILLTYPE kasten-fuellung
                     WITH STYLE IS fuellstil
                           FOREGROUND-COLOR IS vordergrundfarbe
                           BACKGROUND-COLOR IS hintergrundfarbe
END-EXEC
PROCEDURE DIVISION.
. . .
MOVE "CROSS" TO fuellstil
MOVE "GREEN" TO vordergrundfarbe
MOVE "RED" TO hintergrundfarbe
. . .
EXEC PRINT
   INITIALIZE RESOURCES
END-EXEC
. . .
MOVE "VERTICAL" TO fuellstil
MOVE "BLACK" TO vordergrundfarbe
MOVE "WHITE" TO hintergrundfarbe
EXEC PRINT
   REFRESH RESOURCE FILLTYPE kasten-fuellung
END-EXEC
```



# **Barcodetypdefinition (DEFINE BARCODE)**

#### Barcodes unterliegen allgemeinen Normen und Regeln

PrintEasy unterstützt eine ganze Reihe von Barcodes, bei denen die meisten besonderen Regeln unterliegen. Hauptsächlich für die Größe bzw. die Proportionen und Strichstärken gelten jeweils besondere Regeln, die vorab schon berücksichtigt werden sollten.

Bitte halten Sie diese speziellen Regeln ein, denn nur so können Sie gewährleisten, dass Ihr Barcode auch mit allen gängigen Barcode-Lesegeräten richtig interpretiert werden kann.

Insbesondere müssen Sie hierbei auf jeweilige Mindestgrößen und Seitenverhältnisse achten. Ihr Barcode darf meist nicht beliebig skaliert werden.

Denken Sie daran, dass z.B. winzige Barcodes (auch bedingt durch die Druckerauflösung) häufig Ungenauigkeiten unterliegen, die dann zu mangelhaften Leseeigenschaften führen.

Ebenso, dürfen die verschiedenen Barcodes nicht immer alle Zeichen beinhalten. Manche akzeptieren lediglich Zahlen – andere auch Buchstaben oder Sonderzeichen. Häufig ist auch die Anzahl der zu erwartenden Zeichen genau vorgeschrieben.

Bitte informieren Sie sich anhand von Sekundärliteratur über die jeweils gültigen Normen für den von Ihnen gewünschten Barcode.

#### Einschränkungen

Einige, der nachfolgend beschriebenen Attribute dürfen nicht für jeden Barcode-Stil angegeben werden bzw. haben keine Auswirkungen auf das Ergebnis.



In der Abbildung sehen Sie die Darstellung von Kerben, den sogenannten UPC-Notches. Dieses Attribut gilt nur für EAN8 und EAN13. Wird die Eigenschaft bei einem Barcode gesetzt, der diese Kerben nicht unterstützt, werden diese einfach nicht dargestellt.

Das gleiche gilt dann natürlich auch für die Klarschrift (Caption), die nur in diesen Fällen zwischen den Kerben (WITHIN UPC-NOTCHES) stehen kann. Bei Barcodes ohne diese Kerben wird die Klarschrift einfach unter den Barcode plaziert.



#### **Definition eines Barcodes**

Folgende Attribute sind bei der Definition eines Barcodes zulässig:

# ■ Barcode-Stil (STYLE)

Bei STYLE können die Stile 20F5, 30F9, 30F9X, ANSI30F9, ANSI30F9X, CODABAR, CODE128A, CODE128AUTO, CODE128B, CODE128C, CODE93, EAN13, EAN8, EAN128C, EXTENDEDCODE93, INTERLEAVED20F5, MSI, POSTNET, ROYALMAIL, UCCEAN128, UPCA, UPCE angegeben werden.

## Kerben (UPC-NOTCHES)

Bei UPC-NOTCHES kann angegeben werden, wo der Barcode Kerben erhalten soll. Kerben können oberhalb (**ABOVE**), unterhalb (**BELOW**) oder oberhalb und unterhalb (**BOTH**) gezeichnet werden.

Diese Kerben können aber nur bei UPC-fähigen Barcodes (EAN13, EAN8, UPCA) dargestellt werden. Standardmäßig werden keine Kerben gezeichnet (**OFF**).

#### Klarschrift (CAPTION)

Bei CAPTION kann angegeben werden, wo die Beschriftung des Barcodes erfolgen soll. Die Beschriftung kann oberhalb (**ABOVE**), unterhalb (**BELOW**) oder innerhalb der Kerben (**WITHIN UPC-NOTCHES**) angebracht werden. Standardmäßig wird keine Beschriftung angebracht (**OFF**).

## Schriftart für Klarschrift (FONT)

Die Schriftart für die Beschriftung kann bei FONT angegeben werden. Es kann nur eine bereits definierte Schriftart angegeben werden.

## Prüfziffer (CHECKSUM)

Bei CHECKSUM kann die Prüfziffer mit **ON** eingeschaltet und mit **OFF** abgeschaltet werden. Die Angabe kann auch mit einer Variable mit dem Inhalt **ON** oder **OFF** erfolgen.

Die Prüfziffer läßt sich allerdings nur für folgende die Barcodes CODE128A, CODE128B, CODE128C, CODE93, EXTENDEDCODE93, POSTNET, CODE128AUTO, EAN128C und UCCEAN128 abschalten.

## ■ Farbe (FOREGROUND-/BACKGROUND-COLOR)

Mit FOREGROUND-COLOR können Sie die Vordergrundfarbe und mit BACKGROUND-COLOR die Hintergrundfarbe festlegen.

Werden keine Angaben gemacht, wird als Vordergrundfarbe Schwarz und als Hintergrundfarbe Weiß verwendet. Für die Angabe der Farben können die Konstanten, die selbst definierten Farben oder eine Variable verwendet werden. Die Variable kann eine Konstante oder eine definierte Farbe als Inhalt haben.

Die Definition eines Barcodes vom Stil EAN13 sieht wie folgt aus:

DEFINE FONT bc-sch:	riftart USING	G FONTNAME "COURIER NEW"
		SIZE IS 12 POINTS
DEFINE BARCODETYPE	bc-lebensmit	ttel
	WITH STYLE	IS EAN13
	UPC-NOTCHES	ARE BELOW
	CAPTION	IS WITHIN UPC-NOTCHES
	FONT	IS bc-schriftart
	CHECKSUM	IS ON



## Barcodeattribute dynamisch einstellen

Sollen die Barcodetypattribute zur Laufzeit angegeben werden, können die Konstanten oder die Werte auch als Variablen angegeben werden.

Natürlich ist es in diesem Fall auch wieder möglich, die Ressourcen zur Laufzeit zu verändern. Sobald die Definition einer Ressource aktualisiert werden soll, muss die PrintEasy-Anweisung **REFRESH RESOURCE** ... abgesetzt werden.

Ab diesem Moment werden dann die neuen Variablen-Inhalte berücksichtigt.

```
WORKING-STORAGE SECTION.
. . .
01 barcodetyp-attribute.
    05 barcodestil PIC X(32) VALUE SPACE.
    05kerbenPIC X(32)VALUE SPACE05beschriftungPIC X(32)VALUE SPACE.
   05 beschr-schrift PIC X(32) VALUE SPACE.
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
DEFINE FONT bc-schriftart USING FONTNAME "COURIER NEW"
                                SIZE IS 12 POINTS
DEFINE BARCODETYPE bc-lebensmittel
                   WITH STYLE IS barcodestil
                   UPC-NOTCHES ARE kerben
                   CAPTION IS beschriftung
                  FONT IS beschr-schrift
END-EXEC
PROCEDURE DIVISION.
. . .
MOVE "EAN13" TO barcodestil
MOVE "BELOW" TO kerben
MOVE "WITHIN UPC-NOTCHES" TO beschriftung
MOVE "bc-schriftart" TO beschr-schrift
. . .
EXEC PRINT
   INITIALIZE RESOURCES
END-EXEC
. . .
MOVE"EAN13"TO barcodestilMOVE"BELOW"TO kerben
MOVE "WITHIN UPC-NOTCHES" TO beschriftung
MOVE "bc-schriftart" TO beschr-schrift
EXEC PRINT
   REFRESH RESOURCE BARCODE bc-lebensmittel
END-EXEC
```



# Papierdefinition (DEFINE PAPER)

Sie haben mit PrintEasy die Möglichkeit eigene Papierformate zu definieren bzw. gängige Größen (wie z.B. A4) einem logischen Namen zuzuweisen.

Diese Definitionen können dann bei der Beschreibung des Dokumentes herangezogen werden. Sofern Sie lediglich mit vordefinierten Konstanten (z.B. A4) arbeiten möchten, müssen Sie dafür **keine** Papierdefinition codieren, da alle Konstanten in der Dokumentbeschreibung (DEFINE DOCUMENT) direkt zur Verfügung stehen.

Für die Definition stehen Ihnen zwei Formate zur Verfügung. Das erste Format stellt eine Konstante ein und das zweite beschreibt ein "Benutzerdefiniertes Papier" mit freier Angabe von Breite und Höhe.

## Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass manche Druckertreiber "Benutzerdefiniertes Papier" überhaupt nicht unterstützen. Wenn dies der Fall ist, kann auch PrintEasy dieses Feature nicht nachbilden. Die Folge ist i.d.R. ein PrintEasy-Runtime-Fehler "ungültiges Papier".

Leider kann es sogar sein, dass z.B. der Druckertreiber für WIN95 diese Eigenschaft unterstützt und der Treiber für WIN NT nicht mehr oder umgekehrt.

Bitte schauen Sie dafür in Ihrem Druckertreiber nach, ob dort ein Dialog für "Benutzerdefiniertes Papier" überhaupt vorgesehen ist. Wenn Sie dazu keinen Hinweis finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Feature von Ihrem Druckertreiber (und somit auch nicht von PrintEasy) unterstützt wird.



# Definition eines Papierformates über Konstante (Variante 1)

Die Definition eines Papierformates über eine Konstante (hier A4) sieht wie folgt aus: DEFINE PAPER papier1 WITH DIMENSION IS A4

Bei der Definition über eine Papierkonstante sind folgende Konstanten zulässig:

Konstante	Beschreibung
10X11	10 x 11 in
10X14	10x14 in
11X17	11x17 in
15X11	15 x 11 in
9X11	9 x 11 in
A2	A2 420 x 594 mm
A3	A3 297 x 420 mm
A3-EXTRA	A3 Extra 322 x 445 mm
A3-EXTRA-TRANSVERSE	A3 Extra Transverse 322 x 445 mm
A3-TRANSVERSE	A3 Transverse 297 x 420 mm
A4	A4 210 x 297 mm
A4-EXTRA	A4 Extra 9.27 x 12.69 in
A4-PLUS	A4 Plus 210 x 330 mm
A4SMALL	A4 Small 210 x 297 mm
A4-TRANSVERSE	A4 Transverse 210 x 297 mm
A5	A5 148 x 210 mm
A5-EXTRA	A5 Extra 174 x 235 mm
A5-TRANSVERSE	A5 Transverse 148 x 210 mm
A-PLUS	SuperA/SuperA/A4 227 x 356 mm
B4	B4 (JIS) 250 x 354
B5	B5 (JIS) 182 x 257 mm
B5-EXTRA	B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm
B5-TRANSVERSE	B5 (JIS) Transverse 182 x 257 mm
B-PLUS	SuperB/SuperB/A3 305 x 487 mm
CSHEET	C size sheet
DSHEET	D size sheet
ENV-10	Envelope #10 4 1/8 x 9 1/2
ENV-11	Envelope #11 4 1/2 x 10 3/8
ENV-12	Envelope #12 4 \276 x 11
ENV-14	Envelope #14 5 x 11 1/2
ENV-9	Envelope #9 3 7/8 x 8 7/8
ENV-B4	Envelope B4 250 x 353 mm
ENV-B5	Envelope B5 176 x 250 mm
ENV-B6	Envelope B6 176 x 125 mm
ENV-C3	Envelope C3 324 x 458 mm
ENV-C4	Envelope C4 229 x 324 mm
ENV-C5	Envelope C5 162 x 229 mm
ENV-C6	Envelope C6 114 x 162 mm
ENV-C65	Envelope C65 114 x 229 mm
ENV-DL	Envelope DL 110 x 220mm
ENV-INVITE	Envelope Invite 220 x 220 mm
ENV-ITALY	Envelope 110 x 230 mm
ENV-MONARCH	Envelope Monarch 3.875 x 7.5 in
ENV-PERSONAL	6 3/4 Envelope 3 5/8 x 6 1/2 in



Konstante ESHEET EXECUTIVE FANFOLD-LGL-GERMAN FANFOLD-STD-GERMAN FANFOLD-US FOLIO ISO-B4 JAPANESE-POSTCARD LEDGER LEGAL LEGAL-EXTRA LETTER LETTER-EXTRA LETTER-EXTRA-TRANSVERSE 56 LETTER-PLUS LETTERSMALL LETTER-TRANSVERSE NOTE QUARTO STATEMENT TABLOID **TABLOID-EXTRA** 

# Beschreibung

E size sheet Executive 7 1/4 x 10 1/2 in German Legal Fanfold 8 1/2 x 13 in German Std Fanfold 8 1/2 x 12 in US Std Fanfold 14 7/8 x 11 in Folio 8 1/2 x 13 in B4 (ISO) 250 x 353 mm Japanese Postcard 100 x 148 mm Ledger 17 x 11 in Legal 8 1/2 x 14 in Legal Extra 9 \275 x 15 in Letter 8 1/2 x 11 in Letter Extra 9 \275 x 12 in Letter Extra Transverse 9\275 x 12 in Letter Plus 8.5 x 12.69 in Letter Small 8 1/2 x 11 in Letter Transverse 8 \275 x 11 in Note 8 1/2 x 11 in Quarto 215 x 275 mm Statement 5 1/2 x 8 1/2 in Tabloid 11 x 17 in Tabloid Extra 11.69 x 18 in

#### Ab Windows 98, Windows NT 4.0 und höher:

Konstante 12X11 A3-ROTATED A4-ROTATED A5-ROTATED A6 A6-ROTATED **B4-JIS-ROTATED B5-JIS-ROTATED** B6-JIS **B6-JIS-ROTATED** DBL-JAPANESE-POSTCARD DBL-JAPANESE-POSTCARD-ROTATED JAPANESE-POSTCARD-ROTATED **JENV-CHOU3** JENV-CHOU3-ROTATED JENV-CHOU4 JENV-CHOU4-ROTATED JENV-KAKU2 JENV-KAKU2-ROTATED **JENV-KAKU3** JENV-KAKU3-ROTATED JENV-YOU4 JENV-YOU4-ROTATED LETTER-ROTATED P16K P16K-ROTATED

#### Beschreibung

12 x 11 in A3 Rotated 420 x 297 mm A4 Rotated 297 x 210 mm A5 Rotated 210 x 148 mm A6 105 x 148 mm A6 Rotated 148 x 105 mm B4 (JIS) Rotated 364 x 257 mm B5 (JIS) Rotated 257 x 182 mm B6 (JIS) 128 x 182 mm B6 (JIS) Rotated 182 x 128 mm Japanese Double Postcard 200 x 148 mm Double Japanese Postcard Rotated 148 x 200 mm Japanese Postcard Rotated 148 x 100 mm Japanese Envelope Chou #3 Japanese Envelope Chou #3 Rotated Japanese Envelope Chou #4 Japanese Envelope Chou #4 Rotated Japanese Envelope Kaku #2 Japanese Envelope Kaku #2 Rotated Japanese Envelope Kaku #3 Japanese Envelope Kaku #3 Rotated Japanese Envelope You #4 Japanese Envelope You #4 Rotated Letter Rotated 11 x 8 1 PRC 16K 146 x 215 mm PRC 16K Rotated



Konstante P32K P32KBIG P32KBIG-ROTATED P32K-ROTATED PENV-1 PENV-10 PENV-10-ROTATED PENV-1-ROTATED PENV-2 PENV-2-ROTATED PENV-3 PENV-3-ROTATED PENV-4 PENV-4-ROTATED PENV-5 **PENV-5-ROTATED** PENV-6 PENV-6-ROTATED PENV-7 PENV-7-ROTATED PENV-8 PENV-8-ROTATED PENV-9 PENV-9-ROTATED

#### **Beschreibung** PRC 32K 97 x 151 mm PRC 32K(Big) 97 x 151 mm PRC 32K(Big) Rotated PRC 32K Rotated PRC Envelope #1 102 x 165 mm PRC Envelope #10 324 x 458 mm PRC Envelope #10 Rotated 458 x 324 mm PRC Envelope #1 Rotated 165 x 102 mm PRC Envelope #2 102 x 176 mm PRC Envelope #2 Rotated 176 x 102 mm PRC Envelope #3 125 x 176 mm PRC Envelope #3 Rotated 176 x 125 mm PRC Envelope #4 110 x 208 mm PRC Envelope #4 Rotated 208 x 110 mm PRC Envelope #5 110 x 220 mm PRC Envelope #5 Rotated 220 x 110 mm PRC Envelope #6 120 x 230 mm PRC Envelope #6 Rotated 230 x 120 mm PRC Envelope #7 160 x 230 mm PRC Envelope #7 Rotated 230 x 160 mm PRC Envelope #8 120 x 309 mm PRC Envelope #8 Rotated 309 x 120 mm PRC Envelope #9 229 x 324 mm PRC Envelope #9 Rotated 324 x 229 mm

## Definition eines benutzerdefinierten Papierformates (Variante 2)

Folgende Attribute sind bei der Definition eines benutzerdefinierten Papierformates zulässig:

Breite (WIDTH)

Hier geben Sie die Breite des Papierformates an. Als Maßeinheit können die Einheiten MM, CM, INCH, und POINT(S) verwendet werden.

## Höhe (HEIGHT)

Hier geben Sie die Höhe des Papierformates an. Als Maßeinheit können die Einheiten MM, CM, INCH, und POINT(S) verwendet werden.

Die Definition eines Papierformates mit der Breite 210 mm und der Höhe 305 mm:

DEFINE	PAPER	papier2	WITH	DIMENSI	ION					
				WIDTH	IS	210	MM			
				HEIGHT	IS	305	MM			



# Papierattribute dynamisch einstellen

Soll das Papierformat zur Laufzeit angegeben werden, können die Konstante oder die Werte auch als Variablen angegeben werden.

Natürlich ist es in diesem Fall auch wieder möglich, die Ressourcen zur Laufzeit zu verändern. Sobald die Definition einer Ressource aktualisiert werden soll, muss die PrintEasy-Anweisung **REFRESH RESOURCE ...** abgesetzt werden.

Ab diesem Moment werden dann die neuen Variablen-Inhalte berücksichtigt.

Bitte bedenken Sie, dass diese Zuweisungen **vor** dem Eröffnen des Dokumentes abgeschlossen sein müssen. Ein nachträgliches Ändern des Papierformates (bei bereits geöffneten Dokumenten) ist nicht mehr möglich!

```
WORKING-STORAGE SECTION.
. . .
01 normformat
                   PIC X(32) VALUE SPACE.
01 sonderformat.
    05 papierbreite
                        PIC 9(3) VALUE ZERO.
   05 papierhoehe PIC 9(3) VALUE ZERO.
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
DEFINE PAPER papier1 WITH DIMENSION IS normformat
DEFINE PAPER papier2 WITH DIMENSION
                          WIDTH IS papierbreite MM
                          HEIGHT IS papierhoehe MM
END-EXEC
PROCEDURE DIVISION.
. . .
MOVE "A4"
                          TO normformat
                          TO papierbreite
MOVE 210
MOVE 305
                          TO papierhoehe
. . .
EXEC PRINT
    INITIALIZE RESOURCES
END-EXEC
MOVE "FANFOLD-LGL-GERMAN" TO normformat
EXEC PRINT
   REFRESH RESOURCE PAPER papier1
END-EXEC
```



# **Druckerdefinition (DEFINE PRINTER)**

Mit einer Druckerdefinition weisen Sie einem Windows-Drucker einen logischen Namen im PrintEasy zu.

Diese Definitionen können dann bei der Beschreibung des Dokumentes herangezogen werden. Sofern Sie lediglich mit vordefinierten Konstanten (z.B. PRINTER-DIALOG, SYSTEM-DEFAULT) arbeiten möchten, müssen Sie dafür **keine** Druckerdefinition codieren, da alle Konstanten in der Dokumentbeschreibung (DEFINE DOCUMENT) direkt zur Verfügung stehen.

Für die Definition des Druckers wird der Name des Windows-Druckers benötigt. Diesen Namen findet man unter Systemeinstellungen im Ordner Drucker.



Der Windows-Druckername muss nicht unbedingt dem Namen des Druckermodells entsprechen, weil er willkürlich angegeben werden kann. Der Windows-Druckername gibt die Verknüpfung von Druckertreiber und Druckeranschluß an.

Im PrintEasy ist also der Name anzugeben, der in der Abbildung unter dem Druckersymbol steht.

## Wichtiger Hinweis:

Wir raten grundsätzlich von der festen Einstellung des Druckernamens ab, da dieser Druckername willkürlich vom Endanwender geändert werden kann.

Bitte verwenden Sie statt dessen Variablen oder die Drucker-Dialoge.



# **Definition eines Druckers (DEFINE PRINTER)**

Folgende Attribute sind bei der Druckerdefinition zulässig:

#### Windows-Druckername

Angabe des exakten Windows-Druckernames, wie er im System festgelegt wurde. Bei der Angabe des Windows-Druckernamen spielt die Groß/Kleinschreibung keine Rolle.

#### Name eines Druckerprofils

Viele Drucker haben Sonderfunktionen wie Schneiden, Heften, Perforieren u.s.w., die nicht über die PrintEasy Syntax konfiguriert werden können. Sollen diese Funktionen genutzt werden, kann im PrintEasy Kontrollzentrum ein Druckerprofil mit den gewünschten Einstellungen unter einem Referenznamen abgespeichert werden.

#### PRINTER-DIALOG

Bei der Angabe PRINTER-DIALOG wird beim Öffnen eines Dokuments ein PrintEasy-Druckerauswahldialog angezeigt, in welchem sich der Anwender seinen Windows-Drucker oder sein Druckerprofil auswählen kann. Druckerprofile werden in eckigen Klammern dargestellt.

#### ■ SYSTEM-DEFAULT

Mit der Angabe SYSTEM-DEFAULT wird der als Standarddrucker markierte Windows-Drucker verwendet.

#### OUTPUT-FILE

Über OUTPUT-FILE können Sie direkt den Namen der zu erzeugenden Druck-Datei angeben. Ein eigentlicher Ausdruck auf dem Drucker erfolgt dann jedoch **nicht**! Es handelt sich hier also um eine Umleitung der Druckausgabe in eine Datei.

Sofern z.B. der PDF-Treiber das Attribut des Output-Filenames unterstützt, kann somit z.B. der Dateiname eines zu erstellenden PDFs über PrintEasy mit angegeben werden.

Bitte beachten Sie jedoch, dass eine Unterstützung dieses Attributs nicht grundsätzlich der Fall sein muss. Ob ein Druckertreiber diese Funktion implementiert hat, lässt sich meist auch nur durch Ausprobieren heraus finden.

DEFINE PRINTER laserdrucker-1 USING "COMPUPRINT Pagemaster 1645e" OUTPUT-FILE IS "druck.prn".

DEFINE PRINTER druckerdialog USING PRINTER-DIALOG.



#### Druckerattribute dynamisch einstellen

Soll der Windows-Druckername erst zur Laufzeit dynamisch angegeben werden, kann bei der Definition auch eine Variable angegeben werden.

Natürlich ist es in diesem Fall auch wieder möglich, die Ressourcen zur Laufzeit zu verändern. Sobald die Definition einer Ressource aktualisiert werden soll, muss die PrintEasy-Anweisung **REFRESH RESOURCE ...** abgesetzt werden. Ab diesem Moment werden dann die neuen Variablen-Inhalte berücksichtigt.

Bitte bedenken Sie, dass diese Zuweisungen vor dem Eröffnen des Dokumentes abgeschlossen

sein müssen. Ein nachträgliches Ändern des Druckers (bei bereits geöffneten Dokumenten) ist nicht mehr möglich!

WORKING-STORAGE SECTION. ... 01 druckername-1 PIC X(32) VALUE SPACE. EXEC PRINT DEFINE SECTION. DEFINE PRINTER drucker-1 USING PRINTERNAME druckername-1 END-EXEC PROCEDURE DIVISION. ... MOVE "LEXMARK OPTRA R" TO druckername-1 ... EXEC PRINT INITIALIZE RESOURCES END-EXEC ... MOVE "PRINTER-DIALOG" TO druckername-1 EXEC PRINT REFRESH RESOURCE PRINTER drucker-1 END-EXEC



# **Die externe Ressourcen-Definition**

Um statische Angaben bei der Definition der Ressourcen zu vermeiden, können Sie die Einstellungen auch extern im Kontrollzentrum vornehmen und sich dann auf die dort hinterlegten Definitionen beziehen.

Mit dieser Technik können z.B. auch Firmenstandards dynamisch konfiguriert werden.

Die externe Ressourcen-Definition ist für Drucker, Schriftarten und Farben verfügbar. Wie die jeweiligen Einstellungen vorgenommen werden, entnehmen Sie bitte dem Kapitel "PrintEasy Kontrollzentrum".

Wird die externe Konfiguration einer Ressource verändert, muss die Anwendung nicht neu kompiliert werden und verwendet sofort die aktuell hinterlegten Einstellungen.

Viele Drucker haben Sonderfunktionen wie Schneiden, Heften, Perforieren usw., die nicht über die PrintEasy Syntax konfiguriert werden können. Sollen diese Funktionen genutzt werden, kann im PrintEasy Kontrollzentrum ein Druckerprofil mit den gewünschten Einstellungen als externe Ressource-Definition unter einem Referenznamen abgespeichert werden.

Definition einer extern hinterlegten Schrift "Hausschrift":

DEFINE FONT schrift-normal ASSIGN TO "Hausschrift".



# Verwendung der Standard-Copystrecke (PESTDDEF.CPY)

Häufig werden in einer Applikation immer dieselben Schriftarten, Linientypen und Füllungen verwendet.

In diesem Fall ist es sinnvoll die Resourcen-Definitionen und ggf. auch die Default-Einstellungen in eine seperate Copy-Strecke zu legen, die dann in das Programm eingebunden wird.

Wir haben nun für Sie eine solche Copystrecke mit den gängigsten Standard-Definitionen bereits vorbereitet. Sie finden diese im CPY-Verzeichnis: PESTDDEF.CPY.

Hierbei wurden folgende Definitionen berücksichtigt:

# Schriftarten

FONT-NOMRAL	Arial, 10 Punkte
FONT-BIG	Arial, 14 Punkte, fett

- FONT-FIX-NORMAL
- Courier New, 10 Punkte
- FONT-FIX-BIG Courier New, 14 Punkte, fett

#### Linientypen

- LINETYPE-NORMAL Einfache Hairline, schwarz
- LINETYPE-DOUBLE Doppelte Hairline, schwarz

## Fülltypen

- FILLTYPE-GREY10 Grauschattierung 10%
- FILLTYPE-GREY20 Grauschattierung 20%
- FILLTYPE-GREY30 Grauschattierung 30%



# **Die Programmstandards (DEFAULT SECTION)**

In der DEFAULT SECTION, die innerhalb der WORKING-STORAGE SECTION definiert wird, können Sie programmweite Standards angeben.

Vorgreifend auf das nachfolgende Kapitel sei erwähnt, dass Sie ebenfalls zusätzlich pro Dokument Standards einstellen dürfen, die dann jedoch nur für dieses eine Dokument gelten.

Wenn bei der Definition und Plazierung von PrintEasy-Objekten keine expliziten Attributangaben gemacht und auch keine Dokument-Standards definiert wurden, werden diese Standards verwendet.

#### Beispiel:

```
EXEC PRINT DEFAULT SECTION.
DEFAULT FONT IS schrift-normal
DEFAULT LINETYPE IS linie-duenn
...
END-EXEC
```

Immer wenn beim Drucken einer Zeile keine explizite Schriften-Angabe gemacht wurde, wird diese Zeile in der "schrift-normal" gedruckt.

Folgende Attribute können als Standards hinterlegt werden

- Drucker (DEFAULT PRINTER) Angabe des Namens eines definierten Druckers, PRINTER-DIALOG oder SYSTEM-DEFAULT.
- Papier (DEFAULT PAPER) Angabe des Namens eines definierten Papierformates oder einer gültigen Papier-Konstante
- Vordergrundfarbe (DEFAULT FOREGROUND-COLOR) Angabe des Namens einer definierten Farbe oder einer gültigen Farbkonstante.
- Hintergrundfarbe (DEFAULT BACKGROUND-COLOR) Angabe des Namens einer definierten Farbe oder einer gültigen Farbkonstante.
- Linientyp (DEFAULT LINETYPE) Angabe des Namens eines definierten Linientyps.
- Schrift (DEFAULT FONT) Angabe des Namens einer definierten Schrift.
- Fülltyp (DEFAULT FILLTYPE) Angabe des Namens eines definierten Fülltyps.
- Barcodetyp (DEFAULT BARCODETYPE) Angabe des Namens eines definierten Barcodes.
- Maßeinheit (DEFAULT UNIT) Mögliche Angaben sind hier MM, CM, INCH, TOM(S).
- Tom-Definition (DEFAULT TOM-CHARACTER) Definition des Tom-Characters und der zugehörigen Font. Nähere Informationen zum TOM entnehmen Sie bitte dem Kapitel "TOM-Technologie".


# **Die Dokumentbeschreibung (DOCUMENT SECTION)**

Im Bereich "DOCUMENT SECTION" beschreiben Sie das grundsätzliche Aussehen und Verhalten Ihrer Dokumente.

Bei PrintEasy wird ein Dokument in physische und logische Seiten unterteilt. In der Abbildung wurde die physische Seite in zwei logische Seiten horizontal und zwei logische Seiten vertikal unterteilt. Eine logische Seite ist dann die verbleibende Größe nach der Unterteilung, abzüglich des logischen Randes.

Der Vorteil besteht darin, dass Sie bei PrintEasy immer nur die logische Seite betrachten. Wenn Sie z.B. Etiketten bedrucken möchten, dann brauchen Sie sich nicht darum zu kümmern, wo die exakte Start-Position Ihres jeweiligen Klebers auf dem Papier ist.



## Papierrand bzw. Physische Seite



## **Die Dokumentdefinition (DEFINE DOCUMENT)**

Ein Dokument wird mit der Anweisung **DEFINE DOCUMENT**, gefolgt von einem eindeutigen Dokumentnamen, definiert. Der Dokumentname darf hierbei **nicht** über eine beschickt werden.

Sie können mit PrintEasy mehrere Dokumente gleichzeitig oder wechselweise bedrucken. Wichtig ist dabei, dass Sie dann für jedes Dokument einen DEFINE DOCUMENT absetzen.

EXEC PRINT DOCUMENT SECTION. DEFINE DOCUMENT bilanz ... END-EXEC

Innerhalb dieses DEFINE DOCUMENTs werden dann die Dokument-Standards (DOCUMENT DEFAULTS), die Geräteoptionen (DEVICE DESCRIPTION), die physischen Seiten (PHYSICAL PAGE DESCRIPTION) und die logischen Seiten (LOGICAL PAGE DESCRIPTION), individuell pro Dokument, festgelegt.

Das Thema "Carboncopy" wird in der nachfolgenden Beschreibung bewußt ausgeklammert. Bitte lesen Sie hierzu das separate Kapitel.



## Information-Area (optional)

Wenn Sie zur Laufzeit Informationen über Ihr Dokument benötigen, damit Sie z.B. berechnen können, ob ein Absatz noch auf das Papier paßt oder nicht, dann müssen Sie die Information-Area einbinden.

Dabei muss eine Datengruppe angegeben werden, in die zur Laufzeit die Dokumentinformationen abgestellt werden sollen. Diese Datenstruktur finden Sie in der Copy-Strecke "PEDOCINF.CPY".

Wenn Sie mehrere Dokumente gleichzeitig bedrucken, müssen Sie ggf. diese Struktur mehrfach definieren, da Sie sich sonst die Werte immer wieder überschreiben.

Variable	Beschreibung	
Pelogpagewidth	Breite der logischen Seite in 1/10 mm	
Pelogpageheight	Höhe der logischen Seite in 1/10 mm	
Peascent	Abstand der Baseline zur Oberkante der Textbox in 1/10 mm	
Pedescent	Abstand der Baseline zur Unterkante der Textbox in 1/10 mm	
Pelogcursorposx	Aktuelle horizontale Position des logischen Cursors in 1/10 mm	
Pelogcursorposy	Aktuelle vertikale Position des logischen Cursors in 1/10 mm	
Pelineheight	Zeilenhoehe in 1/10 mm	
Pelinewidth	Zeilenbreite in 1/10 mm	
Petomheight	Höhe des TOM-Zeichen in 1/10 mm	
Petomwidth	Breite von 100 TOM-Zeichen in 1/10 mm	
Petomlinedistance	Abstand zwischen zwei Zeilen mit TOM-Zeichen in 1/10 mm	
Pelogpagenumber	Seitennummer der logischen Seite	
Pephyspagenumber	Seitennummer der physischen Seite	
Pepaperwidth	Breite des Papiers in 1/10 mm	
Pepaperheight	Höhe des Papiers in 1/10 mm	
Peprintareawidth	Breite des möglichen bedruckbaren Bereichs in 1/10 mm	
Peprintareaheight	Höhe des möglichen bedruckbaren Bereichs in 1/10 mm	
Pehorzprintareaoffset	Horizontaler Abstand vom linken Blattrand zum Beginn des möglichen bedruckbaren Bereichs in 1/10 mm	
Pevertprintareaoffset	Vertikaler Abstand vom oberen Blattrand zum Beginn des möglichen	
	bedruckbaren Bereichs in 1/10 mm	
Pedocstatus	Status des Dokuments.	
Pedocinforeserved	Reservierter Bereich. Enthält keine verwertbaren Informationen	
Pedocinstanceid	Document-Instance-ID ist die eindeutige ID eines Dokuments auf einem	
	Rechnersystem.	
Pelineascent	Größe der Oberlänge der zuletzt plazierten Zeile in 1/10 mm	
Pelinedescent	Größe der Unterlänge der zuletzt plazierten Zeile in 1/10 mm	
Petomascent	Höhe der Oberlänge des TOM-Characters in 1/10 mm	
Petomdescent	Größe der Unterlänge des TOM-Characters in 1/10 mm	
Petomlineheight	Größe der Zeilenhöhe der TOM-Zeile in 1/10 mm	
Pemetricused	Verwendete Einheit	
Petextformmaxlines	Anzahl der Zeilen beim Autowrap	
Petextformlastchar	Letztes druckbares Zeichen beim Autowrap	
Petextformbaselinefirst	Position von Baseline der ersten Zeile	
Petextformbaselinelast	Position von Baseline der letzten Zeile	
Petextformsplit	Passt Text auf die Seite?	



Die Angabe der Information-Area sieht folgendermaßen aus:

EXEC PRINT DOCUMENT SECTION. DEFINE DOCUMENT bilanz INFORMATION-AREA IS pe-doc-info. ... END-EXEC



## **Dokument-Standards (DOCUMENT DEFAULTS)**

Für ein Dokument können bei **DOCUMENT DEFAULTS** Standards definiert werden. Hier angegebene Standards überlagern die Definitionen in der EXEC PRINT DEFAULT SECTION.

Diese Standards wirken sich nur auf dieses Dokument aus. Bei der Plazierung von Objekten, die keine expliziten Attributangaben besitzen, werden diese Standards verwendet.

```
Beispiel:
```

```
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
DEFINE DOCUMENT bilanz
INFORMATION-AREA IS pe-doc-info.
DOCUMENT DEFAULTS.
DEFAULT FONT IS schrift-normal
DEFAULT LINETYPE IS linie-duenn
...
```

Folgende Attribute können als Dokument-Standards hinterlegt werden

- Drucker (DEFAULT PRINTER) Angabe des Namens eines definierten Druckers, PRINTER-DIALOG oder SYSTEM-DEFAULT.
- Papier (DEFAULT PAPER) Angabe des Namens eines definierten Papierformates oder einer gültigen Papier-Konstante
- Vordergrundfarbe (DEFAULT FOREGROUND-COLOR) Angabe des Namens einer definierten Farbe oder einer gültigen Farbkonstante.
- Hintergrundfarbe (DEFAULT BACKGROUND-COLOR) Angabe des Namens einer definierten Farbe oder einer gültigen Farbkonstante.
- Linientyp (DEFAULT LINETYPE) Angabe des Namens eines definierten Linientyps.
- Schrift (DEFAULT FONT) Angabe des Namens einer definierten Schrift.
- Fülltyp (DEFAULT FILLTYPE) Angabe des Namens eines definierten Fülltyps.
- Barcodetyp (DEFAULT BARCODETYPE) Angabe des Namens eines definierten Barcodes.
- Maßeinheit (DEFAULT UNIT) Mögliche Angaben sind hier MM, CM, INCH, TOM(S).
- Tom-Definition (DEFAULT TOM-CHARACTER) Definition des Tom-Characters und der zugehörigen Font. Nähere Informationen zum TOM entnehmen Sie bitte dem Kapitel "TOM-Technologie".



## **Geräteoptionen (DEVICE DESCRIPTION)**

Für das Dokument müssen der Drucker und weitere Optionen angegeben werden, die für die Erstellung des Dokumentes (aus technischer Sicht) wichtig sind. Diese Angaben erfolgen ind der DEVICE DESCRIPTION.

## Drucker (PRINTER)

Bei PRINTER wird ein definierter Drucker, **PRINTER-DIALOG** oder **SYSTEM-DEFAULT** angegeben. Wird keine Angabe zum Drucker gemacht wird der Standarddrucker verwendet.

## Kopien (COPIES)

Hier kann die Anzahl der Exemplare angegeben werden, die gedruckt werden sollen.

## Reihenfolge (PRINT-ORDER)

Bei PRINT-ORDER kann die Reihenfolge der Druckausgabe festgelegt werden. Tintenstrahldrucker stapeln das Papier meistens in umgekehrter Reihenfolge beim Ausdruck hier würde es Sinn machen als Reihenfolge **REVERSE** anzugeben. Standard ist **NORMAL**. **REVERSE** wird bei gleichzeitiger Angabe von **DUPLEX IS LONG-EDGE** oder **SHORT-EDGE** ignoriert.

## Sortierung (COLLATE)

Bei COLLATE kann die Sortierung der Seiten bestimmt werden, wenn mehrere Exemplare gedruckt werden sollen. Standard ist **OFF**. Dabei werden die Seiten in der Sortierung 1,1;2,2;3,3;... gedruckt. Mit **ON** werden die Seiten mit der Sortierung 1,2,3;1,2,3;... gedruckt.



**COLLATE IS OFF** 



## COLLATE IS ON

## Duplex (DUPLEX)

Bei DUPLEX kann die Art angegeben werden, mit der ein beidseitiger Druck erfolgen soll. Mit der Angabe LONG-EDGE werden die Seiten über die lange Kante , bei SHORT-EDGE über die kurze Kante gewendet. Standard ist OFF.



LONG-EDGE

## SHORT-EDGE

Beispiel:

EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.	
DEFINE DOCUMENT bilanz.	
DEVICE DESCRIPTION.	
PRINTER IS PRINTER-DIALOG	
COPIES IS 3	
PRINT-ORDER IS REVERSE	
COLLATE IS ON	
END-EXEC	



## Geräteoptionen dynamisch einstellen

Die Optionen für die Druckausgabe können auch dynamisch zu Laufzeit über Variablen zugewiesen werden. Die Variablen müssen aber mit einem sinnvollen Wert gefüllt sein, bevor das Dokument geöffnet werden kann.

```
WORKING-STORAGE SECTION.
. . .
01 druck-attribute.
    05 druckerPIC X(32) VALUE SPACE.05 exemplarePIC 9(3) VALUE ZERO.05 reihenfolgePIC X(32) VALUE SPACE.
    05 sortierung PIC X(32) VALUE SPACE.
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
. . .
END-EXEC
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
    DEFINE DOCUMENT bilanz
        INFORMATION-AREA IS pe-doc-info.
         DEVICE DESCRIPTION.
             PRINTER IS drucker
COPIES IS exemplare
             PRINT-ORDER IS reihenfolge
           COLLATE IS sortierung
. . .
END-EXEC
PROCEDURE DIVISION.
. . .
EXEC PRINT
   INITIALIZE RESOURCES
END-EXEC
. . .
MOVE "PRINTER-DIALOG" TO drucker
          TO exemplare
ERSE" TO reihenfolge
MOVE 5
MOVE "REVERSE"
MOVE "ON"
                    TO sortierung
EXEC PRINT
   OPEN DOCUMENT bilanz
END-EXEC
. . .
```



## Die physische Seite (PHYSICAL PAGE DESCRIPTION)

Bei einem Dokument können unter **PHYSICAL PAGE DESCRIPTION** Optionen für die physischen Seite angegeben werden.

Mit der Überschrift **FIRST PAGE** (erste Seite), **EVEN PAGE** (gerade Seiten), **ODD PAGE** (ungerade Seiten) oder **OTHER PAGE** (andere Seiten – wenn nur FIRST PAGE definiert wurde) kann eine Unterscheidung für die erste Seite, gerade Seiten, ungerade Seiten oder folgende Seiten erfolgen.

```
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.

DEFINE DOCUMENT bilanz

INFORMATION-AREA IS pe-doc-info.

...

PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.

FIRST PAGE.

Attribute

EVEN PAGE.

Attribute

ODD PAGE.

Attribute

...

END-EXEC
```

Folgende Attribute sind hierbei zulässig:

## Papierformat (PAPER)

Hier darf eine Papierdefinition oder eine der Papierformat-Konstanten angegeben werden. Zusätzlich können dabei bis zu 10 alternative Papierformate definiert werden, die dann herangezogen werden, wenn das eigentliche Papierformat für diesen Drucker nicht verfügbar ist.

Je nach Drucker soll Endlospapier oder aber auch A4 verwendet werden:

PAPER		IS	FANFOLD-LGL-GERMAN
ALTERNATE	PAPER	IS	Α4

Es wird zuerst versucht mit FANFOLD-LGL-GERMAN (Endlos-Papier) zu drucken. Wenn der Drucker dieses Papierformat nicht unterstützt, wird automatisch A4 verwendet.

### Seitenausrichtung (ORIENTATION)

Hier wird die Seitenausrichtung Hochformat (**PORTRAIT**) oder Querformat (**LANDSCAPE**) angegeben. Standard ist PORTRAIT.

ORIENTATION IS LANDSCAPE

## Auflösung (RESOLUTION)

Hierüber wird die Druckerauflösung in dpi oder über eine Konstante angegeben. Als Konstante stehen **DRAFT, LOW, MEDIUM** und **HIGH** zur Verfügung. Standard sind 300 dpi.

RESOLUTION IS	5 600
---------------	-------

oder über Konstante

RESOLUTION IS HIGH



## Eingabeschacht (INPUT-BIN)

Hier kann der zu verwendende Eingabeschacht des Druckers angegeben werden. Es sind die Konstanten AUTO, CASSETTE, ENVELOPE, ENVMANUAL, FIRST, FORMSOURCE, LARGECAPACITY, LARGEFMT, LAST, LOWER, MANUAL, MIDDLE, ONLYONE, SMALLFMT, TRACTOR und UPPER erlaubt.

INPUT-BIN IS AUTO

Ist der von Ihnen gewünschte Schacht jedoch nicht als Konstante aufgeführt, können Sie auch einen der herstellerspezifischen Eingabeschächte verwenden.

Welche Eingabeschächte der Drucker unterstützt und wie diese heißen, kann man im PrintEasy-Kontrollzentrum über die Funktion "Druckereigenschaften" herausfinden.

Druckereigens	chaften				×
<u>D</u> rucker:	exmark Optra PS	8		•	
				Setup	
Kopien: Sortieren: Farbe: Duplex: Textrotatior Textrotatior	Hardv Simul Mono Hardv n frei Verfüg n 90° Verfüg	ware ation ichromdrucker ware gbar gbar			
Schächte AutoSelec Feeder [EN Feeder 2 [I Lower Tray Manual En Manueller Tray 3 [Tray Upper Tray	t Tray (AUTO) NVELOPE) Feeder 2) y (LOWER) ivelope (Manua Einzug (MANU/ ay 3) y (UPPER)	l Envelope] AL]			
-		Abbruch	J		

Die zu verwendende Bezeichnung steht in eckigen Klammern. Bitte beachten Sie, dass Sie die Schreibweise (auch Groß-/Kleinbuchstaben) exakt übernehmen müssen, da sonst der angegebene Schacht nicht gefunden werden kann.

INPUT-BIN IS "Manual Envelope"

### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Schachtnamen in den Druckertreibern der verschiedener Sprachen oder Betriebssystemen abweichen können! Leider sind nur die oben aufgeführten Konstanten und nicht die Schachtnamen genormt!



## Physische Ränder (MARGIN)

Die Randeinstellungen für die physische Seite werden bei MARGIN LEFT, MARGIN RIGHT, MARGIN TOP, MARGIN BOTTOM angegeben.

Die Ränder der physischen Seite werden ausgehend von der Papierkante gemessen.

MARGINLEFTIS2,5CMMARGINRIGHTIS2CMMARGINTOPIS5CMMARGINBOTTOMIS3CM

## Wichtiger Hinweis

Die Ränder sollten mindestens so groß gewählt werden, wie die Hardware-Ränder des Druckers. Wenn Sie mehrere Drucker bedienen müssen, sollten Sie einen großzügigen Wert einstellen, da manche Drucker extrem große Hardware-Ränder haben. Werte von über einem CM sind dabei leider keine Seltenheit.

Wenn die physischen Ränder zu klein gewählt wurden, erzeugt PrintEasy eine Warnung, dass die Ränder außerhalb des bedruckbaren Bereiches liegen.

Die jeweiligen Hardware-Ränder der Drucker können über die Funktion "Druckerkonfiguration" im PrintEasy Kontrollzentrum ermittelt werden. Siehe auch Kapitel "Definition der Hardware-Ränder".

## Aufteilung in logische Seiten (PHYSICAL PAGE IS TILED...)

Die Seiten eines Dokuments können in mehrere gleich große logische Seiten aufgeteilt werden. Damit lassen sich Aufgabenstellungen wie Adresskleberdruck oder vier Seiten einer Liste auf ein Blatt drucken sehr elegant lösen.

Die Aufteilung erfolgt mit der Angabe PHYSICAL PAGE IS TILED...

- Mit HORIZONTALLY IN wird die horizontale Aufteilung der Seite vorgenommen
- Mit VERTICALLY IN wird die vertikale Aufteilung der Seite vorgenommen

PHYSICAL PAGE IS TILED HORIZONTALLY IN 2 LOGICAL PAGES VERTICALLY IN 4 LOGICAL PAGES

- Wird die physische Seite in logische Seiten aufgeteilt, kann f
  ür die logischen Seiten ein Zwischenraum mit der Angabe WITH GUTTER definiert werden.
- Wird die physische Seite in logische Seiten aufgeteilt, kann eine Trennlinie mit der Angabe GUTTERLINE für die logischen Seiten definiert werden.

```
PHYSICAL PAGE IS TILED
HORIZONTALLY IN 2 LOGICAL PAGES
WITH GUTTER IS 5 MM
GUTTERLINE IS ON
USING LINETYPE linie-duenn
VERTICALLY IN 4 LOGICAL PAGES
WITH GUTTER IS 3 MM
GUTTERLINE IS ON
USING LINETYPE linie-duenn
```



## Die logische Seite (LOGICAL PAGE DESCRIPTION)

Wurde die physische Seite eines Dokuments in logische Seiten aufgeteilt, dann können unter LOGICAL PAGE DESCRIPTION Optionen für die logische Seiten angegeben werden.

Mit der Überschrift **FIRST PAGE** (erste Seite), **EVEN PAGE** (gerade Seiten), **ODD PAGE** (ungerade Seiten) oder **OTHER PAGE** (andere Seiten – wenn nur FIRST PAGE definiert wurde) kann eine Unterscheidung für die erste Seite, gerade Seiten, ungerade Seiten oder folgende Seiten erfolgen.

```
PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.

...

PHYSICAL PAGE IS TILED

HORIZONTALLY IN 2 LOGICAL PAGES

VERTICALLY IN 4 LOGICAL PAGES.

LOGICAL PAGE DESCRIPTION.

FIRST PAGE.

Attribute

EVEN PAGE.

Attribute

ODD PAGE.

Attribute
```

Folgende Attribute sind hierbei zulässig:

```
Schatten (SHADOW)
```

Mit der Angabe **ON** oder **OFF** bei SHADOW kann eine Schattierung für die logischen Seite definiert werden. Standard ist **OFF**.

SHADOW IS ON USING FILLTYPE fuellung-hellgrau

## Rahmen (BORDER)

Bei BORDER kann mit der Angabe **ON** ein Rahmen um die logische Seite gezeichnet werden. Standard ist **OFF**.

BORDER IS ON USING LINETYPE linie-duenn

## Logische Ränder (MARGIN) Die Randeinstellungen für die logische Seite werden bei MARGIN LEFT, MARGIN RIGHT, MARGIN TOP, MARGIN BOTTOM angegeben.

Die Ränder werden ausgehend von den physischen Randeinstellungen gemessen. Wenn gegen die allgemeine Empfehlung keine physischen Ränder definiert wurden, gilt natürlich die Blattkante.

MARGINLEFTIS5MMMARGINRIGHTIS5MMMARGINDOTTOMIS5MM



## Vorgefertigte Definitionen für Standardetiketten

Für eine Fülle von gängigen Etiketten erhalten Sie die Definition der physischen und deren Aufteilung in logische Seiten als Copy-Strecke bereits fertig mitgeliefert.

Sie finden die Definitionen nach Hersteller sortiert in den folgenden Verzeichnissen

- <installationsverzeichnis>\CPY\HERMA f
  ür die Etiketten von Herma
- <installationsverzeichnis>\CPY\AVZFORM f
  ür die Etiketten von Avery/Zweckform
- <installationsverzeichnis>\CPY\VIKING f
  ür die Etiketten von Viking

Beispiel Herma-Etiketten Nr. 04103 (H04103.CPY):

```
*
 HERMA-ETIKETTEN
                           PrintEasy V5.0.0
*
                           (c) EasiRun Europa GmbH 2006
*
*
 HERMA BESTELL-NR.: h04103;
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
   DEFINE DOCUMENT KLEBER.
   DEVICE DESCRIPTION.
       PRINTER IS PRINTER-DIALOG.
    PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.
      PAPER
                  TS A4.
       ORIENTATION
                  IS PORTRAIT.
      MARGIN LEFT
                  IS 7,21 MM.
       MARGIN RIGHT IS 7,21 MM.
MARGIN TOP IS 15,15 MM.
       MARGIN BOTTOM IS 15,15 MM.
       PHYSICAL PAGE IS TILED VERTICALLY IN 7 LOGICAL PAGES
                             WITH GUTTER 0 MM
                           HORIZONTALLY IN 3 LOGICAL PAGES
                              WITH GUTTER 2 MM
END-EXEC.
```

Die Werte wurden dem Herma-, Viking- bzw. Avery/Zweckform-Datenblatt entnommen.

Bitte beachten Sie, dass die definierten physischen Ränder ggf. für Ihren Drucker nicht ausreichen. Dies führt beim Ablauf dann zu einer Warnung, da in diesem Fall die Hardware-Ränder größer sind, als die definierten physischen Ränder.



## Definition von Wasserzeichen, Stempel, Kopf- & Fußzeilen

Für die physischen und logischen Seiten eines Dokuments können Wasserzeichen, Stempel, Kopfund Fußzeilen definiert werden, die automatisch beim Seitenwechsel gedruckt werden.

Dabei können Wasserzeichen, Stempel, Kopf- und Fußzeilen aus mehreren Objekten und Zeilen beliebig zusammen gesetzt werden.

Das Wasserzeichen wird als erstes auf die Seite plaziert und bildet somit die unterste Ebene eines Dokuments, welche von allen anderen Objekten überlagert werden kann. Der Stempel wird als letztes auf die Seite plaziert und bildet somit die oberste Ebene eines Dokuments, welche alle anderen Objekten überlagert. Als Kopfzeilen wird der Bereich betrachtet, der normalerweise im oberen Bereich des Dokumentes plaziert wird. Fußzeilen sind normalerweise im unteren Bereich des Dokuments zu finden.





## **Gruppendefinition (DEFINE GROUP)**

Damit PrintEasy weiß, welche Bereiche z.B. zu einer Kopf- oder Fußzeile gehören, muss innerhalb der WORKING-STORAGE SECTION eine Gruppe definiert werden.

Eine Gruppendefinition wird immer mit **DEFINE GROUP** gefolgt von einem eindeutigen logischen Namen eingeleitet.

Mit **USE** werden dann weitere Objekte der Gruppe hinzugefügt, die beliebig auf dem Bereich der Kopf- & Fußzeile bzw. Wasserzeichens & Stempels positioniert werden können.

Betrachten Sie diese Bereiche als vom eigentlichen Blatt losgelöste Schnipsel, die Sie dann in der Dokumentenbeschreibung an die gewünschte Stelle kleben.

```
EXEC PRINT

DEFINE GROUP fusszeile

USE hinweis

HORIZONTAL POSITION IS CENTERED

USE seitentext

RELATIVE VERTICAL POSITION IS +1 LINE

HORIZONTAL POSITION IS CENTERED

END-DEFINE

END-EXEC.
```

Im obigen Beispiel sind "hinweis" und "seitentext" beliebige Objekte, die auf dem Fußbereich (FOOTER) frei positioniert werden können. Diese beiden Objekte werden dabei unter der Gruppe "fusszeile" zusammengefaßt.

Welche Objekte im PrintEasy zur Verfügung stehen und wie diese positioniert werden können, wird im nachfolgenden Kapitel genau erläutert.



## Positionierung eines Wasserzeichens (WATERMARK)

Wasserzeichen stehen sowohl bei der physischen, als auch bei der logischen Seite zur Verfügung. Das physische Wasserzeichen wird mit **PHYSICAL WATERMARK** und das logische mit **LOGICAL WATERMARK** eingeleitet.

- Horizontale Positionierung (HORIZONTAL POSITION) Für die horizontale Positionierung dürfen Sie LEFT (links), RIGHT (rechts), CENTERED (zentriert) oder ein bestimmte Position in Maßeinheit angeben.
- Vertikale Positionierung (VERTICAL POSITION) Für die vertikale Positionierung dürfen Sie TOP (oben), BOTTOM (unten), CENTERED (zentriert) oder ein bestimmte Position in Maßeinheit angeben.

EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.	
DEFINE DOCUMENT headfoot.	
DEVICE DESCRIPTION.	
PHYSICAL PAGE DESCRIPTION PAPER ORIENTATION MARGIN LEFT MARGIN RIGHT MARGIN BOTTOM MARGIN TOP	IS A4 IS PORTRAIT IS 2 CM IS 2 CM IS 2 CM IS 2 CM
PHYSICAL WATERMARK HORIZONTAL POSITION VERTICAL POSITION USING gruppe-phys-wa	IS CENTERED IS CENTERED asserzeichen
LOGICAL PAGE DESCRIPTION MARGIN LEFT MARGIN RIGHT MARGIN BOTTOM MARGIN TOP	IS 5 MM IS 5 MM IS 5 MM IS 5 MM
LOGICAL WATERMARK HORIZONTAL POSITION VERTICAL POSITION USING gruppe-log-was	IS CENTERED IS CENTERED sserzeichen



## Positionierung eines Stempels (STAMP)

Stempel stehen sowohl bei der physischen, als auch bei der logischen Seite zur Verfügung. Der physische Stempel wird mit **PHYSICAL STAMP** und der logische mit **LOGICAL STAMP** eingeleitet.

- Horizontale Positionierung (HORIZONTAL POSITION) Für die horizontale Positionierung dürfen Sie LEFT (links), RIGHT (rechts), CENTERED (zentriert) oder ein bestimmte Position in Maßeinheit angeben.
- Vertikale Positionierung (VERTICAL POSITION) Für die vertikale Positionierung dürfen Sie TOP (oben), BOTTOM (unten), CENTERED (zentriert) oder ein bestimmte Position in Maßeinheit angeben.

EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.	
DEFINE DOCUMENT headfoot.	
DEVICE DESCRIPTION.	
PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.	
PAPER	IS A4
ORIENTATION	IS PORTRAIT
MARGIN LEFT	IS 2 CM
MARGIN RIGHT	IS 2 CM
MARGIN BOTTOM	IS 2 CM
MARGIN TOP	IS 2 CM
PHYSICAL STAMP HORIZONTAL POSITION VERTICAL POSITION USING gruppe-phys-st	IS CENTERED IS CENTERED cempel
LOGICAL PAGE DESCRIPTION	
MARGIN LEFI MARCIN DICUT	IS 5 MM
MARGIN RIGHI MARCIN ROTTOM	
MARGIN BOILOM	TG 5 MM
MARGIN IOF	
LOGICAL STAMP	
HORIZONTAL POSITION	IS CENTERED
VERTICAL POSITION	IS CENTERED
USING gruppe-log-ste	empel
END-EXEC.	



## Positionierung eines Kopfbereiches (HEADER)

Kopfzeilen stehen sowohl bei der physischen, als auch bei der logischen Seite zur Verfügung. Die physischen Kopfzeilen werden mit **PHYSICAL HEADER** und die logischen mit **LOGICAL HEADER** eingeleitet.

## Breite des Kopfbereichs (WIDTH)

Damit legen Sie die Breite des Kopfbereiches fest. Möglich ist dabei **PAGE** (Seitenbreite – sowohl physisch als auch logisch), **MARGIN** (Seitenbreite abzüglich der Ränder) oder ein frei definierte Breite in Maßen.

## ■ Horizontale Positionierung (HORIZONTAL POSITION)

Für die horizontale Positionierung dürfen Sie LEFT (links), RIGHT (rechts), CENTERED (zentriert) oder ein bestimmte Position in Maßeinheit angeben.

## Vertikale Positionierung (STARTS...)

Der Wert bei STARTS gibt die Position an, gemessen vom oberen (physischen oder logischen) Seitenrand, der die Oberkante der Kopfzeile beginnen darf. Der obere Rand sollte mindestens so groß sein, dass die Kopfzeile sich nicht mit dem Textbereich des Dokuments überschneidet, ansonsten kommt es zu Überlagerungen.

**BENEATH TOP OF ... PAGE** dient lediglich dem besseren Verständnis und daher muss nicht expliziert codiert werden.

```
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
   DEFINE DOCUMENT headfoot.
      DEVICE DESCRIPTION.
         . . .
      PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.
         PAPER
                    IS A4
         ORIENTATION
                               IS PORTRAIT
         MARGIN LEFT
                              IS 2 CM
         MARGIN RIGHT
                              IS 2 CM
         MARGIN BOTTOM
                              IS 4 CM
         MARGIN TOP
                               IS 4 CM
         PHYSICAL HEADER
            STARTS 1,5 CM BENEATH TOP OF PHYSICAL PAGE
           USING gruppe-phys-kopfzeile
      LOGICAL PAGE DESCRIPTION
         MARGIN LEFT IS 1 CM
                              IS 1 CM
         MARGIN RIGHT
         MARGIN BOTTOM
                             IS 1 CM
         MARGIN TOP
                               IS 1 CM
         LOGICAL HEADER
           STARTS 1 MM BENEATH TOP OF LOGICAL PAGE
           USING gruppe-log-kopfzeile
END-EXEC.
```



## Positionierung eines Fußbereiches (FOOTER)

Fußzeilen stehen sowohl bei der physischen, als auch bei der logischen Seite zur Verfügung. Die physischen Fußzeilen werden mit **PHYSICAL FOOTER** und die logischen mit **LOGICAL FOOTER** eingeleitet.

## Breite des Fußbereichs (WIDTH)

Damit legen Sie die Breite des Fußbereiches fest. Möglich ist dabei **PAGE** (Seitenbreite – sowohl physisch als auch logisch), **MARGIN** (Seitenbreite abzüglich der Ränder) oder ein frei definierte Breite in Maßen.

## Horizontale Positionierung (HORIZONTAL POSITION)

Für die horizontale Positionierung dürfen Sie LEFT (links), RIGHT (rechts), CENTERED (zentriert) oder ein bestimmte Position in Maßeinheit angeben.

## Vertikale Positionierung (STARTS...)

Der Wert bei STARTS gibt die Position an, gemessen vom unteren (physischen oder logischen) Seitenrand, der die Unterkante der Fußzeile beginnen darf. Der untere Rand sollte deshalb mindestens so groß, dass die Fußzeile sich nicht mit dem Textbereich des Dokuments überschneidet, ansonsten kommt es zu Überlagerungen.

**ABOVE BOTTOM OF ... PAGE** dient lediglich dem besseren Verständnis und daher muss nicht expliziert codiert werden.

```
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
   DEFINE DOCUMENT headfoot.
      DEVICE DESCRIPTION.
         . . .
      PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.
         PAPER
                   IS A4
         ORIENTATION
                              IS PORTRAIT
         MARGIN LEFT
                              IS 2 CM
         MARGIN RIGHT
                              IS 2 CM
                              IS 4 CM
         MARGIN BOTTOM
         MARGIN TOP
                              IS 4 CM
         PHYSICAL FOOTER
            STARTS 1,5 CM ABOVE BOTTOM OF PHYSICAL PAGE
           USING gruppe-phys-fußzeile
      LOGICAL PAGE DESCRIPTION
         MARGIN LEFT IS 1 CM
                              IS 1 CM
         MARGIN RIGHT
         MARGIN BOTTOM
                             IS 1 CM
                              IS 1 CM
         MARGIN TOP
         LOGICAL FOOTER
           STARTS 1 MM ABOVE BOTTOM OF LOGICAL PAGE
           USING gruppe-log-fusszeile
END-EXEC.
```



## Dynamisches Abschalten von Kopf-/Fusszeilen, Wasserzeichen und Stempel

Bei der Definition von Kopf- und Fusszeilen, Wasserzeichen und Stempel können Sie nun über das Attribut **MODE** festlegen, ob der Bereich sichtbar (visible) oder unsichtbar (hidden) ist.

Damit können Sie nun nach einem Seitenwechsel dynamisch zur Laufzeit Kopf- oder Fusszeilen ausblenden, indem Sie die Werte über eine Variable verändern und das Attribut **WITH REFRESH** angeben.





# **Die Definition von Objekten**

Mit PrintEasy können außer Texte auch Grafiken, Barcodes und Zeichnungsobjekte auf dem Dokument plaziert werden.

Die Objekte werden i.d.R. mit ihren Attribute in der WORKING-STORAGE SECTION definiert. Wenn Sie bei der Definition von Objekten eine PrintEasy Spracherweiterung verwenden, muss diese innerhalb von EXEC PRINT und END-EXEC stehen.

Innerhalb einer EXEC PRINT/END-EXEC Anweisung dürfen mehrere Objektdefinitionen aufgeführt sein.

Beispiel:

EXEC PRINT		
01 ueberschrift	PIC X(30)	VALUE "Jahresbilanz 2001"
		FONT IS schrift-ueber-1.
01 zeile-1	PIC X(60)	FONT IS schrift-normal.
END-EXEC.		



## Statische Texte und Felder (TEXT und Variablen)

Immer wenn Sie Felder, Strukturen oder statische Texte mit PrintEasy verarbeiten möchten, dürfen Sie eine ganze Reihe von zusätzlichen Optionen einstellen.

Diese Optionen können entweder in der WORKING-STORAGE SECTION oder beim Plazierungsbefehl "PLACE..." angegeben werden. Möchten Sie die Attribute beim PLACE-Befehl angeben, so müssen diese mit **TEXT-DEFAULTS** eingeleitet werden.

WORKING-STORAGE SECTION. EXEC PRINT 01 ueberschrift PIC X(30) VALUE "Jahresbilanz" FONT IS schrift-normal BOLD IS ON. END-EXEC 01 ueberschrift2 PIC X(30) VALUE "Pingu AG". . . . PROCEDURE DIVISION. . . . EXEC PRINT PLACE ueberschrift UPON DOCUMENT ... END-EXEC EXEC PRINT PLACE ueberschrift2 UPON DOCUMENT ... TEXT-DEFAULTS ARE FONT IS schrift-normal END-EXEC



## Statische Texte (TEXT)

Statische Texte sind – wie der Name schon sagt – statisch, d.h. Sie werden ähnlich wie Konstanten behandelt.

Diese statischen Texte werden mit dem Schlüsselwort TEXT definiert.

In der WORKING-STORAGE-Definition darf keine PICTURE-Angabe erfolgen. Die implizite Länge des Textes wird anhand des mitgegebenen Literals automatisch berechnet.

```
WORKING-STORAGE SECTION.
. . .
EXEC PRINT
01 TEXT ueberschrift
                                       VALUE "Jahresbilanz"
    FONT IS schrift-normal
   BOLD IS ON.
END-EXEC
. . .
PROCEDURE DIVISION.
. . .
EXEC PRINT
  PLACE TEXT "Jahresbilanz" UPON DOCUMENT ...
     TEXT-DEFAULTS ARE
       FONT IS schrift-normal
END-EXEC
. . .
```

## Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass statische Texte bei der automatischen Konvertierung von OEM nach ANSI nicht berücksichtigt werden (PrintEasy-Compile-Option "OEMTOANSI").



## Text-Attribute

## Schrifttyp (FONT)

Hier kann der logische Namen einer zu verwendenden Schriftartdefinition angegeben werden, welche mit DEFINE FONT festgelegt wurde.

## Schriften-Attribute

Alle beim DEFINE FONT angegebenen Schriften-Attribute (außer FONT-NAME) dürfen hier angegeben werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass dabei jedesmal eine temporäre Schrift angelegt, verwaltet und berechnet werden muss. Diese Vorgehensweise ist vor allem bei großen Dokumenten nicht zu empfehlen.

## Zeilenabstand (LINE-SPACING)

Der Zeilenabstand kann als Maß (MM, CM, INCH, TOM(s), LINE(s) angegeben werden. Alternativ kann diese Definition auch mit den Konstanten **SINGLE** (einfacher Zeilenabstand) und **DOUBLE** (doppelter Zeilenabstand) oder als Literal mit der logischen Einheit Zeile erfolgen. Mit der zusätzlichen Angabe **DEPENDING ON FONT** kann die Zeilenhöhe von einer Schriftartdefinition abhängig gemacht werden.

## ■ Führende Leerzeichen entfernen (LEADING SPACE-CLIP)

Wird dieses Attribut mit **ON** eingeschaltet, so werden alle Leerzeichen **vor** dem eigentlichen Text entfernt.

## Leerzeichen am Ende entfernen (TRAILING SPACE-CLIP)

Wird dieses Attribut mit **ON** eingeschaltet, so werden alle Leerzeichen **nach** dem eigentlichen Text entfernt. Der Begriff TRAILING ist hierbei optional und darf auch weggelassen werden.

### Breite der Textbox (WIDTH)

Bei WIDTH wird die Breite der Textbox angegeben, die für die Darstellung des Feldinhaltes zur Verfügung gestellt werden soll.

Die Angabe **REQUIRED PHYSICAL-SIZE** stellt so viel Platz zur Verfügung, wie tatsächlich benötigt wird. Wird zusätzlich noch die Angabe **SPACE-CLIP IS ON** verwendet, werden die Leerzeichen nach dem letzten Zeichen ignoriert.

Die Angabe **REQUIRED LOGICAL-SIZE** macht die Breite der Textbox von der Definition des TOM-Zeichen abhängig. Dabei wird die Feldlänge mal die Breite des TOM-Zeichen gerechnet. Die Breite der Textbox kann auch in einer Einheit angegeben werden.

## Text abschneiden? (TEXT-CLIP)

Bei TEXT-CLIP kann mit **ON** angegeben werden, dass ein Text, der die angegebenen Textbox überschreitet, abgeschnitten wird. Mit der Angabe **OFF** wird der Text trotzdem gedruckt, die logische Cursor-Position steht aber am Ende der definierten Textbox. Dadurch kann zu Überlagerungen mit folgenden Objekten kommen.

## Automatischer Zeilenumbruch (AUTOWRAP)

Bei AUTOWRAP kann mit der Ängabe **ON** der automatische Zeilenumbruch eingeschaltet. Diese Angabe kann nur bei normaler Schreibrichtung angegeben werden.

Mit der zusätzlichen Angabe **WITH MAXIMUM** kann eine maximale Höhe der mehrzeiligen Textbox angegeben werden.

### Auf Seite abschneiden (PAGE-CLIP)

Das Attribut **PAGE-CLIP** ist nur in Verbeindung mit **AUTOWRAP IS ON** erlaubt. Es sorgt dabei dafür, dass der Text beim Seiten-Ende abgeschnitten und nicht auf der nächsten Seite weiter gedruckt wird.



## Ausrichtung des Feldinhalts (CONTENTS-ALIGNMENT)

Bei CONTENTS-ALIGNMENT kann die Ausrichtung des Feldinhaltes innerhalb der Textbox angegeben werden. Möglich ist hierbei LEFT (linksbündig), **RIGHT** (rechtsbündig), **CENTERED** (zentriert), **JUSTIFIED** (Blocksatz) und **FORCE-JUSITFIED** (erzwungener Blocksatz).

Die Angabe JUSTIFIED bzw. FORCE-JUSTIFIED für Blocksatz ist nur in Verbindung der Option AUTOWRAP IS ON zulässig.

Alphanumerische Felder werden standardmäßig linksbündig ausgegeben, numerische Felder rechtsbündig.

## Schreibrichtung (ROTATION)

Bei ROTATION kann eine Schreibrichtung angegeben werden. Die Schreibrichtung kann in Grad oder mit Konstanten angegeben werden.

- NORMAL Normale Schreibrichtung
- **UP** Die Schrift wird um 90 Grad nach links gedreht und zeigt nach oben.
- LEFT Die Schrift wird um 180 Grad nach links gedreht (steht auf dem Kopf).
- Die Schrift wird um 180 Grad nach links gedreht und zeigt nach unten.
- **STACKED** Die Schrift wird gestapelt und zeigt nach unten

## Rahmen (BORDER)

Bei BORDER kann ein Rahmen für die Textbox definiert werden.

Teil-Rahmen (TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE, RIGHT-LINE) Wenn nur bestimmte Seiten der Textbox einen Rand erhalten sollen, kann dies mit den Angaben TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE und RIGHT-LINE gemacht werden.

## Schattierung (SHADE) Bei SHADE kann mit der Angabe ON eine Schattierung der Textbox definiert werden.

## Inlineformatierung (INLINE-FORMAT)

Die Inlineformatierung wird durch die Angabe **ON** aktiviert. Spezielle Formatierungsattribute, die direkt im Datenstrom mitgeschickt werden, bewirken ein Änderung der Formatierung (z.B. fett, kursiv...) zur Laufzeit.



## Attribute dynamisch einstellen

Alle Attribute für Texte und Felder können natürlich auch wieder dynamisch über Variablen zugewiesen werden.

Beispiel:

```
01 ctrl-schrift PIC X(32) VALUE SPACE.
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
DEFINE FONT schrift-standard
   FONTNAME IS "ARIAL"
   SIZE
        IS 12.
DEFINE FONT schrift-ueber-1
   FONTNAME IS "ARIAL"
        IS 16.
   SIZE
END-EXEC
EXEC PRINT
01 ueberschrift PIC X(30) VALUE "Jahresbilanz 1999"
   FONT IS ctrl-schrift.
                     PIC X(60).
01 zeile-1
   FONT IS schrift-standard.
END-EXEC
```



## Systemvariablen

Da es teilweise nur der PrintEasy Runtime möglich ist bestimmte Informationen zu ermitteln, können auch sogenannte Systemvariablen definiert werden. Mögliche Systemvariablen sind:

- #PHYS-PAGE-NUM#
   Gibt die aktuelle Seitennummer der physischen Seite an.
- #LOG-PAGE-NUM#
   Gibt die aktuelle Seitennummer der logischen Seite an.
- #PHYS-PAGE-MAX#
   Gibt die Gesamtanzahl der physischen Seiten des Dokuments an.
- #LOG-PAGE-MAX#
   Gibt die Gesamtanzahl der logischen Seiten des Dokuments an.
- #CREATION-DATE# Gibt das Erstellungsdatum des Dokuments an.
- #PRINT-DATE#
   Gibt das Druckdatum des Dokuments an.
- #PE-VERSION# Gibt die verwendete PrintEasy-Version an.

Die Systemvariablen können in den Definitionen anstatt eines Feldnames angegeben werden.



## Folgende Attribute sind zulässig

- Anzahl Stellen (DIGITS)
   Bei DIGITS kann die Stellenanzahl f
  ür die Systemvariable angegeben werden.
- Ausrichtung (JUSTIFIED)
   Bei JUSTIFIED kann mit den Angaben LEFT und RIGHT die Ausrichtung der Systemvariable angegeben werden.
- Führende Nullen unterdrücken (SUPRESS) Bei SUPRESS kann mit der Angabe ON die Nullunterdrückung für die führenden Nullen angegeben werden.
- Schriftart (FONT)

Bei FONT kann die zu verwendende Schriftartdefinition angegeben werden.

Schriften-Attribute

Alle beim DEFINE FONT angegebenen Schriften-Attribute (außer FONT-NAME) dürfen hier angegeben werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass dabei jedesmal eine temporäre Schrift angelegt, verwaltet und berechnet werden muss. Diese Vorgehensweise ist vor allem bei großen Dokumenten nicht zu empfehlen.

Breite der Textbox (WIDTH)

Bei WIDTH wird die Breite der Textbox angegeben, die für die Darstellung des Feldinhaltes zur Verfügung gestellt werden soll.

Die Angabe **REQUIRED PHYSICAL SIZE** stellt so viel Platz zur Verfügung, wie tatsächlich benötigt wird. Wird zusätzlich noch die Angabe **SPACE-CLIP IS ON** verwendet, werden die Leerzeichen nach dem letzten Zeichen ignoriert.

Die Angabe **REQUIRED LOGICAL SIZE** macht die Breite der Textbox von der Definition des TOM-Zeichen abhängig. Dabei wird die Feldlänge mal die Breite des TOM-Zeichen gerechnet. Die Breite der Textbox kann auch in einer Einheit angegeben werden.

## Text abschneiden? (TEXT-CLIP)

Bei TEXT-CLIP kann mit **ON** angegeben werden, dass ein Text, der die angegebenen Textbox überschreitet, abgeschnitten wird. Mit der Angabe **OFF** wird der Text trotzdem gedruckt, die logische Cursor-Position steht aber am Ende der definierten Textbox. Dadurch kann zu Überlagerungen mit folgenden Objekten kommen.



## Schreibrichtung (ROTATION)

Bei ROTATION kann eine Schreibrichtung angegeben werden. Die Schreibrichtung kann in Grad oder mit Konstanten angegeben werden.

- NORMAL Normale Schreibrichtung
- **UP** Die Schrift wird um 90 Grad nach links gedreht und zeigt nach oben.
- LEFT Die Schrift wird um 180 Grad nach links gedreht (steht auf dem Kopf).
- **DOWN** Die Schrift wird um 180 Grad nach links gedreht und zeigt nach unten.
- **STACKED** Die Schrift wird gestapelt und zeigt nach unten

## Rahmen (BORDER)

Bei BORDER kann ein Rahmen für die Textbox definiert werden.

- Teil-Rahmen (TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE, RIGHT-LINE) Wenn nur bestimmte Seiten der Textbox einen Rand erhalten sollen, kann dies mit den Angaben TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE und RIGHT-LINE gemacht werden.
- Schattierung (SHADE)
   Bei SHADE kann mit der Angabe ON eine Schattierung der Textbox definiert werden.



## Grafiken (BITMAP)

Derzeit unterstützt PrintEasy die Grafikformate BMP, PCX, GIF, TIF und JPEG.

Da der Drucker nur das Gafikformat Bitmap kennt müssen alle anderen Formate zur Laufzeit in dieses Grafikformat konvertiert werden. Soll zum Beispiel eine Grafik vom Format JPEG immer wieder auf dem Dokument plaziert werden, ist es sinnvoll diese Grafik vorher als Bitmap zu konvertieren, um die Laufzeit zu reduzieren.

Die zahlreichen Grafik-Attribute können entweder in der WORKING-STORAGE SECTION oder beim Plazierungsbefehl "PLACE..." angegeben werden. Möchten Sie die Attribute beim PLACE-Befehl angeben, so müssen diese mit **BITMAP-DEFAULTS** eingeleitet werden.

## Grafik aus einer Resourcen-DLL

Des weiteren kann die Bitmap auch aus einer speziell aufgebauten Resourcen-DLL stammen.

Für diese Resourcen-DLL muss zunächst eine RC-Datei erstellt werden. Tragen Sie hierzu die gewünschten Bilder (nur BMPs erlaubt!) jeweils mit einer eindeutigen Nummer zu Beginn nach folgendem Schema in die RC-Datei ein:

201 PRNEASY "16.bmp" 202 PRNEASY "rgb.bmp"

Um die DLL zu erzeugen, können Sie (z.B.) auf den Resourcen-Compiler von Microsoft und einen neutralen Linker zurückgreifen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Windows SDK bzw. Ihrem Linker.

Aufruf-Beispiel:

rc /v katzen.rc link -subsystem:windows,4.0 -dll -nodefaultlib -machine:ix86 katzen.RES -out:katzen.dll msvcrt.lib kernel32.lib



## Grafik-Attribute

■ Zu verwendende Grafik (USING)

Die Grafik-Datei wird bei USING als Referenz angegeben. Die Grafik kann auch aus einer speziell aufgebauten Resourcen-DLL stammen. In diesem Fall wird der Name der DLL angegeben und anschließend durch ein Fragezeichen getrennt die eindeutige Nummer der Grafik (name.dll?nummer).

## ■ Größe der Grafik (BOX WIDTH / BOX HEIGHT)

Für die Grafik muss unter BOX die Breite und die Höhe der Box angegeben werden. Die Bitmap wird proportional auf die Größe der Box angepaßt, das heißt die Seitenverhältnisse werden beibehalten. Sie dürfen auch eine der Größen (Höhe oder Breite) weglassen. In diesem Fall wird dann der fehlende Wert automatisch anhand der Proportion ermittelt.

## Ausrichtung innerhalb der Box (HORIZONTAL / VERTICAL CONTENTS-ALIGNMENT)

Die horizontale Ausrichtung der Bitmap innerhalb der Box kann mit HORIZONTAL CONTENTS-ALIGNMENT definiert werden. Dabei sind die Optionen LEFT (linksbündig), RIGHT (rechtsbündig) und CENTERED (zentriert) zulässig.

Analog dazu wird die vertikale Ausrichtung bei VERTICAL CONTENTS-ALIGNMENTangegeben. In diesem Fall ist **TOP** (oben), **BOTTOM** (unten) und **CENTERED** (zentriert) zulässig.

## Hintergrund-Modus (BACKGROUND-MODE)

Bei BACKGROUND-MODE kann mit **TRANSPARENT** angegeben werden, dass die Box überlagerte Objekte durchscheinen läßt. Die Angabe **OPAQUE** würde dahinter liegende Objekte in der gesamten Boxgröße verdecken.

## Rahmen (BORDER)

Bei BORDER kann ein Rahmen für die Grafik definiert werden.

- Teil-Rahmen (TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE, RIGHT-LINE) Wenn nur bestimmte Seiten der Grafik einen Rand erhalten sollen, kann dies mit den Angaben TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE und RIGHT-LINE gemacht werden.
- Schattierung (SHADE) Bei SHADE kann mit der Angabe ON eine Schattierung der Grafik definiert werden.

## Wichtiger Hinweis

Bitte optimieren Sie die Grafiken, bevor Sie sie mit PrintEasy verarbeiten. Eine Schwarz-Weiß-Grafik z.B. als High-Color-Bild abgelegt, kostet nicht nur unnötig viel Speicherplatz, sondern vergeudet auch wertvolle Laufzeit – ohne echten Nutzen!



## **Barcode (BARCODE)**

Mit PrintEasy lassen sich Barcodes sehr leicht verarbeiten.

Die Barcode-Attribute können entweder in der WORKING-STORAGE SECTION oder beim Plazierungsbefehl "PLACE..." angegeben werden. Möchten Sie die Attribute beim PLACE-Befehl angeben, so müssen diese mit **BARCODE-DEFAULTS** eingeleitet werden.

## Barcode-Attribute

## Barcode-Information (USING)

Die Variable mit der Barcode-Nummer oder ein Literal wird bei USING als Referenz angegeben.

## Größe des Barcodes (BOX WIDTH / BOX HEIGHT)

Für den Barcode muss unter BOX die Breite und die Höhe der Box angegeben werden. Der Barcode wird in die Größe der Box eingepaßt.

Bitte beachten Sie, dass es bei vielen Barcodes diverse Regeln gibt, wie die Seitenverhältnisse zu drucken sind. Es kann somit sein, dass nicht jede beliebige Größe des Barcodes erlaubt ist.

## Box-Zoom (BOX-ZOOM)

Über den Box-Zoom wird festgelegt, ob der Barcode entgegen der Normen und Regeln über die gesamte Box dargestellt werden soll. Bitte beachten Sie, dass Sie dadurch u.U. Probleme mit diversen Barcode-Lesegeräten bekommen können.

## Barcode-Typ (BARCODETYPE)

Bei BARCODETYPE wird die zu verwendende Barcodetypdefinition (vgl. DEFINE BARCODE) angegeben.

## Ausrichtung innerhalb der Box (HORIZONTAL / VERTICAL CONTENTS-ALIGNMENT)

Die horizontale Ausrichtung des Barcodes innerhalb der Box kann mit HORIZONTAL CONTENTS-ALIGNMENT definiert werden. Dabei sind die Optionen **LEFT** (linksbündig), **RIGHT** (rechtsbündig) und **CENTERED** (zentriert) zulässig.

Analog dazu wird die vertikale Ausrichtung bei VERTICAL CONTENTS-ALIGNMENT angegeben. In diesem Fall ist **TOP** (oben), **BOTTOM** (unten) und **CENTERED** (zentriert) zulässig.

## Schreibrichtung (ROTATION)

Bei ROTATION kann die Schreibrichtung des Barcodes angegeben werden. Die Schreibrichtung kann in Grad oder mit Konstanten angegeben werden. Bitte beachten Sie, dass der Barcode innerhalb seiner Box rotiert und diese somit bzgl. der Dimensionen auch entsprechend angepasst werden muss.

- NORMAL Normale Schreibrichtung
- UP Barcode wird um 90 Grad nach links gedreht und zeigt nach oben.
- LEFT Barcode wird um 180 Grad nach links gedreht (steht auf dem Kopf).
- **DOWN** Barcode wird um 180 Grad nach links gedreht und zeigt nach unten.

## Rahmen (BORDER)

Bei BORDER kann ein Rahmen für den Barcode definiert werden.

## Teil-Rahmen (TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE, RIGHT-LINE)

Wenn nur bestimmte Seiten des Barcodes einen Rand erhalten sollen, kann dies mit den Angaben TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE und RIGHT-LINE gemacht werden.

### Schattierung (SHADE)

Bei SHADE kann mit der Angabe **ON** eine Schattierung des Barcodes definiert werden.



## **Rechteck (RECTANGLE)**

Wenn Sie mit PrintEasy ein Rechteck auf das Papier bringen möchten, so müssen Sie das Objekt "RECTANGLE" verwenden.

Die Rechteck-Attribute können entweder in der WORKING-STORAGE SECTION oder beim Plazierungsbefehl "PLACE..." angegeben werden. Möchten Sie die Attribute beim PLACE-Befehl angeben, so müssen diese mit **RECTANGLE-DEFAULTS** eingeleitet werden.

## Rechteck-Attribute

- Größe des Rechtecks (BOX WIDTH / BOX HEIGHT) Für das Rechteck muss unter BOX die Breite und die Höhe der Box angegeben werden.
- Abgerundete Ecken (RADIUS) Bei Radius wird der Radius f
  ür abgerundete Ecken angegeben. Einige Radien finden Sie auch auf dem PrintEasy Schätzeisen. Ein Radius von 0 erscheint als spitze Ecke, ein übergroßer Radius macht das Rechteck zum Kreis.
- Füllung (FILLING) Bei FILLING kann mit der Angabe ON eine Füllung für das Rechteck definiert werden.
- Umrißlinie (OUTLINE) Bei OUTLINE kann mit der Angabe ON eine Umrißlinie für das Rechteck definiert werden.



## Ellipse (ELLIPSE)

Wenn Sie mit PrintEasy ein Kreisobjekt auf das Papier bringen möchten, so müssen Sie das Objekt "ELLIPSE" verwenden.

Die Ellipsen-Attribute können entweder in der WORKING-STORAGE SECTION oder beim Plazierungsbefehl "PLACE..." angegeben werden. Möchten Sie die Attribute beim PLACE-Befehl angeben, so müssen diese mit **ELLIPSE-DEFAULTS** eingeleitet werden.

## Ellipsen-Attribute

## ■ Größe der Ellipse (BOX WIDTH / BOX HEIGHT)

Bei BOX wird die Breite der Ellipse mit **WIDTH** und die Höhe der Ellipse mit **HEIGHT** angegeben. Soll die Ellipse die Sonderform Kreis haben, muss die Breite und die Höhe der Ellipse identisch sein.

## Füllung (FILLING)

Bei FILLING kann mit der Angabe **ON** eine Füllung für die Ellipse definiert werden.

Umrißlinie (OUTLINE) Bei OUTLINE kann mit der Angabe ON eine Umrißlinie für die Ellipse definiert werden.

## Typ (TYPE)

Über die Typ-Angabe kann festgelegt werden, ob man eine vollständige Ellipse FULL, einen Kreisbogen ARC, ein Kreissegment CHORD oder eine Tortengrafik PIE erzeugen möchte.

### Startpunkt (START AT)

Der Startpunkt des Kreisbogens, Kreissegmentes oder der Tortengrafik wird über START AT festgelegt.

## Endpunkt (END AT)

Der Endpunkt des Kreisbogens, Kreissegmentes oder der Tortengrafik wird über END AT festgelegt. Bitte beachten Sie, dass Kreisbogen und Kreissegment bzgl. des Start- und Endpunktes gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet werden.



## ARC, CHORD, PIE

Die Objekt-Definition für die Ellipse enthält die Attribute **TYPE IS ARC** (Kreisbogen), **CHORD** (Kreissegment) und **PIE** (Tortengrafik). Damit wird das Aussehen des Objektes festgelegt.

Weiterhin kann nun gewählt werden, wo die Ellipse geöffnet sein soll (**STARTS AT**, **ENDS AT**). Die Angabe erfolgt nach geometrischen Maßangaben in **DEGREES**.

Bitte beachten Sie, dass die Zeichnung gegen den Uhrzeigersinn erfolgt.





## Beispiel für einen Kreisbogen:

EXEC PRINT	
PLACE ELLIPSE UP	ON ELLI
AFTER 1	
ELLIPSE-DEFAU	LTS ARE
BOX WIDTH	IS 5 CM
HEIGHT	IS 5 CM
FILLING	IS ON
OUTLINE	IS ON
TYPE	IS ARC
STARTS	AT 150 DEGREES
ENDS	AT 30 DEGREES
END-EXEC	

## Beispiel für ein Kreissegment:

EXEC PRINT	
PLACE ELLIPSE UP	ON ELLI
AFTER 1	
ELLIPSE-DEFAU	ILTS ARE
BOX WIDTH	IS 5 CM
HEIGHT	'IS 5 CM
FILLING	IS ON
OUTLINE	IS ON
TYPE	IS CHORD
STARTS	AT 150 DEGREES
ENDS	AT 30 DEGREES
END-EXEC	

## Beispiel für eine Torte:

EXEC PRINT	
PLACE ELLIPSE U	PON ELLI
AFTER 1	
ELLIPSE-DEFA	JLTS ARE
BOX WIDTH	IS 5 CM
HEIGH	F IS 5 CM
FILLING	IS ON
OUTLINE	IS ON
TYPE	IS PIE
STARTS	AT 150 DEGREES
ENDS	AT 30 DEGREES
END-EXEC	



## Polygon und Polyline (POLYGON)

Mit Hilfe des Objekts "POLYGON" können Sie Grafiken erzeugen, die aus mehreren Linien bestehen (Polygone), wobei diese Linien am Ende nicht verbunden werden müssen (Polyline).

Hier einige Beispiele:



Die Polygon-Attribute können entweder in der WORKING-STORAGE SECTION oder beim Plazierungsbefehl "PLACE..." angegeben werden. Möchten Sie die Attribute beim PLACE-Befehl angeben, so müssen diese mit **POLYGON-DEFAULTS** eingeleitet werden.

## Polygon-Attribute

Polygon-Art (MODE)

Zunächst einmal müssen Sie festlegen, welche Art von Polygon/Polyline Sie erzeugen möchten. Mit **WINDING** legen Sie fest, dass der erste und der letzte Punkt automatisch miteinander verbunden werden sollen – wobei dies beim **OPEN** unterbleibt. Mit **ALTERNATE** wird ein Polygon gezeichnet, dessen angrenzende Flächen wechselnde Füllungen haben.

- Füllung (FILLING)
   Bei FILLING kann mit der Angabe ON eine Füllung für das Polygon definiert werden.
- Umrißlinie (OUTLINE)
   Bei OUTLINE kann mit der Angabe ON eine Umrißlinie für das Polygon definiert werden.

## ■ Einzelne Polygon-Punkte (POLYGON-POINTS)

Zu guter Letzt müssen Sie nun noch die einzelnen Punkte definieren, welche dieses Polygon ausmachen. Hierbei stehen Ihnen alle PrintEasy-spezifischen Positionierungsmöglichkeiten zur Verfügung.


Syntax-Beispiel für eine Polyline (MODE IS OPEN):



EXEC PRINT							
PLACE POLYGON U	JPON STERN						
MODE IS OPE	IN						
OUTLINE IS ON							
POLYGON-POINTS	ARE						
POINT							
ABSOLUTE	HORIZONTAL	POSITION	IS	6	CM		
ABSOLUTE	VERTICAL	POSITION	IS	1	CM		
POINT							
ABSOLUTE	HORIZONTAL	POSITION	IS	7	CM		
ABSOLUTE	VERTICAL	POSITION	IS	3	CM		
POINT							
ABSOLUTE	HORIZONTAL	POSITION	IS	9	CM		
ABSOLUTE	VERTICAL	POSITION	IS	4	СМ		
POINT							
ABSOLUTE	HORIZONTAL	POSITION	IS	7	CM		
ABSOLUTE	VERTICAL	POSITION	IS	5	СМ		
POINT							
ABSOLUTE	HORIZONTAL	POSITION	IS	6	СМ		
ABSOLUTE	VERTICAL	POSITION	IS	7	СМ		
POINT							
ABSOLUTE	HORIZONTAL	POSITION	IS	5	СМ		
ABSOLUTE	VERTICAL	POSITION	IS	5	СМ		
POINT				~			
ABSOLUTE	HORIZONTAL	POSITION	IS	3	CM		
ABSOLUTE	VERTICAL	POSITION	IS	4	CM		
POINT				_	~		
ABSOLUTE	HORIZONTAL	POSITION	IS	5	CM		
ABSOLUTE	VERTICAL	POSITION	IS	3	CM		
END-EXEC							



Syntax-Beispiel für ein Polygon (MODE IS WINDING):



EXEC PRINT
PLACE POLYGON UPON STERN
MODE IS WINDING
OUTLINE IS ON
POLYGON-POINTS ARE
POINT
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 6 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 1 CM
POINT
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 7 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 3 CM
POINT
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 9 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 4 CM
POINT
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 7 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 5 CM
POINT
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 6 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 7 CM
POINT
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 5 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 5 CM
POINT
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 3 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 4 CM
POINT
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 5 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 3 CM
END-EXEC



Syntax-Beispiel für ein Polygon mit alternierenden Füllungen (MODE IS ALTERNATE):



EXEC PRINT					
PLACE POLYGON UPO	N STERN				
MODE IS ALTER	NATE				
FILLING IS ON					
OUTLINE IS ON					
POLYGON-POINTS AR	E				
POINT					
ABSOLUTE HO	RIZONTAL	POSITION	IS	CM	
ABSOLUTE VE	RTICAL	POSITION	IS	CM	
POINT					
ABSOLUTE HO	RIZONTAL	POSITION	IS	CM	
ABSOLUTE VE	RTICAL	POSITION	IS	3 CM	
POINT					
ABSOLUTE HO	RIZONTAL	POSITION	IS	CM	
ABSOLUTE VE	RTICAL	POSITION	IS	1 CM	
POINT					
ABSOLUTE HO	RIZONTAL	POSITION	IS	CM	
ABSOLUTE VE	RTICAL	POSITION	IS	CM	
POINT					
ABSOLUTE HO	RIZONTAL	POSITION	IS	CM	
ABSOLUTE VE	RTICAL	POSITION	IS	4 CM	
POINT					
ABSOLUTE HO	RIZONTAL	POSITION	IS	CM	
ABSOLUTE VE	RTICAL	POSITION	IS	CM	
POINT					
ABSOLUTE HO	RIZONTAL	POSITION	IS	CM	
ABSOLUTE VE	RTICAL	POSITION	IS	1 CM	
POINT					
ABSOLUTE HO	RIZONTAL	POSITION	IS	CM	
ABSOLUTE VE	RTICAL	POSITION	IS	3 CM	
END-EXEC					



### Zeilen-Gruppe (ROWS)

Möchten Sie innerhalb einer 01-Stufe mehrere Zeilen definieren, so muss der Beginn einer jeden Zeile mit **ROW** gekennzeichnet werden. Somit kann ein Block als Ganzes plaziert werden. Bitte beachten Sie, dass für die Positionierung dieses mehrzeiligen Blocks, die **Baseline der ersten Zeile** relevant ist.

Innerhalb dieser Gruppe kann jedes beliebige Objekt verwendet werden. Für die in der Zeile enthaltenen Objekte können Standardattribute festgelegt werden. Diese müssen dann wieder mit **...-DEFAULT** eingeleitet werden.

### Attribute für diese Gruppe:

Vertikale Ausrichtung (VERTIACL ALIGNMENT)

Bei VERTICAL ALIGNMENT kann die vertikale Ausrichtung der Zeileninhalte innerhalb der gesamten Zeile angegeben werden. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Objekte in der Zeile eine unterschiedliche Höhe haben. Die Ausrichtung erfolgt standardmäßig nach der Baseline. Mit den Angaben **BASELINE**, **TOP**, **BOTTOM**, **CENTERED** kann die Ausrichtung der Objekte aber auch explizit angegeben werden.

- Horizontale Ausrichtung (HORIZONTAL ALIGNMENT)
   Bei HORIZONTAL ALIGNMENT kann f
  ür alle Objekte innerhalb der Zeile die horizontale Ausrichtung angegeben werden.
- Einzug (LEFT-INDENT / RIGHT-INDENT) Ein Einzug der Ränder kann mit LEFT-INDENT und RIGHT-INDENT für eine Zeile definiert werden.
- Tom-Character (TOM-CHARACTER)

Soll innerhalb einer Zeile ein anderes TOM-Zeichen verwendet werden, kann dies bei TOM-CHARACTER angegeben werden.

**Zeilenabstand (LINE-SPACING)** 

Der Zeilenabstand kann als Maß (MM, CM, INCH, TOM(s), LINE(s) angegeben werden. Alternativ kann diese Definition auch mit den Konstanten **SINGLE** (einfacher Zeilenabstand) und **DOUBLE** (doppelter Zeilenabstand) oder als Literal mit der logischen Einheit Zeile erfolgen. Mit der zusätzlichen Angabe **DEPENDING ON FONT** kann die Zeilenhöhe von einer Schriftartdefinition abhängig gemacht werden.

Rahmen (BORDER)

Bei BORDER kann ein Rahmen für den Barcode definiert werden.

- Teil-Rahmen (TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE, RIGHT-LINE) Wenn nur bestimmte Seiten des Barcodes einen Rand erhalten sollen, kann dies mit den Angaben TOP-LINE, BOTTOM-LINE, LEFT-LINE und RIGHT-LINE gemacht werden.
- Schattierung (SHADE) Bei SHADE kann mit der Angabe ON eine Schattierung des Barcodes definiert werden.

#### Rasterlinien (GRID-LINES) Bei GRID-LINES kann mit der Angabe ON eine Rasterlinie für die Objekte innerhalb der Zeile definiert werden. Dadurch erhält die Zeile ein tabellarisches Aussehen.



## Anweisungen in der PROCEDURE DIVISION

Nachdem Sie nun Ihr Dokument und Ihre Ressourcen definiert haben, können Sie damit beginnen, Daten oder Objekte auf das Papier zu bringen.

### **Ressourcen initialisieren (INITIALIZE RESOURCES)**

Der erste wichtige Befehl, ist der INITIALIZE RESOURCES. Dieser lädt die Runtime von PrintEasy und übergibt die definierten Ressourcen an das System. Die Schriften werden jetzt berechnet und stehen ab diesem Moment zur Verfügung.

Sie dürfen vor diesem Befehl, keine PrintEasy-Anweisungen oder PrintEasy-APIs absetzen. Das würde unweigerlich zu einem Fehler führen, das irgendwelche Module nicht gefunden werden.

Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie diesen Befehl nicht mehrfach aufrufen. Das kostet nur unnötige Laufzeit!

Bitte achten Sie darauf, dass alle Variablen, die Sie bei den Definitionen der Ressourcen verwendet haben, jetzt mit gültigen Inhalten gefüllt sind.

```
PROCEDURE DIVISION.
....
EXEC PRINT
INITIALIZE RESOURCES
END-EXEC
```

### Ressourcen aktualisieren (REFRESH RESOURCE)

Sofern Sie in den Ressourcen-Definitionen Variablen verwendet haben, müssen Sie die Änderungen in deren Inhalten PrintEasy explizit mitteilen. Dies geschieht mit dem Befehl **REFRESH RESOURCE**.

Bitte führen Sie diesen Befehl auch nur durch, wenn sich wirklich etwas ändert. Der prophylaktische Einbau dieser Anweisung kostet unnötig viel Laufzeit.

Wenn Sie alle Ressourcen innerhalb Ihres PrintEasy-Programmes aktualisieren möchten, können Sie den Zusatz **ALL** verwenden:

```
EXEC PRINT
REFRESH RESOURCE ALL
END-EXEC
```

Sehr viel besser jedoch ist es, wenn Sie explizit die Namen der Resourcen angeben, die sich verändert haben:

```
EXEC PRINT
REFRESH RESOURCE FONT ALL
LINETYPE linie-duenn
END-EXEC
```



### **Eröffnung des Dokuments (OPEN DOCUMENT)**

Vergleichbar mit dem Eröffnen einer Datei, müssen Sie auch Ihr Dokument eröffnen, bevor Sie es beschicken können.

In diesem Moment werden alle Dokument-Definitionen an das PrintEasy übergeben.

Eventuell verwendete Variablen im DEFINE DOCUMENT müssen jetzt mit gültigen Werten beschickt sein.

Nach diesem Befehl, können die Einstellungen in der DEVICE DESCRIPTION nicht mehr geändert werden.

Die Angaben zur physischen und logischen Seite hingegen, können nach einem gewollten Seitenwechsel andere Werte annehmen.

Grundsätzlich müssen Sie sich bei diesem Befehl entscheiden, ob Sie die Vorschau (PREVIEW) anzeigen, drucken (PRINTING) oder eine PrintEasy-Datei (PEF) erstellen möchten.

#### Beispiel

EXEC PRINT	
OPEN DOCUMENT documentname	
PREVIEW	IS ON
MODE	IS DIRECT
PREVIEW-TITLE	IS "Test-Dokument"
PREVIEW-SIZE	IS MAXIMIZED
DOCUMENT-SIZE	IS MAXIMIZED
PRINTING	IS ON
SPOOLNAME	IS "Test-Dokument"
PEF	IS ON
USING FILE	"MEINPEF.PEF"
OVERWRITE	IS ON
VERTICAL DIALOG-POSITION	IS CENTERED
HORIZONTAL DIALOG-POSITION	I IS CENTERED
END-EXEC	

#### Allgemeine Attribute für den OPEN DOCUMENT

PrintEasy-Vorschau (PREVIEW) Mit ON oder OFF entscheiden Sie, ob eine Vorschau angezeigt werden soll oder nicht. Die weiteren Attribute der Vorschau finden Sie auf der nächsten Seite.

#### Drucken (PRINTING)

Mit **ON** oder **OFF** entscheiden Sie, ob Sie das Dokument sofort nach der Erstellung ausdrucken möchten oder nicht.

- PrintEasy-Datei (PEF)
   Mit ON oder OFF entscheiden Sie, ob Sie eine PrintEasy-Datei erzeugen möchten oder nicht.
   Diese PEF-Datei kann dabei jederzeit wieder ausgedruckt oder in der PrintEasy-Vorschau angezeigt werden.
   Die Datei ist hinterher nicht mehr änderbar und eignet sich daher bestens für die Archivierung.
- Horizontale/vertikale Dialog-Positionen (HORIZONTAL/VERTICAL DIALOG-POSITION) Wenn PrintEasy Dialoge aufblendet (z.B. den Druckerauswahl-Dialog) dann können Sie mit den Werten LEFT (links), RIGHT (rechts) und CENTERED (zentriert) bestimmen, wo dieser horizontal gesehen aufgeblendet werden soll.

Die Werte **TOP** (oben), **BOTTOM** (unten) und **CENTERED** (zentriert) legen hingegen die vertikale Position fest.



### Attribute bei der PrintEasy-Vorschau (PREVIEW)

Sofern Sie sich für das Anzeigen einer Vorschau entschieden haben, stehen folgende Attribute zur Verfügung:

### Modus (MODE)

Die Vorschau kann in zwei Varianten aufgebaut werden

- DIRECT Die Vorschau wird nach jedem Befehl aktualisiert
- **ON-CLOSE** Die Vorschau wird erst beim Beenden des Dokumentes aktualisiert.
- Titelzeile des Dokumentes (PREVIEW-TITLE) Hier geben Sie ein Literal an, welches in der Titelzeile des Dokumentes angezeigt wird.
- Standard-Größe der Vorschau (PREVIEW-SIZE) Die Standard-Größe der Vorschau kann mit den Werten MAXIMIZED (Vollbild), MINIMIZED (Minimiert) und WINDOWED (Standard-Größe) eingestellt werden
- Standard-Größe des Dokumentes in der Vorschau (DOCUMENT-SIZE) Die Standard-Größe des Dokumentes in der Vorschau kann mit den Werten MAXIMIZED (Vollbild), MINIMIZED (Minimiert) und WINDOWED (Standard-Größe) eingestellt werden

### Attribute für das Drucken (PRINTING)

Sofern Sie das Drucken des Dokumentes aktiviert haben, steht Ihnen noch folgendes Attribut zur Verfügung:

Bezeichnung im Drucker-Spooler (SPOOLNAME)
 Das hier angegebene Literal wird im Drucker-Spooler und ggf. auch auf dem Drucker selbst angezeigt.

### Attribute für die PrintEasy-Datei (PEF)

Wenn Sie sich dazu entschlossen haben eine PEF-Datei zu schreiben, können Sie noch folgende Optionen angeben:

Name der PrintEasy-Datei (FILE) Hier können Sie entweder ein Literal angeben, welches den kompletten Dateinamen enthält oder aber DIALOG. In letzteren Fall, wird von PrintEasy der Dateidialog aufgeblendet und der

### Anwender kann selbst einen Namen wählen. Verzeichnis (DIRECTORY) Mit dieser Angabe stellen Sie ein, welches Verzeichnis standardmäßig für die Erzeugung der PrintEasy-Datei verwendet werden soll.

Dieses Verzeichnis muss bereits existieren!

### ■ Datei überschreiben? (OVERWRITE)

Mit **ON** oder **OFF** legen Sie fest, ob die Datei automatisch überschrieben werden soll, wenn Sie bereits existiert. Wenn Sie OFF eingestellt haben, wird der Anwender gefragt.



#### Konfiguration des Druckerauswahl-Dialoges

Sofern Sie in der DEVICE DESCRIPTION als Drucker "PRINTER-DIALOG" eingestellt haben, können Sie das Aussehen des Druckerauswahl-Dialoges beim OPEN-Befehl konfigurieren.

Dabei stehen bei den Optionen

- PREVIEW
- MODE (Preview-Attribut)
- PRINTING
- PEF

noch das zusätzliche Attribut CONTROL-STATE zur Verfügung.

#### Datei kann CONTROL-STATE folgende Werte annehmen

- Verfügbar (ENABLED) Diese Option ist verfügbar und kann vom Anwender geändert werden. Dieser Wert ist standardmäßig eingestellt und muss eigentlich nicht explizit angegeben werden.
- Nicht verfügbar (DISABLED)
   Diese Option kann vom Anwender nicht geändert werden.

# Unsichtbar (HIDDEN) Diese Option ist unsichtbar. Der Anwender kann sie somit nicht ändern.

#### Beispiel

EXEC PRINT	
OPEN DOCUMENT documentname	
PREVIEW	IS ON
CONTROL-STATE	IS DISABLED
MODE	IS DIRECT
CONTROL-STATE	IS DISABLED
PREVIEW-TITLE	IS "Test-Dokument"
PREVIEW-SIZE	IS MAXIMIZED
DOCUMENT-SIZE	IS MAXIMIZED
PRINTING	IS ON
CONTROL-STATE	IS ENABLED
SPOOLNAME	IS "Test-Dokument"
PEF	IS ON
CONTROL-STATE	IS HIDDEN
USING FILE	"MEINPEF.PEF"
OVERWRITE	IS ON
VERTICAL DIALOG-POSITION	IS CENTERED
HORIZONTAL DIALOG-POSITION	IS CENTERED
END-EXEC	



### PDF Dokumente erstellen

Um PDF-Dokumente erstellen zu können, muss zuvor ein PDF-Drucker auf dem PC installiert werden. Geben Sie anschließend im Kontrollzentrum unter dem Menüpunkt "PDF" den entsprechenden Drucker an.

PDF Drucker	
Bitte wählen sie einen Druckertreiber für die Generierung der PDF's	<b>•</b>
<u> </u>	

Um den PDF-Druck verwenden zu können, findet das API "PETOOLS\_PDF\_MODE" Verwendung.

• • • •							
CALL	"PETOOLS_	_PDF_	MODE "	USING	ΒY	REFERENCE	PE-PDF-CONFIG
					ΒY	REFERENCE	PE-PDF-RETURN-CODE

In der Copystrecke "PEPDF.CPY" werden alle Optinen, die verwendet werden können, beschrieben.

Drucker A	uswahl		×			
Dokumen	t PDF-SAMPLE					
Drucker:	RICOH Aficio 3025	ikw 👱	]			
🗐 PrintE	Easy Datei					
🔽 Vorse	:hau					
Direkt						
C Beim Schließen						
C Am Ende der Seite						
🗖 Ausdi	ruck					
🔽 PDF						
10	< <u> </u>	Abbruch	]			

Der Entwickler kann bestimmen, ob der Anweder die PDF-Funktion frei wählen darf oder ob es vom Programm fest voreingestellt sein soll.



### **Objekte plazieren (PLACE)**

Objekte können auf viele verschiedenen Arten auf dem Dokument plaziert werden. Der Befehl, der diese Objekte auf das Dokument bringt heißt **PLACE**.

Positionierungsangaben können entweder bei der Definition von Objekten in der WORKING-STORAGE SECTION oder bei der PLACE-Anweisung angegeben werden.

Positionierungsangaben bei der PLACE-Anweisung überschreiben vorhandene Angaben der Definition.

Die absolute, relative und ausgerichtete Positionierung darf bei der Angabe der horizontalen und vertikalen Positionierung beliebig kombiniert werden.

Bitte beachten Sie dabei, dass zu einer ordentlichen Positionierungsangabe sowohl eine vertikale, wie auch eine horizontale Angabe gehört.

Die diversen Positionierungsangaben bei der PLACE-Angabe oder in der WORKING-STORAGE-Definition werden somit immer paarweise betrachtet.

Fehlt bei der PLACE-Angabe z.B. der Hinweis auf einen vertikalen Vorschub, so wird dieser grundsätzlich mit 0 unterstellt – obwohl in der WORKING-STORAGE evtl. ein vertikaler Vorschub angegeben war.

### Reihenfolge der Objektplazierung

Objekte können beliebig auf dem bedruckbaren Bereich plaziert werden.

Dabei kann es gewollt oder ungewollt zu Überlagerungen kommen. Die Objekte, die zuletzt plaziert werden liegen ganz oben und können andere Objekte verdecken.

Das kann man natürlich auch ganz gezielt einsetzen, z.B. könnte man ein Formular als Bitmap plazieren und anschließend die Formularfelder mit Text überlagern.



### Die absolute Positionierung (ABSOLUTE ... POSITION IS...)

Die absolute Positionierung ermöglicht eine Positionsangabe unabhängig von der aktuellen Cursor-Position.

Die Position wird ausgehend von der linken oberen Ecke der Ränder angegeben. Wurden logische Ränder angegeben gelten diese, ansonsten gelten die physischen Ränder.

Es kann sowohl horizontal, als auch vertikal absolut positioniert werden.

Wird die Position für einen Text angegeben bezieht sich die Position auf den Anfang der Baseline des Textes. Wird die Position für eine Grafik, einen Barcode, ein Rechteck oder eine Ellipse angegeben, bezieht sich die Position auf die linke untere Ecke der Box. Damit ist gewährleistet, dass alle Objekte auf der Baseline eines Textes angeordnet sind.

Durch die Plazierung eines Objektes wird die aktuelle Cursor-Position auf das rechte Ende der Baseline im Falle eines Textes gesetzt oder die aktuelle Cursor-Position wird im Falle von einer Grafik, einem Barcode, einem Rechteck oder einer Ellipse auf die rechte untere Ecke der Box gesetzt.

EXEC PRINT PLACE objekt UPON DOCUMENT dokumentname ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS maßangabe ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS maßangabe END-EXEC

### Die relative Positionierung (RELATIVE ... POSITION IS...)

Die relative Positionierung bezieht sich auf die aktuelle Cursor-Position. Ausgehend von der aktuellen Cursor-Position kann eine Positionsangabe gemacht werden.

Es kann sowohl horizontal als auch vertikal relativ positioniert werden.

Wird die Position für einen Text angegeben bezieht sich die Position auf den Anfang der Baseline des Textes. Wird die Position für eine Grafik, einen Barcode, ein Rechteck oder eine Ellipse angegeben, bezieht sich die Position auf die linke untere Ecke der Box. Damit ist gewährleistet, dass alle Objekte auf der Baseline eines Textes angeordnet sind.

Durch die Plazierung eines Objektes wird die aktuelle Cursor-Position auf das rechte Ende der Baseline im Falle eines Textes gesetzt oder die aktuelle Cursor-Position wird im Falle von einer Grafik, einem Barcode, einem Rechteck oder einer Ellipse auf die rechte untere Ecke der Box gesetzt.

```
EXEC PRINT

PLACE objekt UPON DOCUMENT dokumentname

RELATIVE VERTICAL POSITION IS +/- maßangabe

RELATIVE HORIZONTAL POSITION IS +/- maßangabe

END-EXEC
```



### Die ausgerichtete Positionierung (... POSITION IS...)

Die ausgerichtete Positionierung ermöglicht eine Positionsangabe abhängig von der Größe des zu plazierenden Objektes und des verfügbaren Bereichs.

Der Bereich richtet sich standardmäßig nach den logischen Randeinstellungen oder mit der Angabe RELATED TO PAGE nach der logischen Seite. Als Angaben sind für die horizontale Ausrichtung LEFT, RIGHT und CENTERED möglich. Als Angaben sind für die vertikale Ausrichtung TOP, BOTTOM und CENTERED möglich.

Durch die Plazierung eines Objektes wird die aktuelle Cursor-Position auf das rechte Ende der Baseline im Falle eines Textes gesetzt oder die aktuelle Cursor-Position wird im Falle von einer Grafik, einem Barcode, einem Rechteck oder einer Ellipse auf die rechte untere Ecke der Box gesetzt.

```
EXEC PRINT
PLACE objekt UPON DOCUMENT dokumentname
VERTICAL POSITION IS TOP
HORIZONTAL POSITION IS CENTERED
END-EXEC
```

### Die "klassische" Positionierung (AFTER...)

Änalog der WRITE-Anweisung im COBOL dürfen Sie bei PrintEasy den Vertikalen Vorschub auch mit AFTER definieren.

Dabei wird allerdings nicht grundsätzlich Zeilenweise vorgeschoben, sondern um soviel, wie Sie als Maß angeben.

Die Positionierung über die AFTER-Anweisung erfolgt immer relativ zur vorigen Position.

```
EXEC PRINT
PLACE objekt UPON DOCUMENT dokumentname
AFTER 1 LINE
END-EXEC
```

### Die Mischung aus allen Varianten

Natürlich können Sie für die horizontale und vertikale Positionierungsangabe auch eine Mischung aus allen aufgeführten Varianten wählen.

Dabei düfen Sie völlig zwischen der absoluten, relativen, ausgerichteten Positionierungsmethode wählen.

```
EXEC PRINT

PLACE objekt UPON DOCUMENT dokumentname

RELATIVE VERTICAL POSITION IS 2 CM

ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 8,3 CM

END-EXEC
```



### Ermittlung x,y-Position für Positionierung eines Objektes.

Die Bezugskanten für die x-y-Koordinaten sind für logische Kopfzeile, physische Kopfzeile, logische Fußzeile, physische Fußzeile und normales Objekt unterschiedlich.





Wird die Position für einen Text angegeben, bezieht sich die Angabe auf den Anfang der Baseline des Textes. Bei Grafik, Rechteck, Ellipse oder Barcode bezieht sich die Angabe auf die linke untere Ecke der definierten Box.



Durch die Plazierung eines Objektes wir die aktuelle Cursorposition auf das Ende der Baseline bei Text und auf die rechte untere Ecke bei Grafiken gesetzt.





### **Testweise Plazieren (PLACE WITH TEST)**

Es gibt viele Situationen, bei denen Sie gewährleisten möchten, dass bestimmte Absätze oder Sachverhalte nicht durch einen automatischen Seitenwechsel getrennt werden.

Bei homogenen Zeilen stellt sich das Problem weniger, da sie ja dann durch die Informationen aus der Information-Area leicht herausfinden können, ob die Daten noch auf die Seite passen oder nicht.

Wenn Sie jedoch z.B. mit Fließtext arbeiten, stellt Sie diese Anforderung vor ein schier unlösbares Problem.

In dieser Situation kommt das PLACE-Attribut WITH TEST ins Spiel.

Wenn Sie diesen Zusatz verwenden, simuliert PrintEasy die Plazierung auf dem Dokument, d.h. Sie bekommen alle Warnungen, Fehler und Hinweise, die beim direkten Plazieren entstanden wären. Anhand dieser Informationen können Sie dann leicht entscheiden, ob der PLACE nun tatsächlich durchgeführt werden soll oder zunächst ein Seitenwechsel erfolgen muss.

Bitte denken Sie daran, dass diese Technik den doppelten Zeitbedarf beinhaltet, da der PLACE WITH TEST die Plazierung nur simuliert und diese dann nochmals – diesmal tatsächlich – durchgeführt werden muss.

Als weitere Information bekommen Sie bei dieser Technik auch alle Informationen in eine zusätzlich zu definierende **INFORMATION AREA**. Diese Zahlen können Sie dann auswerten und für Ihre Entscheidungen heranziehen.

#### **Beispiel:**

EXEC PRIN	JT	
PLACE	SKATTABELLEN-ZEILE UPON	SKATZETTEL
	WITH TEST USING	INFO-AREA PE-DOC-INFO
	AFTER 1 LINE	
END-EXEC		

# Wichtiger Hinweis

Wenn Sie für den PLACE WITH TEST eine INFORMATION-AREA definieren möchten, dürfen Sie auf keinen Fall die Struktur verwenden, die Sie bereits beim Dokument angegeben haben. Die hier angegebene Struktur muss **zusätzlich** definiert werden und darf in keinem DEFINE DOCUMENT herangezogen werden! Ansonsten ergeben sich fehlerhafte Daten, da sich diese Bereiche gegenseitig die Werte überschreiben!



### Linien zeichnen (PLACE LINE)

Das Zeichnen von freien Linien wurde bewußt aus der allgemeinen Positionierung und Definition von Objekten heraus gehalten.

Eine Linie definiert sich über einen Start- und Endpunkt und eines Linientyps. Diese Definition paßt so gar nicht in das bisher beschriebene Konzept.

Den Startpunk legen Sie über das Attribut **FROM** und den Endpunkt über **TO** fest. Dabei dürfen Sie frei entscheiden, ob Sie die Angabe als absolute oder horizontale Positionierung vornehmen möchten.

Mit LINETYPE legen Sie anschließend noch den definierten Linientyp (DEFINE LINETYPE) fest.

### Beispiel:

EXEC PRINT	ſ								
PLACE	LINE U	JPON STR	ERI	N					
	FROM	ABSOLUT	ΓЕ	HORIZONTAL	POSITION	IS	б	CM	
		ABSOLUT	ΓЕ	VERTICAL	POSITION	IS	1	CM	
	TO	ABSOLUT	ΓЕ	HORIZONTAL	POSITION	IS	7	CM	
		ABSOLUT	ΓЕ	VERTICAL	POSITION	IS	3	CM	
	LINE	FYPE IS	L	INIE-SCHWAR2	Z				
FND-FXFC									

Eine weitere Positionierungsvariante ist, den Startpunkt über die aktuelle Cursor-Position festzulegen. Das geschieht mit dem Zusatz **FROM CURRENT POSITION**.

#### **Beispiel:**

EXEC PRINT
PLACE LINE UPON STERN
FROM CURRENT POSITION
TO ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 9 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 4 CM
LINETYPE IS LINIE-ROT
END-EXEC

Tip:

Um Linien gezielt positionieren zu können, ist häufig die Information-Area (siehe Dokumenten-Definition) sehr hilfreich. Aus dieser Struktur kann neben der aktuellen Cursor-Position auch die breite des Druckbereichs ermittelt werden.



## Seitenwechsel (NEXT LOGICAL/PHYSICAL PAGE)

Wenn Sie einen bewußten Seitenwechsel auslösen möchten, müssen Sie den PrintEasy-Befehl **NEXT LOGICAL PAGE** oder **NEXT PHYSICAL PAGE** kodieren.

Dabei wird bei NEXT PHYSICAL PAGE wirklich ein neues Blatt – also eine neue physische Seite – erzeugt. Bei NEXT LOGICAL PAGE hingegen, wird lediglich eine neue logische Seite begonnen.

Wenn bei Ihnen die logischen und physischen Seiten identisch sind, da Sie keine Unterteilungen vorgenommen haben, sollten Sie dennoch besser NEXT LOGICAL PAGE verwenden. In diesem Fall können Sie hinterher jederzeit eine Unterteilung einführen – ohne dass Sie diese Stellen nochmals ändern müssen.

#### **Beispiel:**

```
EXEC PRINT
NEXT LOGICAL PAGE OF DOCUMENT DOC-UMSATZLISTE
END-EXEC
```

### Komplett leere Seiten drucken (wichtig für Duplex)

Über das Attribute **MODE** legen Sie fest, ob die Seite wie definiert (normal) oder nur als leere Seite (nocontent) gedruckt werden soll. Diese Option ist vor allem beim Duplex-Druck sehr hilfreich – insbesondere wenn die Seitendefinition Kopf- und Fusszeilen beinhaltet.

#### Beispiel:

```
EXEC PRINT
NEXT LOGICAL PAGE OF DOCUMENT DOC-UMSATZLISTE
MODE IS NOCONTENT
END-EXEC
```



### Attribute der physischen oder logischen Seite ändern

Wenn Sie bei der Definition der physischen oder logischen Seite Variablen verwendet haben, müssen Sie PrintEasy deren Veränderung mitteilen.

Dies machen Sie mit dem Zusatz **WITH REFRESH**. Die veränderten Werte werden dann ab der folgenden Seite herangezogen.

Damit können Sie z.B. den Schacht für die folgenden Seiten umstellen oder von Hochformat auf Querformat umschalten.

#### Beispiel:

```
EXEC PRINT
NEXT PHYSICAL PAGE OF DOCUMENT DOC-UMSATZLISTE
WITH REFRESH
END-EXEC
```

#### Wichtiger Hinweis

Dieser Zusatz ist extrem Zeitaufwendig und sollte deshalb nur angewandt werden, wenn sich die Werte auch wirklich verändert haben! Ein prophylaktischer Einbau dieses Zusatzes kostet unnötig viel Zeit und Speicherplatz!



## Arbeiten mit der Trigger-Area

Wenn Sie auf Ihrem Ausdruck einen bestimmten Bereich am unteren Ende der Seite z.B. für einen Übertrag oder eine Summenzeile schützen möchten, dann sollten Sie mit der Trigger-Area arbeiten.

Dabei werden zwei Stufen unterschieden:



### **EXCEPTION HEIGHT**

Dieser Warnungsbereich wird von unten gemessen in beliebigen Maßeinheiten festgelegt. Sobald der normale Ausdruck in diesen Bereich gelangt, wird eine Warnung erzeugt. Anhand dieser Warnung wissen Sie nun, dass Sie dem Seitenrand gefährlich nahe sind und nun mit den Abschlussarbeiten beginnen müssen.

### ■ PROTECTION HEIGHT

Dieser geschützte Bereich wird von unten gemessen in beliebigen Maßeinheiten festgelegt. Sobald der normale Ausdruck in diesen Bereich gelangt, wird eine Warnung erzeugt und der Ausdruck wird unterdrückt. Die angegebene Höhe ist somit **immer** für die Abschlusszeilen reserviert.

Sobald die Warnung einmal auf einer Seite eingetreten ist, wird der geschützte Bereich wieder frei gegeben, damit das Bedrucken mit den Abschlusszeilen erfolgen kann.

#### Beispiel:

```
EXEC PRINT
SET TRIGGER-AREA OF DOCUMENT LAGERBESTAND
EXCEPTION-HEIGHT IS 2,0 CM
PROTECTION-HEIGHT IS 1,5 CM
END-EXEC
```

Im obigen Beispiel wird eine Warnung ausgelöst, wenn der normale Ausdruck in den EXCEPTION-Bereich gerät. Die zu druckende Zeile wird jedoch noch platziert.

Sobald jedoch der Ausdruck in den PROTECTION-Bereich reicht, wird die Platzierung unterbunden. Damit ist immer gewährleistet, dass für die Abschlusszeilen genügend Platz zur Verfügung steht.



Über die Suche in der Detailed-Warning-Table nach den speziellen Bedingungsnamen für die Warnungen

- PEW-INSIDEEXECPTIONAREA
- PEW-INSIDEPROTEXTIONAREA

können Sie dann ermitteln, ob ein Objekt in die Exception- oder Protection-Zone ragt.

Sie können dann bequem die Summenzeile drucken, die nun immer Platz haben wird.

Bitte vergessen Sie jedoch nicht, die Zeile noch mal auf der neuen Seite zu drucken, die die Warnung "PEW-INSIDEPROTEXTIONAREA" ausgelöst hat.

**Beispiel:** 

MOVE ZERO TO PE-DETAILWARN-RETURN-CODE
PERFORM UNTIL PE-DETAILWARN-RETURN-CODE NOT = ZERO
CALL "PECOBOL_GET_DETAIL_WARNING"
USING PE-JOBHANDLE
PE-DETAILWARNTABLE
PE-DETAILWARN-RETURN-CODE
IF PE-DETAILWARN-RETURN-CODE = ZERO
EVALUATE TRUE
WHEN PEW-INSIDEEXECPTIONAREA OF PE-DETAILWARN-CODE
PERFORM BEREICHE-MARKIEREN
PERFORM SUMME-AUSGEBEN
WHEN PEW-INSIDEPROTECTIONAREA OF PE-DETAILWARN-CODE
PERFORM BEREICHE-MARKIEREN
PERFORM SUMME-AUSGEBEN
PERFORM NACHDRUCKEN
END-EVALUATE
END-IF
END-PERFORM



## Dokument schließen (CLOSE DOCUMENT)

Sobald Sie das Dokument fertig aufgebaut haben, müssen Sie es mit CLOSE DOCUMENT wieder schließen.

Jetzt beginnt z.B. auch das System mit dem Spooling und dem Ausdruck oder die Vorschau wird angezeigt (wenn der Modus "ON-CLOSE" verwendet wurde).

Mit dem CLOSE DOCUMENT ist das Dokument fertig abgeschlossen und kann nicht mehr verändert werden.

```
EXEC PRINT
   CLOSE DOCUMENT dokumentname
END-EXEC
```

## Verwerfen des Dokumentes (DESTROY DOCUMENT)

Wenn ein Dokument z.B. auf einen Fehler gelaufen ist oder aus irgendeinem Grund nicht weiter erstellt werden soll, müssen Sie die bereits vorhandenen Daten wieder verwerfen. Dies geschieht mit dem Befehl DESTROY DOCUMENT.

In diesem Moment werden auch die Speicherbereiche für dieses Dokument wieder freigegeben. Es kann jetzt nicht mehr weiter beschickt werden.

```
EXEC PRINT
  DESTROY DOCUMENT dokumentname
END-EXEC
```

## Freigeben der Ressourcen (FREE RESOURCES)

Wenn das von Ihnen geschriebene PrintEasy-Programm ein Unterprogramm ist, welches nicht auf einen STOP RUN läuft, müssen Sie selber dafür sorgen, dass die PrintEasy-Runtime am Ende auch wieder freigegeben wird.

Dies können Sie mit dem Befehl FREE RESOURCES tun.

Bei Hauptprogrammen wird dies impliziet beim STOP RUN gemacht und muss nicht extra codiert werden.

#### Nur bei PrintEasy-Unterprogrammen notwendig

```
EXEC PRINT
   FREE RESOURCES
END-EXEC
```



## **TOMs und CELLs**

### Die TOM-Technologie

Die Umstellung vorhandener Anwendungen oder die Definition von Druckzeilen in neuen Anwendungen ist durch die speziell entwickelte "TOM"-Technologie sehr einfach möglich.

In der Welt der Monospaced-Schriften konnte die spaltengerechte Ausrichtung von Feldern einer Druckzeile problemlos mit Hilfe von Leerstellen erfolgen.

Die unterschiedliche Buchstabenbreite in Proportionalschriften erfordern andere Lösungen.

Vergessen Sie aufwendige Techniken für die Ausrichtung von Objekten innerhalb einer Druckzeile wie Tabulatoren oder Positionierungsraster.

Die eigens entwickelte Tom-Technologie erlaubt die Definition Ihrer Druckzeilen weiterhin als klassische COBOL Struktur mit

- gewohnten Picture-Angaben für die Nutzbereiche
- Verwendung der COBOL Druckaufbereitungsdefinitionen
- Leerräumen die durch FILLER festgelegt werden.

Für jedes Feld innerhalb der Struktur wird entsprechend der logischen Feldlänge Platz für n TOMs reserviert. Wobei n der Anzahl der durch die PICTURE-Angabe vorgegegeben logischen Stellen entspricht.

Das folgende Feld beginnt erst n TOMs nach rechts versetzt unabhängig vom Inhalt des vorhergehenden Feldes. Dadurch ergibt sich eine eindeutige Positionierung für jedes Feld innerhalb der Struktur.

Wie breit ein TOM ist kann definiert werden:

DEFAULT TOM-CHARACTER IS "A" USING FONT standardschrift

Im Beispiel wird ein TOM in der Breite des Buchstaben "A" aus der Schriftt "Arial" in der Größe 10 Punkte festgelegt.. Das bedeutet das jede logische Stelle in der Struktur exakt diese Breite hat.

Mit der TOM-Technik können dann wie gewohnt zur Ausrichtung der Felder in einer Zeile Strukturen und Leerstellen verwendet werden, auch wenn unterschiedliche Schriftarten, Proportionalschrift und Schrifthöhen für die Inhalte genutzt werden.

Die korrekte, spaltengerechte Ausrichtung auch bei unterschiedlichen Schriftarten, Größen oder Proportionalschrift erfolgt dadurch quasi automatisch.

Reine "TOM"-Bereiche und andere Druckkomponenten mit speziellen Definitionen lassen sich problemlos mischen.

Auch das automatische Vergrößern oder Verkleinern von Dokumenten kann dadurch leicht bewerkstelligt werden. Es muss lediglich die Schriftgröße für Nutzschrift und die TOM-Referenz in einem vernünftigen Verhältnis zueinander gestellt und verändert werden.



### **Die Definition von CELLs**

Vielleicht ist Ihnen die Festlegung der impliziten Breite über TOMs zu kryptisch und intransparent. Sie wissen schließlich nicht so genau, wie groß jetzt ein TOM ist.

Eine Alternative bietet hierfür die Definition einer **CELL**. Sie wird analog zu der Maßeinheit TOM verwendet.

### Sie legen hierbei die Breite und Höhe der CELL z.B. in der DEFAULT SECTION fest:

EXEC PRINT DEFAULT SECTION. DEFAULT CELL PROPERTIES ARE WIDTH IS 0,5 CM HEIGHT IS 0,5 CM END-EXEC.

Jetzt können Sie mit dieser Einheit CELL arbeiten.

Wenn Sie sie beim **LINE-SPACING** angeben, wird die Höhe (**HEIGHT**) von CELL herangezogen. Geben Sie die Maßeinheit CELL bei der **WIDTH-Angabe** an, ist die Breite (**WIDTH**) von CELL relevant.

### **Beispiel:**

```
01 ROW AUSGABE-ZEILE
LINE-SPACING IS 1 CELL.
05 FELD1 PIC X(10) VALUE SPACE
WIDTH IS 10 CELLS.
```

### Natürlich können Sie die CELL-Vereinbarung auch innerhalb der Zeilen-Definition ändern:

```
01 ROW AUSGABE-ZEILE

CELL PROPERTIES ARE

WIDTH IS 0,7 CM

HEIGHT IS 0,7 CM

LINE-SPACING IS 1 CELL.

05 FELD1 PIC X(10) VALUE SPACE

WIDTH IS 10 CELL.
```

#### Wichtiger Hinweis

Die Verwendung von CELLs bewirkt nicht, dass jeder Buchstabe automatisch in eine Zelle gedruckt wird. Es wird also nicht aus einer Proportional-Schrift eine fixe Schrift gemacht! Die Maßeinheit CELL stellt lediglich eine Alternative zum TOM dar und hat keine Auswirkung auf die Positionierung der einzelnen Buchstaben innerhalb der Felder.



## **Inline-Formatierung**

Mit der Inline-Formatierung sind Sie in der Lage, Formatierungen zur Laufzeit im logischen Druckdatenstrom mit zu berücksichtigen.

Die Definition der Formatierungskennzeichen wurde an das HTML-Schema angelehnt.

Wenn der logische Druckdatenstrom z.B. folgendes enthält

abcde <b>fghi</b> jklm
druckt PrintEasy folgendes aus:
abcde <b>fghi</b> jklm

Damit dieses Verhalten jedoch aktiv wird, muss die Angabe INLINE-FORMAT IS ON oder AUTOWRAP IS ON für Textdefinitionen codiert sein.

Die Formatierungsangabe wird zwischen den beiden Zeichen <> angegeben und aktiviert das Formatierungsattribut ab dieser Stelle. Das Formatierungsattribut wird mit </>

Das folgende Wort soll <B>fett</B> sein.

### Ergebnis:

Das folgende Wort soll fett sein.

Soll das Zeichen "<" im Ergebnis erscheinen, dann muss es verdoppelt werden. Alles << 100 DM ist billig.

### Ergebnis:

Alles < 100 DM ist billig.

Alle Angaben zwischen <> werden von der PrintEasy Runtime im Ergebnis herausgefiltert und interpretiert. Unsinnige Angaben werden dabei ignoriert.

Kommentare werden mit <\*> eingefügt, um z.B. benutzerdefinierte Angaben einstreuen zu können. Kommentare werden von der PrintEasy Runtime nicht interpretiert.

<\*linksbündig>Dieser Text soll linksbündig ausgerichtet werden.

Ergebnis: Dieser Text soll linksbündig ausgerichtet werden.



### Regeln beim automatischen Zeilenumbruch (Autowrap)

Wenn zusätzlich die Angabe **AUTOWRAP IS ON** gemacht wurde, gelten folgende Regeln für den Zeilenumbruch:

### Zeilenumbruch

Der Text wird wortweise umgebrochen.

Beinhalten Wörter einen Bindestrich können sie an dieser Stelle umgebrochen werden.

Beinhalten Wörter ein bedingtes Trennzeichen können sie an dieser Stelle umgebrochen werden. Siehe "Bedingte Trennung".

Wörter, die als untrennbar gekennzeichnet sind, werden nicht umgebrochen. Siehe "Zusammenhalten von Wörtern".

Wenn ein Wort so lange ist, dass es nicht in eine Zeile paßt, dann wird der Rest des Wortes abgeschnitten.

### Bedingte Trennung

Wörter können das bedingte Trennzeichen <-> enthalten. Wenn ein Zeilenumbruch notwendig ist, kann das Wort an diesen Stellen umgebrochen werden.

Findet kein Zeilenumbruch statt, sind die bedingten Trennstellen im Ergebnis nicht sichtbar.

Der Donaudampfschiffartsgesellschaftskapitän kann seinen abgefallenen Donau<->dampfschiffarts<->gesellschafts<->kapitänsmützenknopf nicht mehr finden.

#### Ergebnis:

Der Donaudampfschiffartsgesellschaftskapitän kann seinen abgefallenen Donaudampfschiffartsgesellschaftskapitänsmützenknopf nicht mehr finden.

### Zusammenhalten von Wörtern

Wenn mehrere Wörter in einer Zeile nicht getrennt werden sollen, müssen sie innerhalb der Zeichenfolgen **<&>** und **</&>** stehen.

Der Donaudampfschiffartsgesellschaftskapitänsmützenknopf kostet ca. <&>11,47 DM zzgl. 16 % MwSt</&>.

### Ergebnis:

Der Donaudampfschiffartsgesellschaftskapitänsmützenknopf kostet ca. 11,47 DM zzgl. 16 % MwSt.

### Ergebnis ohne zusammenhalten:

Der Donaudampfschiffartsgesellschaftskapitänsmützenknopf kostet ca. 11,47 DM zzgl. 16 % MwSt.



## Verfügbare Formatierungsangaben

Schriftartattribut	Aktivieren	Deaktivieren
Fettschrift	<b></b>	
Kursivschrift (Italic)		
Unterstrichen	<u></u>	
Durchgestrichen	<\$>	
Textfarbe	<ct:farbkonstante></ct:farbkonstante>	
	<ct:#farbwert> (#rrggbb)</ct:#farbwert>	
Hintergrundfarbe	<cb:farbkonstante></cb:farbkonstante>	
	<cb:#farbwert> (#rrggbb)</cb:#farbwert>	
Schriftgröße	<fs:points></fs:points>	
Schriftart	<fn: log.="" schriftartname=""></fn:>	
	<fn: "phys.="" schriftartname"=""></fn:>	
Schmalschrift	<c></c>	
Sperrschrift	<e></e>	
Zeilenumbruch	<nl></nl>	
Tabulator	<t></t>	
Unicode-Zeichen	<#Unicode>	
Unicode-Zeichen	<#Unicode*Anzahl>	
mit Wiederholung		

■ Die Angaben </CT>, </CB>, </FS> und </FN> setzen das Attribut wieder auf den Zustand, wie es bei der Plazierung angegeben wurde.

Normale Höhe, <FS:8>Kleine Höhe, <FS:20>Große Höhe, </FS>Normale Höhe

### Ergebnis:

Normale Höhe, Kleine Höhe, Große Höhe, Normale Höhe

- Als Farbangabe sind nur die Konstanten erlaubt.
- Die Schriftgröße wird in Points angegeben.
- Als Schriftartangabe sind nur definierte Schriftarten zulässig.



### Arbeiten mit Tabulatoren

Sie können bei der Inlineformatierung mit Tabulatoren arbeiten. Das Tabulator-Trennzeichen wird dabei durch **<T>** dargestellt.

Zuvor müssen die Tabulatoren mit dem PrintEasy-Befehl **SET TAB** festgelegt werden. Diese gelten dann für das gesamte Dokument, bis die einzelnen Tabulatoren wieder mit **DELETE TAB** oder mit **DELETE ALL TABS** gelöscht werden.

Generell werden folgende Tabulator-Arten unterstützt:

| ≺ Tab-Einstellung

Testdaten

■ LEFT (Links)

Testdaten

- RIGHT (Rechts)
   CENTER (Zentriert)
- **DECIMAL** (Dezimal-Tab)

Testdaten 123456789.987654

| ≺ Tab-Einstellung

Beim Dezimal-Tabulator wird am im COBOL-Programm (über **DECIMAL-POINT IS COMMA**) eingerichteten Dezimal-Trennzeichen ausgerichtet.

Weiterhin kann zwischen wiederholenden (MODE IS REPEATED) und einzelnen (MODE IS SINGLE) Tabulatoren unterschieden werden.

Bei **MODE IS REPEATED** wird der Tabulator je nach angegebener Maßangabe automatisch wiederholt. Bei **MODE IS SINGLE** wird dieser Tabulator nur einmal an der angegebenen Position gesetzt.

Zu guter Letzt gibt es auch noch **MODE IS STANDARD**, der einen Standard-Tab (wiederholend) festlegt. Dieser gilt immer dann, wenn mehr Tab-Zeichen als Tabfestlegungen im Datenstrom mitgeschickt werden.

### Beispiel:

EXEC PRINT						
SET TAB UPON DOCUMENT DOC-TAB						
AT 2,0 CM						
ALIGNMENT IS DECIMAL						
MODE IS REPEATED						
END-EXEC						
EXEC PRINT						
PLACE "1,10 <t>2,10<t><t>3,10<t>4,10"</t></t></t></t>						
UPON DOCUMENT DOC-TAB						
AFTER 1 LINE						
INLINE-FORMAT IS ON						
END-EXEC						
EXEC PRINT						
DELETE ALL TAB UPON DOCUMENT DOC-TAB						
END-EXEC						



## Besonderheiten

### Copystrecken ausschließen (EXCLUDE COPY)

Vor allem bei den COBOL-Compileren der Firma Acucorp stellt sich das Problem, dass der COPY-Befehl in COBOL mißbraucht wurde.

Dabei bedeutet z.B. **COPY RESOURCE** nicht das Einfügen der Copystrecke "Resource". Der Befehl wird für die Gestaltung der grafischen Oberfläche verwendet. PrintEasy jedoch, kann auf die Besonderheiten der einzelnen COBOL-Compiler **nicht** eingehen und sucht natürlich nach der Copystrecke "Resource", die ja nicht existiert!

Um dieses Problem zu lösen, gibt es die Möglichkeit, Copy-Strecken mit dem Befehl **EXCLUDE COPY** aus der Auflösung von PrintEasy auszuschließen:

EXEC PRINT EXCLUDE COPY copy1 copy2 ... END-EXEC

Dieser Befehl muss **vor** der ersten Angabe der Copystrecke abgesetzt werden. Daher ist auch ein Eintrag noch vor der ID DIVISION erlaubt. In diesem Fall darf dann jedoch der END-EXEC nicht mit einem Punkt abgeschlossen werden, da dies COBOLseitig nicht gestattet ist.

Die Ausschlußvereinbarung gilt so lange, bis ein neuer EXCLUDE COPY abgesetzt wird.

Die Angabe der auszuschließenden Copystrecken muss exakt so erfolgen, wie sie bei der COPY-Definition auch angegeben wurden:

- COPY "copystrecke.cpy" > EXCLUDE COPY "copystrecke.cpy"

### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass die Elemente, die in den ausgeschlossenen Copystrecken definiert wurden, nicht im Zusammenhang mit PrintEasy verwendet werden dürfen! **PrintEasy kennt den Inhalt dieser Copystrecken nicht!** Die dort definierten Variablen dürfen für keinen PLACE oder variablen Definitionen innerhalb der PrintEasy-Syntax eingesetzt werden!



## Rund um Fehler und Co.

## Fehlerbehandlung, wozu?

Auch beim Arbeiten mit PrintEasy können Probleme und Laufzeitfehler auftreten.

Eine durchdachte Fehlerbehandlung hilft ungemein

- Ihnen bei der schnelleren Erledigung Ihrer Arbeit
- Uns bei der Bewältigung unserer Supportarbeit, denn viele Anfragen wären überflüssig weil...

Im folgenden einige Details und Überlegungen für weniger Fehler und mehr Spaß bei der Arbeit

## Quellen für (Fehler-)Informationen

Bis auf denn Fall GTFI (Go To Forest Imediately) ist PrintEasy eigentlich sehr gesprächig und sagt Ihnen woran es liegen könnte.

- meist hochdeutsch
- manchmal schwäbisch

Quellen für diese Informationen sind

- Der PE-DOC-Info Bereich
- Die PE-CA
- Die Detailed Warning Table

### **Die PE-DOC-INFO**

- Die PE-DOC-INFO wird bei der Definition des Dokuments mit der unter DOCUMENT INFORMATION AREA IS angegeben
- Sie enthält nach jeder EXEC PRINT Anweisung die aktuellen Informationen zum Dokument.
- Für mehrere Dokumente sollte also auch mehrere Strukturen angegeben werden
- Details finden Sie im Kapitel Dokumentdefinition



### Die PE-CA

Jedes PrintEasy Programm benötigt die Datenstruktur PE-CA (PrintEasy Communication Area).

Diese kann über die Copy-Strecke "PE-CA.CPY" in das Programm eingebunden werden und befindet sich im Verzeichnis PRNEASY\CPY.

Nach jeder EXEC PRINT-Anweisung wird der aktuelle Status der PrintEasy Runtime in der PE-CA hinterlegt.

01	PE-CA.					
		05	PE-LENGTH	PIC	9(09)	COMP-3.
		05	PE-CODE	PIC	S9(09)	COMP-3.
		05	PE-EXEC-NO	PIC	9(09)	COMP-3.
			COPY "PECODE.CPY".			
		05	PE-JOBHANDLE	PIC	9(09)	COMP-3.
		05	PE-ERRM-LENGTH	PIC	9(05)	COMP-3.
		05	PE-ERRM-TEXT	PIC	X(70).	
		05	PE-WARN-COLOR	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-FONT	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-PRINTER	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-UAE	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-TEXT	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-GRAFIK	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-SYSTEM	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-LINETYPE	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-FILLTYPE	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-PAPER	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-LOGPAGE	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-PHYSPAGE	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-DOCUMENT	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-HARDWARE	PIC	X(01).	
		05	PE-WARN-CARBONCOPY	PIC	X(01).	
		05	PE-MESSAGE-COUNT	PIC	9(09)	COMP-3.
		05	PE-CA-RESERVED	PIC	X(494).	•



### Bedeutung der Felder

- PE-LENGTH Länge der PE-CA
- PE-CODE
  - Returncode der PrintEasy Runtime
  - Null alles OK
  - Positiv Warnung (Warning) oder Information (Info)
  - Negativ Fehler (Error)
- PE-EXEC-NO Sequentielle Nummer der EXEC PRINT Anweisung
- PE-JOBHANDLE Interne ID f
  ür das Programm – wird bei manchen PrintEasy-APIs benötigt.
- PE-ERRM-LENGTH Länge des Fehlertextes
- PE-ERRM-TEXT Fehlertext

#### PE-WARN-...

.

.

Der Rest enthält Kennzeichen, ob für die folgenden Bereiche Fehler oder Warnungen vorliegen.

Dabei steht ein W für eine Warnung und ein E für einen Fehler.

- PE-WARN-COLOR Problem im Bereich der Farben
- PE-WARN-FONT Probleme mit den Schriften
- PE-WARN-PRINTER Probleme mit dem Drucker
- PE-WARN-UAE
   Unerwarteter Anwendungsfehler (Absturz
- PE-WARN-TEXT
   Probleme beim zu druckenden Text
- PE-WARN-GRAFIK Probleme mit der Grafik
- PE-WARN-SYSTEM
   Probleme mit dem Windows-System
- PE-WARN-LINETYPE Probleme mit den Linientypen
  - PE-WARN-FILLTYPE Probleme mit den Fülltypen
  - PE-WARN-PAPER Probleme mit dem Papierformat
  - PE-WARN-LOGPAGE Probleme mit der logischen Seite
  - PE-WARN-PHYSPAGE Probleme mit der physischen Seite
  - PE-WARN-DOCUMENT Probleme mit dem Dokument
- PE-WARN-HARDWARE Probleme mit der Hardware



## Die Copystrecke "PECODE.CPY"

Anhand der Copystrecke "PECODE.CPY" sind Sie in der Lage die aufgetretenen Warnungen und Fehler direkt über sprechende Bedingungsnamen abzufragen.

* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *
*			
* PE-CODE	PrintEa	asy V4.0.0 - (C)	EasiRun 2003
*		-	
* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *
88	PEW-TEXTCLIPPED	VALUE	8000.
88	PEE-MODIFYFONTMISSED	VALUE	-8001.
88	PEW-ENDOFFLOGPAGE	VALUE	8002.
88	PEW-INPUTBINNOTFOUND	VALUE	8003.
88	PEW-MEMORYNOTAVAILABLE	VALUE	8004.
88	PEW-LOADINGVIEWER	VALUE	8005.
88	PEE-ASKPRINTERWRONG	VALUE	-8006.

Jeder PrintEasy-Code ist dabei mit einer sprechenden 88er-Stufe versehen – die Überprüfung anhand "kryptischer" Nummern entfällt somit völlig.



END-EVALUATE



### **Die Detailed-Warning-Table**

Eine EXEC PRINT Anweisung kann eine sehr komplexe Folge von Aktionen sein, bei denen unterschiedlichste Probleme auftauchen können.

In der PE-CA wird der Returncode des zuletzt aufgetretenen Fehlers in das Feld PE-CODE geschrieben.

Die Kennzeichenfelder der PE-CA geben an, in welchen Bereichen überall Fehler aufgetreten sind.

Die detaillierte Beschreibung aller aufgetretener Fehler kann man sich aus der Detailed-Warning-Table abholen.

Hierfür gibt es die API-Funktion PECOBOL-GET-DETAIL-WARNING Je Aufruf der Funktion wird ein Satz der Detailed-Warning-Table zurückgegeben.

#### Parameter

JOB-HANDLE PE-DETAIL-WARNTABLE EXEC-NO TYPE DOCNAME REFERENZ ART ATTRIB

Kann der PECA entnommen werden Struktur It. "PEWARN.CPY" Nummer des fehlerhaften EXECs Fehler-Typ (grobe Klassifizierung) Name des Dokuments Logische Bezeichnung It. Programm Fehlerbeschreibung Fehlerhafter Wert

### GIDPE-RETURNCODE

- 0 OK
- -1 Keine Daten (mehr) vorhanden
- -2 Kein Job-Handle angegeben

Um alle aufgetretenen Warnungen zu erhalten, muss diese Funktion in einer Schleife aufgerufen werden. Wenn alle Warnungen zurückgegeben wurden, wird der GIDPE-RETURNCODE auf -1 gesetzt.

```
Beispiel:
```

```
WORKING-STORAGE SECTION.

COPY "PEWARN.CPY".

....

PROCEDURE DIVISION.

PERFORM UNTIL PE-RETURN-CODE NOT = ZERO

CALL "PECOBOL_GET_DETAIL_WARNING" USING

PE-JOBHANDLE

PE-DETAILWARNTABLE

PE-RETURN-CODE

IF PE-RETURN-CODE = ZERO

DISPLAY PE-DETAILWARN-ART

END-IF

END-PERFORM
```



## **Die WHENEVER-Klausel**

Fehler werden grundsätzlich in zwei Kategorien unterschieden:

Information (Info)

Alles läuft ordnungsgemäß! Es ist kein Problem aufgetreten. PrintEasy teilt Ihnen über diesen Weg z.B. mit, welcher Drucker ausgewählt wurde oder dass eine Papier-Ersetzung statt gefunden hat.

■ Warnung (Warning)

Es ist ein Fehler aufgetreten, das Programm kann aber fortgesetzt werden.

■ Fehler (Error)

Das Dokument kann nicht weiter erstellt werden. Es muss verworfen und die Ressourcen freigegeben werden. Eventuell ist es sogar sinnvoll das Programm zu beenden. Jeder weitere PrintEasy-Befehl führt zu einem erneuten Fehler!

Für den Fehlerfall können mehrere Varianten der Fehlerbehandlung definiert werden. Dies geschieht über die Anweisungen

- WHENEVER PE-INFO behandlungsart
- WHENEVER PE-WARNING behandlungsart
- WHENEVER PE-ERROR behandlungsart

Folgende Behandlungsarten sind dabei möglich, wobei alle Varianten auch miteinander kombiniert werden können. Andere COBOL-Befehle sind nicht erlaubt!

- Schreiben eines Logfiles (WRITE LOGFILE) Mit dieser Angabe wird bei Auftreten von Information, Warnung oder Fehler der Hinweis in die PrintEasy Logdatei PRNEASY.LOG geschrieben.
- Zeige Standard-Dialog (SHOW DIALOG) Mit dieser Angabe wird bei Auftreten ein Nachrichtenfenster mit dem Fehlerhinweis angezeigt.
- Aufruf einer Section (PERFORM) Mit der Angabe PERFORM kann eine Prozedur definiert werden, die aufgerufen werden soll.
- Nichts tun (CONTINUE)
   Diese Angabe bewirkt die Fortsetzung des, ohne auf den aufgetretenen Fehler einzugehen.



## Strategien der Fehlerbehandlung

### Überblick

 Prinzip "Hoffnung" WHENEVER PE-WARNIG CONTINUE WHENEVER PE-ERROR CONTINUE Keine Abfrage des Feldes PE-CODE der PE-CA

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Es tut oder es tut nicht

### Angabe WRITE LOGFILE f ür Warnungen und Fehler

Alle Fehler werden detailliert im Logfile aufgeführt. Der Anwender wird nicht mit für ihn unverständlichen Fehlermeldungen konfrontiert. Das Logfile kann vom Anwender an den Entwickler weitergegeben werden. Der Entwickler hat keinen Aufwand für die Erstellung des Logfiles

Aber: Es sollte nur in Kombination mit weiteren Fehlerbehandlungen verwendet werden, da es keinen Einfluß auf die Programmlogik hat.

### Angabe SHOW DIALOG

Der Fehlercode und der Fehlertext des aufgetretene Fehlers wird in einer Meldung angezeigt. Der Entwickler hat keinen Aufwand für die Erstellung der Fehleranzeige.

Aber: Der Anwender wird evtl. ständig von der Anzeige von Warnungen belästigt, obwohl sie vielleicht keine Bedeutung für das Endergebnis haben.

Deshalb ist diese Angabe vor allem für den Entwickler geeignet, der schnell mal eine Fehleranzeige für den Test implementieren möchte.

### Angabe PERFORM

Dies kann eine sinnvolle Variante sein, wenn alle auftretenden Fehler von einer eigenen Routine ausgewertet, protokolliert oder angezeigt werden sollen.

Allerdings ist es schwierig in einer zentralen Routine zu entscheiden, ob eine Warning ignoriert werden kann, oder ob sie evtl. sogar zum Beenden des Programms führen soll.

### ■ Abfrage des Returncodes

Auf der sicheren Seite ist man, wenn nach jeder EXEC PRINT Anweisung der Returncode im Feld PE-CODE der PE-CA abgefragt wird.

Dann kann für die Situation entsprechend gehandelt werden.

Dies ist natürlich auch der aufwendigste Art der Fehlerbehandlung, entspricht aber genau der Vorgehensweise für Dateiverarbeitung oder der SQL-Programmierung. Auch dort wird der Dateistatus oder SQL-Code nach jeder Operation abgefragt.

### Kombination der Varianten

Da auch Kombinationen zulässig sind, kann die oben aufgeführte Variante ideal ergänzt werden, wenn zusätzlich zur individuellen Returncode-Abfrage auch noch ein Logfile geschrieben wird.

Denn man wird nicht in der Lage sein alle möglichen Fehlersituationen zu berücksichtigen.



### Behandlung von Fehlern (Errors)

Wenn ein Error aufgetreten ist, dann ist die Erstellung des Dokuments grundsätzlich zu beenden. Fehler treten dann auf, wenn die PrintEasy ein schwerwiegendes Problem hat, z.B. beim Anfordern von weiterem temporärem Speicher.

Wird die Dokumenterstellung weiter ausgeführt, wird das zu weiteren PrintEasy-Fehlern führen. Im schlimmsten Fall kann sogar die ganze Applikation abstürzen.

Deshalb sollte man für Fehler immer eine Fehler-Routine definieren und diese beim WHENEVER PE-ERROR mit PERFORM aufrufen.

In dieser Routine sollte man das Dokument mit DESTROY DOCUMENT zunächst verwerfen und in den Nachlauf des Programms verzweigen.

### Druckerersetzung

Wenn in der Anwendung ein voreingestellter Drucker verwendet werden soll und dieser ist nicht verfügbar, dann erzeugt die PrintEasy Runtime einen Fehler.

Hier kann es sinnvoll sein einen alternativen Drucker im PrintEasy Kontrollzentrum zu definieren. Der Drucker kann entweder im Fehlerfall oder immer ersetzt werden.

Druckereinstellungen			х
Printerprofile Druckerers	setzung		
Orginaldrucker	Ersatzdrucker	Ersetzungsfall	
Lexmark Optra PS	Compaq PageMarq	Immer ersetzen	
	<u>E</u> dit <u>H</u> enan	ne Löschen OK	


## Schriftersetzung

Einige Fehler lassen sich auch schon im Vorfeld vermeiden. Dazu gehören vor allem die Schriften.

Generell sollte man eine Schriftart wählen, die mit großer Wahrscheinlichkeit bei allen Anwendern installiert ist, wie z.B. Times New Roman, Arial, Courier New.

Möchten Sie trotzdem eine besondere Schriftart verwenden, dann sollte man bei dem Anwender diese Schriftart gleich mit ausliefern. Bitte denken Sie jedoch daran, dass auch Schriften einem Copyright unterliegen und nicht einfach so installiert werden dürfen.

Eine andere Möglichkeit ist die Schriftersetzung. Hierfür gibt zwei Varianten:

Verwendung von ALTERNATE FONT IS bei der Schriftartdefinition Sollte die definierte Schriftart nicht verfügbar sein, dann wird eine der 10 möglichen definierbaren Alternativ-Schriftarten verwendet.

FONT standa	ard-text				
USING	FONTNAM	IE		IS	"Arial"
		ALTERNATE	FONTNAME	IS	"Helvetica"
		ALTERNATE	FONTNAME	IS	"Helv"
		ALTERNATE	FONTNAME	IS	"Swiss"
	SIZE			IS	12 POINTS
	USING	USING FONTNAM	USING FONTNAME ALTERNATE ALTERNATE ALTERNATE SIZE	USING FONTNAME ALTERNATE FONTNAME ALTERNATE FONTNAME ALTERNATE FONTNAME SIZE	USING FONTNAME IS ALTERNATE FONTNAME IS ALTERNATE FONTNAME IS ALTERNATE FONTNAME IS SIZE IS

Definieren von Schriftartersetzungen im PrintEasy Kontrollzentrum.

Schriftartersetzung im PrintEasy Kontrollzentrum. Die Schriftart kann dabei entweder nur im Fehlerfall oder immer ersetzt werden.

chriftenverwaltung		
Schriftersetzung Schriftde	finition Schriftliste	
Verfügbare Drucker:		
Lexmark Optra PS		
J		
Benutzte Schrift	Ersatzschrift	Ersetzungsregel
Helvetica	Arial Arial Black	Ersetzen im Fehlerfall
Helvetica-black	Апаныаск	Immer ersetzen
Hinzufügen	Ändem	Löschen Umbenennen
		ОК



## Alternative Graustufen für Farbe

Wenn ein Drucker keine Farben unterstützt, kann dies zu den unterschiedlichsten Ergebnissen führen.

Wenn der Drucker auch keine Farbsimulation unterstützt, wird die PrintEasy Runtime eine Warnung erzeugen.

Einige Drucker ersetzen Farben durch Graustufen oder Raster. Allerdings bleibt es dem Drucker überlassen, welche Graustufe oder welches Raster er für die jeweilige Farbe verwendet.

Dies kann dazu führen, dass eine helle Farbe wie Gelb auf dem Ausdruck dunkler dargestellt wird als die Farbe Blau.

Deshalb ist es sinnvoll eine alternative Graustufen für eine Farbe zu definieren.

DEFINE COLOR farbe-gelb WITH RGB-VALUE RED IS 255 GREEN IS 255 BLUE IS 0 ALTERNATE GRAYSHADE IS 15 PERCENT

Die Definition einer alternative Graustufe für eine Farbe kann aber auch im PrintEasy Kontrollzentrum erfolgen.





# Problemgebiete

Einige Bereiche der Dokumenterstellung führen immer wieder zu Problemen, die durch eine entsprechende Konzeption der Anwendung von vorne herein umgangen werden können.

- Papierformate
  - Nicht alle Drucker bzw. Druckertreiber unterstützen alle Papierformate
  - Nicht alle Kunden wollen das gleiche Papierformat verwenden
  - Deshalb sollte die Anwendung eine Papierauswahl zulassen.
  - Die Papierformate zu einem Drucker erhält man über die API-Funktion PETOOLS-GET-PAPERS.
- Druckernamen
  - Oftmals muss der Anwender den Druckernamen von Hand eingeben. Da Druckernamen im allgemeinen sehr lang sind und teilweise sogar mehrere Leerzeichen hintereinander enthalten ist dies keine sinnvolle Technik.
  - Druckernamen sollte man immer über die API-Funktion PETOOLS-GET-PRINTER-NAMES ermitteln oder noch einfacher den PrintEasy Druckerdialog verwenden und den Anwender auswählen lassen.
- Randeinstellungen
  - Der bedruckbare Bereich kann von Drucker zu Drucker variieren.
  - Hier sollten entweder großzügige Randeinstellungen verwendet werden oder die Randeinstellung kann vom Anwender für seinen Drucker voreingestellt werden.
  - Zulässig ist auch die Angabe MARGIN LEFT IS AUTO usw. Dies bewirkt, dass die Ränder auf den bedruckbaren Seitenbereich eingestellt werden. Die Werte dazu liefert der verwendete Druckertreiber.



# Fehler die keine sind

#### Treiber und Co

Haben Sie den neuesten Treiber? Ist der Treiber wirklich für den Drucker? Tut es im Word oder so? NT und WIN95/98 Treiber total verschieden 2 Drucker zusammen gekauft aber unterschiedliche Treiberstände Papiere/Schächte sind sprachabhängig Druckernamen mit mehreren Leerzeichen hintereinander Konstanten für Papier und Schächte nicht in jedem Drucker verfügbar

#### Kuriose Druckertreiber

Schachtdefinition stimmen nicht Sortierung (sagt kann, hat aber keinen Sorter) Hardware-Rand-Angaben sind falsch Umsetzung von Farben nach Graustufen Monochromdrucker gibt vor Farbdrucker zusein

#### Linienstil und Linienbreite erscheinen mal, mal so Farbige Linien werden nur schwarz oder weiß gedruckt Breite Linien können nicht gestrichelt sein

#### Schrift naja

Falsche Schriftart bei Druck (Drucker macht Schriftersetzung) Schriftgröße variiert auf unterschiedlichen Druckern oder innerhalb eines Druckers. Deshalb sollten Sie mit TrueType Schriften arbeiten

TrueTyp als Bitmap ist am Besten

• TrueTyp als Graphik oder TrueTyp als Kontur garantieren keine identischen Ergebnisse Verwirrung Courier, Courier New, Courier Western ...

- Gleiche Schrift mit unterschiedlichen Namen
- Achtung teilweise Hardwareschrift

#### It's not a Bug, it's a Feature!

Warnungen, obwohl es tut

Gedrehte Texte

Kein Platz bei PLACE
 Gedrehter Text (willkürlich?)
 Barcodegröße (normierte Proportionen)

#### Papier, Papier

Endlos-Papier-Problematik (Vorschub & Papiername) Herstellerspezifische Papierformate (Namen)

- Selbst definierte Papierformate werden nicht von allen Herstellern unterstützt
- In Windows NT Treibern so gut wie nie vorhanden



# **Der Durchschreibesatz (CARBONCOPY)**

Früher wurde sehr häufig von Durchschreibesätzen Gebrauch gemacht. Für die Erstellung der unterschiedlichen Belegvarianten war nur ein Druckvorgang erforderlich.

Die einzelnen Durchschläge konnten unterschiedliche vorgedruckte Informationen enthalten:

- Lieferschein / Rechnung
- Original / 1. Duplikat
- ...

Mit Einführung der Laserdrucker-Technologie ist diese, auch für die Organisation hilfreiche Technik, in den Hintergrund gedrängt worden.

Mit den Syntax-Erweiterungen für die CARBONCOPY kann diese Arbeitstechnik auf elektronische Weise nachgebildet (und erweitert) werden.

# **Prinzipielle Arbeitsweise**

Für ein Dokument lassen sich mehrere sogenannter Layer definieren.

- Der Main-Layer entspricht dem bisherigen Dokument
- Sub-Layer stellen zusätzliche Schichten dar, die anschließend zu verschiedenen Durchschlägen zusammengestellt werden können.
- Die einzelnen Layer können wie Overhead-Folien gesehen werden.

Beim Plazieren von Objekten kann jetzt festgelegt werden, auf welchem Layer der Druck erfolgen soll.

Durch geschicktes Kombinieren von Main-Layer und einem oder mehreren Sub-Layern, entstehen die einzelnen Durchschläge mit ihren unterschiedlichen Inhalten. Stellen Sie sich vor, Sie würden mehrere Overhead-Folien übereinander legen.

Für die einzelnen Layer kann ergänzend angegeben werden, ob sie bei der späteren Nutzung einer PEF-Datei

- in der PrintEasy-Vorschau angezeigt
- beim Drucken berücksichtigt
- werden sollen.

Für die einzelnen Durchschläge kann festgelegt werden:

- welcher Drucker verwendet werden soll
- ob die Darstellung in der PrintEasy-Vorschau erfolgen soll
- wie der Tab-Titel in der PrintEasy-Vorschau benannt sein soll
- welche Informationen und Verwendungsmöglichkeiten in der PEF-Datei abgespeichert werden sollen.
- ...



# Erweiterungen bei der Dokumenten-Definition

Die Definitionen für die Layer und Carbon-Copies müssen innerhalb des **DEFINE DOCUMENT**s in der WORKING-STORAGE SECTION erfolgen.

# Layer-Definition (LAYER DESCRIPTION)

Zu allererst, müssen Sie alle Layer definieren, die Sie später verwenden möchten. Sie legen sozusagen die Overhead-Folien fest.

Eingeleitet wird die Layer-Definition mit **LAYER DESCRIPTION**. Mit **DEFINE LAYER** – gefolgt von einem logischen Layernamen – wird ein Layer festgelegt.

#### Dabei sind folgende Attribute zulässig:

#### Anzeigbar (DISPLAYABLE)

Dieses Attribut legt fest, ob dieser Layer in der Vorschau angezeigt werden soll. Die Option **YES** bewirkt das Anzeigen der Ebene in der Vorschau. Somit kann z.B. ein Formular in der Vorschau angezeigt werden, welches sich eigentlich auf dem Papier bereits befindet. Wenn **NO** angegeben wird, erscheint diese Ebene nicht in der Vorschau.

#### Druckbar (PRINTABLE)

Dieses Attribut gibt an, ob diese Ebene mit ausgedruckt werden soll. Die Option **YES** bewirkt, dass die Ebene mit ausgedruckt wird, sofern das Drucken z.B. per PrintEasy-Syntax-Befehl oder direkt aus der Vorschau ausgelöst wird. Wenn **NO** angegeben wird, erscheint diese Ebene nicht auf dem Ausdruck.

```
Beispiel:
```

```
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.

DEFINE DOCUMENT RECHNUNG.

LAYER DESCRIPTION.

DEFINE LAYER LAYER-DUPLIKAT.

DISPLAYABLE IS YES.

PRINTABLE IS YES.

DEFINE LAYER LAYER-FORMULAR.

DISPLAYABLE IS YES.

PRINTABLE IS NO.
```



## Carboncopy-Definition (CARBONCOPY DESCRIPTION)

Da sich die einzelnen Durchschlagsätze aus der Kombination der verschiedenen Layer zusammensetzt, werden diese Zusammenstellungen in der CARBONCOPY DESCRIPTION festgelegt.

Eine neue Carboncopy wird mit **DEFINE CARBONCOPY** gefolgt von einem logischen Carboncopy-Namen eingeleitet.

#### Hierbei dürfen folgende Attribute folgen:

Typ (TYPE)

Mit dieser Angabe legen Sie fest, ob es sich um das Hauptexemplar des Dokumentes (**MAIN**) oder um den eigentlichen Durchschlag (**SUB**) handelt.

Es kann nur einen Durchschreibesatz vom Typ MAIN geben.

Alle Positionierungsberechnungen werden auf Basis der Papier- und Ränderangaben des Durchschreibesatzes vom Typ **MAIN** vollzogen.

- Beschriftung auf dem Tab (TAB-TITLE)
   Das hier angegebene Literal gibt die Bezeichnung an, die auf dem Tabulatorreiter in der Vorschau bei diesem Durchschreibesatz stehen soll.
- Zusätzliche Layer (ADDITIONAL LAYER) Mit diesem Attribut legen sie die LAYER fest, die zusätzlich zum MAIN-LAYER erscheinen sollen.

#### Attribute für PEF-Datei (PEF-ATTRIBUTES) Sofern Sie eine PEF-Datei erzeugen, dürfen Sie festlegen, ob diese Carboncopy später wieder angezeigt oder gedruckt werden darf.

- **PREVIEW IS ON/OFF** Soll die Carboncopy in der Vorschau angezeigt werden?
- PRINT IS ON/OFF Darf die Carboncopy später ausgedruckt werden?

#### **Beispiel:**

```
CARBONCOPY DESCRIPTION.

DEFINE CARBONCOPY CC-HAUPT.

TYPE IS MAIN.

TAB-TITLE IS "Rechnung".

DEFINE CARBONCOPY CC-DUPLIKAT.

TYPE IS SUB.

TAB-TITLE IS "Duplikat".

ADDITIONAL LAYER IS LAYER-DUPLIKAT.

PEF-ATTRIBUTES ARE

PERMISSION TO PREVIEW IS ON

PERMISSION TO PRINT IS ON
```



## Erweiterungen bei den Geräteoptionen

Für die einzelnen Carboncopies dürfen abweichende Angaben in der DEVICE DECRIPTION erfolgen. Somit wird es möglich, die verschiedenen Carboncopies z.B. auf unterschiedlichen Druckern auszugeben.

Dabei sollten die Standardwerte weiterhin direkt in der DEVICE DESCRIPTION festgelegt werden.

Wenn Sie eine Abweichung von diesen Einstellungen für eine Carboncopy benötigen, so müssen Sie die Definition mit CARBONCOPY – gefolgt vom Carboncopy-Namen – einleiten.

Als Attribute stehen Ihnen die gewohnten Einstellungen zur Verfügung:

- PRINTER
- COPIES
- PRINTORDER
- COLLATE
- DUPLEX

#### **Beispiel:**

• • • •		
DEVICE DESCRIPTION.		
PRINTER	IS	PRINTER-DIALOG
COPIES	IS	1.
COLLATE	IS	OFF.
PRINT-ORDER	IS	NORMAL.
CARBON-COPY CC-DUPLI	IKA	Г.
PRINTER	IS	SYSTEM-DEFAULT
COPIES	IS	2.



## Erweiterungen bei der physischen Seitenbeschreibung

Analog der Definitionen in den Geräteoptionen, kann auch die physische Seitenbeschreibung pro Carboncopy unterschiedlich erfolgen.

Sie sind damit in der Lage, z.B. pro Carboncopy das Papierformat zu wechseln oder diese aus unterschiedlichen Eingabeschächten zu ziehen.

Für die einzelnen Carboncopies dürfen allerdings nur folgende Attribute geändert werden:

- PAPER mit ALTERNATE PAPER
- INPUT-BIN
- RESOLUTION

Alle anderen Einstellungen (z.B. die Ränder) dürfen für die Carboncopies nicht verändert werden.

#### Beispiel:

• • • •			
PHYSICAL P	AGE DESCRIPTIO	Ν.	
PAPE	R	IS	A4
ORIE	NTATION	IS	PORTRAIT
MARG	IN LEFT	IS	1,5 CM
MARG	IN RIGHT	IS	1,5 CM
MARG	IN TOP	IS	1,5 CM
MARG	IN BOTTOM	IS	1,5 CM
CARBON-	COPY CC-DUPLIK	AT.	
INPU	T-BIN	IS	UPPER.

Bitte beachten Sie, dass die Strutktur des Hauptdokumentes bei der Verwendung von FIRST, EVEN, ODD, OTHER auch in der Carboncopy-Definition identisch sein muss:

#### Beispiel:

PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.			
FIRST PAGE.			
INPUT-BIN	IS :	LOWER.	
OTHER PAGE.			
INPUT-BIN	IS 2	AUTO.	
CARBON-COPY CC-DUPLIKAT.			
INPUT-BIN	IS	UPPER.	falsch!
FIRST PAGE.			
INPUT-BIN	IS	UPPER.	
OTHER PAGE.			
INPUT-BIN	IS	UPPER.	

#### Wichtiger Hinweis

Die Berechnungen für die Positionierungen und den Platzbedarf der Objekte erfolgt immer gegen das Haupt-Dokument!

Wenn Sie für die Carboncopies z.B. ein kleineres Papierformat wählen, kann es sein, dass Informationen verloren gehen, weil nicht genügend Platz zu Verfügung steht.



## **Erweiterungen beim OPEN DOCUMENT**

Sie können pro Carboncopy angeben, ob sie in der Vorschau angezeigt, ausgedruckt oder im PrintEasy-File gespeichert werden soll.

- PREVIEW IS ON/OFF
- PRINTING IS ON/OFF
- PEF IS ON/OFF

```
Beispiel:
```

```
....
EXEC PRINT
OPEN DOCUMENT documentname
PREVIEW IS ON
PRINTING IS ON
PEF IS ON
CARBONCOPY CC-DUPLIKAT
PRINTING IS OFF
END-EXEC
...
```

## **Erweiterungen beim PLACE**

Die einzige Erweiterung beim PLACE-Befehl, ist die Angabe des zu verwendenden Layers. Es darf dabei nur ein Layer angegeben werden! Diese Angabe ist als Attribut der Positionierung zu verstehen.

#### **Beispiel:**

```
....
EXEC PRINT
PLACE "Duplikat" UPON RECHNUNG
ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS 10 CM
ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS 7 CM
LAYER IS LAYER-DUPLIKAT
END-EXEC
....
```



## Erweiterungen bei der Preview-Steuerung

Manchmal kann es notwendig werden, z.B. nur eine einzelne Carboncopy auszudrucken. Dies ist über eine Erweiterung in der Syntax für die Preview-Steuerung leicht möglich.



Über "literal-1" oder "dataname-1" kann nun eine genauere Selektion vorgenommen werden:

NameDerCarboncopy#Seitenzahl

Beispiel: CC-HAUPT#1 ➤ Diese Angabe bewirkt, dass von der Carboncopy "CC-HAUPT" lediglich die Seite 1 gedruckt wird.

\*#Seitenzahl

Beispiel: \*#1 ➤ Diese Angabe bewirkt, dass von allen Carboncopies lediglich die erste Seite gedruckt wird.



# Rund um das Thema "Drucker & CO"

Der Vorteil der Geräteunabhängigkeit im Windows-Umfeld ist gleichzeitig auch der Fluch.

Im folgenden sollen die verschiedenen Aspekte beleuchtet werden, die im Zusammenhang mit einem praxisgerechten Einsatz von Druckern bzw. Druckertreibern berücksichtig werden sollten.

Bei der Programmierung mit PrintEasy haben Sie insbesondere die Möglichkeit, schon frühzeitig im Programm diverse Informationen (Schächte, Papierformate...) eines gewünschten Druckers abzufragen.

Bitte beachten Sie jedoch hierbei, dass der Zugriff auf diese Informationen je nach Druckertreiber unter Umständen einige Sekunden Zeit in Anspruch nehmen kann. Ab PrintEasy 5.0 werden diese Informationen bereits beim ersten Zugriff gepuffert, so dass hier eine bestmögliche Performance erreicht wird.

# Die Varianten der Druckerauswahl

PrintEasy stellt Ihnen verschiedene, problemadequate Varianten für die Druckerauswahl zur Verfügung. Sie haben dabei viele verschiedene Möglichkeiten, wie Sie den Drucker auswählen und PrintEasy bekannt geben können:

- Standard-Drucker "System-Default"
- Fester Drucker
- PrintEasy-Druckerauswahl-Dialog (Auswahlpunkte konfigurierbar)
- PrintEasy-Druckerauswahl-Dialog mit eingeschränkter Druckerliste (Printer-Filter)
- Vorgeschalteter PrintEasy-Druckerauswahl-Dialog
- Eigener Druckerauswahl-Dialog
- Verwendung eines PrintEasy-Drucker-Profils
- Windows-Drucker-Dialog



## Standard-Drucker vom System (SYSTEM-DEFAULT)





Neuer Drucker



TOSHIBA DP6570 Lexmark Optra R Series - PCL5e Series

Wenn Sie Ihr Dokument direkt über den Windows-Standard-Drucker erzeugen möchten, dann könen Sie die Konstante **SYSTEM-DEFAULT** einstellen:

```
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
DEFINE DOCUMENT docname
DEVICE DESCRIPTION.
PRINTER IS SYSTEM-DEFAULT
```

## Fester Drucker (nur bedingt empfehlenswert!!)



DocuCom PDF Driver

Sie können jeden installierten Druckertreiber auch fest hinterlegen. Diese Vorgehensweise ist jedoch nur bedingt empfehlenswert, da die Drucker-Namen sehr leicht vom Anwender geändert werden können.

#### **Beispiel:**

```
....
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
DEFINE PRINTER PDF-PRINTER USING PRINTERNAME "DocuCom PDF Driver".
....
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
DEFINE DOCUMENT docname
DEVICE DESCRIPTION.
PRINTER IS PDF-PRINTER
....
```



PrintEasy-Drucker-Dialog (PRINTER-DIALOG)

Drucker Auswa	ahl		×
<u>D</u> rucker:	TOSHIBA DP6	570 Series - PCL5e 💌	
□ <u>P</u> rintE	asy Datei		
✓ Vorscl	hau		
💿 Dire	ekt		
O Bei	m <u>S</u> chließen		
🗌 <u>A</u> usdro	uck		
OK		Abbruch	

Eine sehr flexible Variante ist die Verwendung des PrintEasy-Druckerauswahl-Dialoges.

Dieser kann ganz einfach mit der Konstante **PRINTER-DIALOG** aktiviert werden:

```
....
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
DEFINE DOCUMENT docname
DEVICE DESCRIPTION.
PRINTER IS PRINTER-DIALOG
```



# Konfiguration der Darstellung des PRINTER-DIALOGs

Drucker Auswahl	<
Drucker: TOSHIBA DP6570 Series - PCL5e 💌	
✓ Yorschau	
🖲 Direkt	
C Beim <u>S</u> chließen	
Ausdruck	
OK Abbruch	

Dieser Dialog läßt sich über die Anweisung OPEN DOCUMENT sehr leicht konfigurieren.

EXEC PRINT OPEN DOCUMENT docname PREVIEW IS ON
CONTROL-STATE IS ENABLED
MODE IS DIRECT
CONTROL-STATE IS DISABLED
PRINTING IS OFF PEF IS OFF
CONTROL-STATE IS HIDDEN
VERTICAL DIALOG-POSITION IS CENTERED
HORIZONTAL DIALOG-POSITION IS CENTERED
END-EXEC



## Drucker aus der Auflistung im Printer-Dialog ausschließen

Durch das Definieren von Printer-Filtern können Sie Drucker aus der Auflistung im Printer-Dialog ausschließen.

Zuerst einmal müssen Sie grundsätzlich festlegen, welche Drucker Sie sehen möchten. Dabei haben Sie die Auswahl zwischen realen Druckern und Drucker-Profilen, die über das PrintEasy-Kontrollzentrum definiert werden.

```
MOVE "ON" TO PE-PRINTER-FILTER-REAL
MOVE "OFF" TO PE-PRINTER-FILTER-PROFILE
CALL "PECOBOL_PRINTER_FILTER_DEFAULT"
USING BY REFERENCE PE-JOBHANDLE
BY REFERENCE PE-PRINTER-FILTER-DEFAULTS
BY REFERENCE PE-PRINTER-RETURN-CODE
```

```
MOVE "DocuCom PDF Driver" TO PE-PRINTER-FILTER-NAME

MOVE "OFF" TO PE-PRINTER-FILTER-ON-OFF

CALL "PECOBOL_PRINTER_FILTER" USING BY REFERENCE PE-JOBHANDLE

BY REFERENCE PE-PRINTER-FILTER-NAME

BY REFERENCE PE-PRINTER-FILTER-ON-OFF

BY REFERENCE PE-PRINTER-RETURN-CODE

....
```

Anschließend können Sie dann einzelnen Drucker gezielt an oder abschalten.



## Vorgeschalteter PRINTER-DIALOG

Wenn Sie mehrere Dokumente hintereinander oder wechselweise bedrucken möchten, sollten Sie den Drucker-Auswahl-Dialog vorschalten, damit dieser nicht bei jedem OPEN DOCUMENT aufgebledet wird.

Dies kann über das API "PETOOLS\_PRINTER\_DIALOG" erreicht werden.

In der PrintEasy-Anwendung ist dann in der DEFINE SECTION ein Drucker definiert, dessen Attribute variabel angegeben sind.

#### Syntax für das Einblenden des Printer-Dialogs (via PrintEasy-API)

```
CALL "PETOOLS"

MOVE "DIRECT" TO PE-PRNDIALOG-PREVIEW-KZ

MOVE "OFF" TO PE-PRNDIALOG-PEF-KZ

MOVE "OFF" TO PE-PRNDIALOG-PEINTING-KZ

MOVE "ENABLED" TO PE-PRNDIALOG-PREVIEW-CONTROL

MOVE "ENABLED" TO PE-PRNDIALOG-PREVIEW-CONTROL

MOVE "ENABLED" TO PE-PRNDIALOG-PREVIEW-CONTROL

MOVE "ENABLED" TO PE-PRNDIALOG-PREVIEW-CONTROL

MOVE "ENABLED" TO PE-PRNDIALOG-PREV-MODE-CONTROL

MOVE "ENABLED" TO PE-PRNDIALOG-PRINTING-CONTROL

MOVE "CENTERED" TO PE-PRNDIALOG-PRINTING-CONTROL

MOVE "CENTERED" TO PE-PRNDIALOG-HORIZ-POS

MOVE "CENTERED" TO PE-PRNDIALOG-VERT-POS

CALL "PETOOLS_PRINTER_DIALOG" USING PE-PRNDIALOG-INFO

PE-PRNDIALOG-RETURN-CODE

CALL "PETOOLS_FREE_DLL"

CANCEL "PETOOLS"

....
```



#### Syntax im eigentlichen PrintEasy-Druck-Programm

```
....
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
DEFINE PRINTER VAR-PRINTER USING PRINTERNAME PE-PRNDIALOG-PRINTER.
....
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
DEFINE DOCUMENT docname
DEVICE DESCRIPTION.
PRINTER IS VAR-PRINTER
....
```

#### Auswertung der Printer-Dialog-Rückgabewerte und setzen der Felder

```
. . . .
EVALUATE PE-PRNDIALOG-PREVIEW-KZ
  WHEN "DIRECT"
     MOVE "ON"
                                TO VAR-PREVIEW
     MOVE "DIRECT"
                               TO VAR-PREVIEW-MODE
   WHEN "ON-CLOSE"
     MOVE "ON"
                               TO VAR-PREVIEW
                              TO VAR-PREVIEW-MODE
     MOVE "ON-CLOSE"
   WHEN "OFF"
                              TO VAR-PREVIEW
TO VAR-PREVIEW-MODE
     MOVE "OFF"
     MOVE SPACE
END-EVALUATE
```

#### Öffnen des Dokuments

```
MOVE PE-PRNDIALOG-PRINTING-KZ TO VAR-PRINTING
MOVE PE-PRNDIALOG-PEF-KZ TO VAR-PEF
EXEC PRINT
OPEN DOCUMENT docname
PREVIEW IS VAR-PREVIEW
MODE IS VAR-PREVIEW-MODE
PRINTING IS VAR-PRINTING
PEF IS VAR-PEF
END-EXEC
```



## **Eigener Druckerauswahl-Dialog**

Mit dem API "PETOOLS\_GET\_PRINTER\_NAMES" können alle verfügbaren Drucker ermittelt werden.

Diese Liste kann dann in die eigene Anwendung integriert werden.

#### Ermittlung aller Drucker

. . . . CALL "PETOOLS" MOVE ZERO TO PE-PRINTER-NAMES-RETURN-CODE PERFORM UNTIL PE-PRINTER-NAMES-RETURN-CODE NOT = ZERO CALL "PETOOLS\_GET\_PRINTER\_NAMES" USING BY REFERENCE PE-PRINTER-NAME BY REFERENCE PE-PRINTER-PORT BY REFERENCE PE-PRINTER-ART-KZ BY REFERENCE PE-PRINTER-NAMES-RETURN-CODE IF PE-PRINTER-NAMES-RETURN-CODE = ZERO ---- Verarbeitung des Druckernamens ----END-IF END-PERFORM CALL "PETOOLS\_FREE\_DLL" CANCEL "PETOOLS" . . . .

#### Ermittlung des Standard-Druckers

```
CALL "PETOOLS"
CALL "PETOOLS_GET_DEFAULT_PRINTER"
USING BY REFERENCE PE-PRNSETTINGS-PRINTER
BY REFERENCE PE-PRINTER-PORT
BY REFERENCE PE-PRNSETTINGS-RETURN-CODE
CALL "PETOOLS_FREE_DLL"
CANCEL "PETOOLS"
```



### Verwendung eines externen Druckerprofils

Eine weitere sehr flexible Möglichkeit ist die Verwendung eines externen Druckerprofils. Dieses Druckerprofil kann über das PrintEasy-Kontrollzentrum definiert werden.

Dafür müssen Sie zunächst einen Drucker definieren, der in der Option PRINTERNAME den Verweis auf ein externes Druckerprofil enthält.

Während der Verarbeitung (vor dem OPEN DOCUMENT) sollten dann die Daten des Druckerprofils mit dem PrintEasy-API "**PETOOLS\_GET\_PRINTER\_DATA**" abgerufen werden.

Bitte beachten Sie, dass lediglich die Einstellungen übernommen werden, die Sie auch in die jeweiligen Variablen überstellen!

```
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
  DEFINE PRINTER PRN-PROFIL USING PRINTERNAME "Mein-Drucker-Profil"
. . .
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
  DEFINE DOCUMENT docname
     DEVICE DESCRIPTION.
        PRINTER IS PRN-PROFIL
        COPIES
COLLATE
                   IS PE-PRINTER-DATA-COPIES
                   IS PE-PRINTER-DATA-COLLATE
        DUPLEX IS PE-PRINTER-DATA-DUPLEX
. . .
     PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.
        ORIENTATION IS PE-PRINTER-DATA-ORIENTATION
. . . .
MOVE "Mein-Drucker-Profil" TO PE-PRINTER-PROFILE-NAME
SET PE-PRINTER-PROFILE
                       TO TRUE
CALL "PETOOLS_GET_PRINTER_DATA"
                         USING BY REFERENCE PE-PRINTER-PROFILE-NAME
                               BY REFERENCE PE-PRINTER-ART-KZ
                               BY REFERENCE PE-PRINTER-DATA
                               BY REFERENCE PE-PRINTER-RETURN-CODE
EXEC PRINT
  OPEN DOCUMENT docname
     PREVIEW IS ON
```



## Windows-Standard-Drucker-Dialog

Drucken			? ×
Drucker-			
<u>N</u> ame:	TOSHIBA DP6570 Series - Pl	CL5e 🔽 Ei	genschaften
Status:	Standarddrucker; Bereit		
Тур:	TOSHIBA DP6570 Series - PC	L5e	
Ort:	\\Gidsrv2\toshiba_copy		
Kommenta	ar:	n Au	usdruck <u>i</u> n Datei
Druckbere	ich	Kopien	
⊙ <u>A</u> lles		E <u>x</u> emplare:	1 🐳
C Seiter	r: ⊻on:Bis:		
C A <u>u</u> swa	ahl		
		OK	Abbrechen

#### Vorbemerkung

Die direkte Angabe des Windows-Standard-Drucker-Dialoges in der DEVICE DESCRIPTION eines Dokumentes ist absichtlich **nicht** vorgesehen.

Wird der Windows-Standard-Drucker-Dialog aufgerufen, lassen sich diverse Dialogpunkte, wie z.B. "Eigenschaften", "Druckbereich" und "Kopien" **nicht** deaktivieren.

Der Anwender könnte dadurch prinzipiell Einstellungen vornehmen, die im Widerspruch zu den erwarteten Einstellungen im Programm stehen (z.B. ist Ihr Dokument auf A3 hoch ausgelegt, aber Ihr Anwender stellt A4 quer ein).



#### Vorgehensweise

Will man dennoch den Windows-Standard-Drucker-Dialog für die Auswahl verwenden, ist dies in mehreren Schritten zu erledigen:

- Mit dem API "PETOOLS\_ADD\_PRINTER\_PROFILE" kann ein neues Printer-Profil angelegt werden. Hierbei wird der Standard-Drucker-Dialog aufgeblendet.
- Der Anwender trifft seine Auswahl und konfiguriert ggf. den Drucker nach seinen Wünschen. Die getroffenen Einstellungen werden in einem Printer-Profil gespeichert.
- Anschließend können die Daten mit "PETOOLS\_GET\_PRINTER\_DATA" abgerufen werden.
- Die angelieferten Informationen lassen sich nun analysieren und die gewünschte Konfigurationseinstellung kann übernommen werden.
- Anschließend wird dann das Dokument geöffnet.
- Wenn das Druckerprofil nicht mehr gebraucht wird, kann es mit dem PrintEasy-API "PETOOLS\_DELETE\_PRINTERPROFILE" wieder gelöscht werden.

```
. . . .
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
  DEFINE PRINTER STANDARD-WIN-DIALOG USING PRINTERNAME "Dummy-Profil"
. . . .
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
  DEFINE DOCUMENT docname
     DEVICE DESCRIPTION.
        PRINTER IS STANDARD-WIN-DIALOG
         COPIES
                    IS PE-PRINTER-DATA-COPIES
         COLLATE
                    IS PE-PRINTER-DATA-COLLATE
        DUPLEX IS PE-PRINTER-DATA-DUPLEX
. . . .
     PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.
        ORIENTATION IS PE-PRINTER-DATA-ORIENTATION
. . . .
MOVE "Dummy-Profil"
                           TO PE-PRINTER-PROFILE-NAME
MOVE ZERO
                            TO PE-WINDOW-HANDLE
CALL "PETOOLS ADD PRINTER PROFILE"
                            USING BY REFERENCE PE-PRINTER-PROFILE-NAME
                                  BY REFERENCE PE-WINDOW-HANDLE
                                  BY REFERENCE PE-PRINTER-RETURN-CODE
SET PE-PRINTER-PROFILE
                         TO TRUE
CALL "PETOOLS GET PRINTER DATA"
                            USING BY REFERENCE PE-PRINTER-PROFILE-NAME
                                  BY REFERENCE PE-PRINTER-ART-KZ
                                  BY REFERENCE PE-PRINTER-DATA
                                  BY REFERENCE PE-PRINTER-RETURN-CODE
EXEC PRINT
   OPEN DOCUMENT docname
     PREVIEW IS ON
```



# Informationen über der Drucker ermitteln

Im folgenden soll aufgezeigt werden, wie sich die verschiedenen Eigenschaften und Einstellungen des Druckertreibers erfragen lassen.

# Die Druckereigenschaften

Druckereigenschafte	n X			
Drucker: Lexmark	Optra R Technik			
Kopien: Sortieren: Farbe: Duplex: Textrotation frei Textrotation 90°	Hardware Hardware Monochromdrucker Hardware Nicht verfügbar Verfügbar			
Schächte Autom. Auswahl [AUTO] Briefhülle [ENVELOPE] Manuelle Briefhülle [ENVMANUAL] Manuelle Zuf. [MANUAL] Oberes Fach [UPPER] Universalzuführung 2 [Universalzuführung 2] Universalzuführung 2 [Universalzuführung 2]				
	Abbruch			

Mit Hilfe des PrintEasy-Kontrollzentrums können Sie sich die Eigenschaften der Drucker, wie z.B. Farbe, Duplex, Kopien, Sortieren, Textrotationen und Linientyp-Eigenschaften anzeigen lassen.

Hardware	Der Drucker unterstützt die Eigenschaft hardwareseitig. Das ist optimal.
Simulation	Die Eigenschaft wird vom Drucker nicht direkt unterstützt und muss daher von
	PrintEasy simuliert werden. Die Simulation braucht natürlich seine Zeit.
Rotation	Diese Form der Rotation wird vom Drucker unterstützt und darf uneingeschränkt
verfügbar	verwendet werden.
Rotation nicht	Das Feature kann weder hardwareseitig noch printeasy-seitig bereit gestellt
verfügbar	werden. Eventuell wird die Rotation bei True-Type-Schriften vom GDI simuliert.



## Ermittlung der Eigenschaften via PrintEasy-API

Mit Hilfe des PrintEasy-APIs "PETOOLS\_GET\_PRINTER\_PROPERTIES" können Sie die zuvor angezeigten Eingenschaften des Druckers im Programm auswerten.



# Abfrage der verfügbaren Schächte (Inputbins)

Da die Schächte leider meistens nicht genormt sind, können Sie im Vorfeld die verfügbaren Eingabe-Schächte ermitteln und z.B. dem Anwender zur Auswahl anzeigen.

```
CALL "PETOOLS"

PERFORM UNTIL PE-PRINTER-RETURN-CODE NOT = ZERO

CALL "PETOOLS_GET_PRINTER_BINS"

USING BY REFERENCE PE-PRINTER-NAME

BY REFERENCE PE-PRINTER-BIN-NAME

BY REFERENCE PE-PRINTER-BIN-SELECT

BY REFERENCE PE-PRINTER-BIN-SELECT

BY REFERENCE PE-PRINTER-RETURN-CODE

IF PE-PRINTER-RETURN-CODE = ZERO

---- Verarbeitung der Druckerschächte ----

END-IF

END-PERFORM

CALL "PETOOLS_FREE_DLL"

CANCEL "PETOOLS"
```



## Welche Papiersorten werden bei welchem Schacht unterstützt?

Da die unterstützen Papierformate schachtabhängig sind, müssen diese in Abhängigkeit eines Eingabe-Schachtes ermittelt werden.

Dabei listet das PrintEasy-API "PETOOLS\_GET\_PAPERS" sämtliche Papierformate auf. Mit "PETOOLS\_GET\_PAPER\_INFO" können dann zu jedem Papierformat genaue Maßangaben abgefragt werden.

```
. . . .
CALL "PETOOLS"
PERFORM UNTIL PE-PRINTER-RETURN-CODE NOT = ZERO
  CALL "PETOOLS_GET_PAPERS" USING BY REFERENCE PE-PRINTER-NAME
                                   BY REFERENCE PE-PRINTER-BIN-SELECT
                                   BY REFERENCE PE-PAPER-INFO
                                   BY REFERENCE PE-PAPER-RETURN-CODE
   IF PE-PAPER-RETURN-CODE = ZERO
      SET PE-PAPER-PORTRAIT
                                    TO TRUE
      CALL "PETOOLS_GET_PAPER_INFO"
                             USING BY REFERENCE PE-PRINTER-NAME
                                   BY REFERENCE PE-PRINTER-BIN-SELECT
                                   BY REFERENCE PE-PAPER-ORIENTATION
                                   BY REFERENCE PE-PAPER-INFO
                                   BY REFERENCE PE-PAPER-INFO-RETURN-CODE
      IF PE-PAPER-INFO-RETURN-CODE = ZERO
              ---- Verarbeitung der Papierarten ----
     END-IF
  END-IF
END-PERFORM
CALL "PETOOLS_FREE_DLL"
CANCEL "PETOOLS"
```

## Die Standard-Einstellungen des Druckers

Mit Hilfe des PrintEasy-APIs "PETOOLS\_GET\_PRINTER\_SETTINGS" können die Standard-Einstellungen (wie z.B. Papierformat, Ausrichtung...) aus dem Druckertreiber ermittelt werden.

```
CALL "PETOOLS_GET_PRINTER_SETTINGS"
USING BY REFERENCE PE-PRNSETTINGS-PRINTER
BY REFERENCE PE-PRNSETTINGS
BY REFERENCE PE-PRNSETTINGS-RETURN-CODE
CALL "PETOOLS_FREE_DLL"
CANCEL "PETOOLS"
```



# Wenn die Angaben im Druckertreiber falsch sind...

Manchmal kommt es z.B. vor, dass sich ein Drucker als Farbdrucker ausgibt, obwohl er ein Schwarz-Weiß-Drucker ist

- PrintEasy muss den Angaben im Treiber glauben und verwendet keine alternativen Graustufen
- Der Ausdruck ist somit farblich falsch, da der Treiber jetzt die Farbwerte ersetzt

Im Kontrollzentrum kann man sich die Druckereigenschaften anzeigen lassen. Die Angaben, die dann erscheinen, werden vom Druckertreiber geliefert!

Bitte schauen Sie zuerst, ob es einen aktuellen Treiber gibt, mit dem das Problem behoben ist. Die letzte Alternative ist dann die Korrektur der Drucker-Angaben über das Kontrollzentrum.

erbehebung		
rucker Fixes		
Drucker		
HP LaserJet 4		<b>_</b>
-Hardware Kopien	Hardware Sortieren	Duplex
<ul> <li>Treiberangabe</li> </ul>	<ul> <li>Treiberangabe</li> </ul>	<ul> <li>Treiberangabe</li> </ul>
O Ja	O Ja	C Ja
🔿 Nein	O Nein	O Nein
Farbe	Fontrotation 90 Grad Schritte	- Fontrotation beliebig
<ul> <li>Treiberangabe</li> </ul>	Treiberangabe	<ul> <li>Treiberangabe</li> </ul>
O Ja	O Ja	O Ja
O Nein	C Nein	C Nein
Zusätzliche	0	
		OK



# Druckertreiber ist nicht gleich Druckertreiber

Leider gibt es zwischen den verschiedenen "gleichnamigen" Druckertreiber gravierende Unterschiede. Diese sehen zwar auf den ersten Blick gleich aus, sind aber teilweise komplett anders programmiert und unterstützen unterschiedliche Eigenschaften.

- Verschiedene Sprachen
  - z.B. Probleme bei der Bezeichnung von Schächten
- Unterschiedliche Versionsstände
  - Bugfixing im Druckertreiber
  - Features werden nicht in allen Versionen unterstützt (z.B. Benutzerdefiniertes Papier)
- Verschiedene Betriebssysteme bedeutet verschiedene Druckertreiber
  - Teilweise komplett anderer Treiber (von einem anderen Programmierer)
  - Diverse Features werden nicht überall unterstützt



# Probleme mit den Hardware-Rändern

Unter einem Hardware-Rand wird der Bereich verstanden, den der Drucker hardwareseitig nicht bedrucken kann!

# Kalibrierung ("Seitenränder")

Wenn Sie bereits vorbedrucktes Papier beschicken möchten, sind Sie darauf angewiesen, dass Ihr Ausdruck exakt positioniert wird.

Leider treten gelegentlich (vor allem bei älteren Druckermodellen) hardwareseitige Abweichungen auf, welche mit der Funktion "Seitenränder" im Kontrollzentrum korrigiert werden können.

Dabei müssen Sie zunächst den gewünschten Drucker und das relevante Papierformat auswählen. Anschließend können Sie die eingestellten Werte ändern.

Bitte messen Sie dabei möglichst exakt. Die Eingabe erfolgt dann in 1/10 mm.

## Empfohlene Mindestgrößen für den physischen Rand

Bitte stellen Sie bei den Rändern der physischen Seite großzügige Ränder ein.

Sie haben vielleicht in der Firma einen Drucker, der geringe Hardware-Ränder aufweist – Ihre Daten passen daher alle wunderbar auf das angegebene Papierformat.

Ihr Endkunde aber, hat vielleicht einen Drucker mit größeren Hardware-Rändern. Die Daten passen jetzt nicht mehr auf das Papier – was seitens PrintEasy mit Warnungen quittiert wird.

```
. . . .
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
  DEFINE DOCUMENT docname
     DEVICE DESCRIPTION.
          PRINTER
                                IS PRINTER-DIALOG
       PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.
                                IS A4
          PAPER
          ORIENTATION
                                IS PORTRAIT
          MARGIN LEFT
                               IS 2 CM
          MARGIN RIGHT
                                IS 2 CM
          MARGIN BOTTOM
                                IS 2 CM
         MARGIN TOP
                                IS 2 CM
. . . .
```



# Automatische Einstellungen (nur bedingt empfehlenswert)

Sie können die physischen Ränder auch automatisch einstellen lassen. Hierfür ist die Konstante **AUTO** vorgesehen.

Bitte bedenken Sie jedoch, dass dann Ihr Ausdruck auf dem Papier "schwimmt" – je nach verwendetem Drucker und dessen Hardware-Ränder.

EXEC PRINT DOCUME DEFINE DOCUMEN DEVICE DESC	ENT SECTION. NT <i>docname</i> CRIPTION.		
PRINTER	R IS	S	PRINTER-DIALOG
PHYSICAL F	PAGE DESCRIPTION.		
PAPER	I	S	A4
ORIENTA	ATION I:	S	PORTRAIT
MARGIN	LEFT I:	S	AUTO
MARGIN	RIGHT IS	S	AUTO
MARGIN	BOTTOM IS	S	AUTO
MARGIN	TOP IS	S	AUTO



# Spezielle PrintEasy Techniken

Im folgenden werden einige spezielle PrintEasy Techniken für spezielle Aufgaben und Lösungen vorgestellt.

# Arbeiten mit Autoindex

Eine Tabelle soll gedruckt werden, deren Tabellenzeilen unterschiedliche Attribute enthalten - z.B. unterschiedliche Schattierungen

Diese Attribute (ON / OFF) werden in einer separaten Tabelle definiert Autoindex mischt nun beim PLACE diese Attribute-Tabelle automatisch dazu

Ein Beispiel hierzu finden Sie im SAMPLES-Verzeichnis unter "Kalender" - "KALEND2.CBL".

#### **Beispiel**

EXE	PRT	NT				
01	KAL2	TOT	-CHARAC	TER IS "A"	US	ING KALENDER2-SCHRIFT
		TEX	KT-DEFAU	LTS ARE		
			FONT	IS	5 K.	ALENDER2-BOLD.
*	1. Z	eile				
	05 R	.WO.				
	1	0 KAL2-MONAT		PIC X(11)		
			CONTENTS	S-ALIGNMENI	Г	
				IS	5 C	ENTERED
			ITALIC	IS	5 0	N
			SIZE	IS	51	1.
*	31 Z	eilen -> Je eine	e pro Tag	g		
	05 R	OW FILLER OCCURS	5 31			
			AUTOIND	EX IS	5 X	-TAG
			VERTICAL	L ALIGNMENT	ΓΙ	S CENTERED
			BORDER	IS	5 0	N
			SHADE	IS	5 K.	AL-SHADE (X-TAG)
				US	SIN	G SHADE-GRAU.
	1	0 KAL2-WOCHENTAC		PIC X(03).	•	
	1	0 KAL2-TAG		PIC X(02).	•	
	1	0 KAL2-EREIGNIS		PIC X(20)		
			WIDTH	IS	56	TOMS
			TRAILING	G SPACE-CLI	[P	_
				15	30.	N
			TEXT-CL.	LP 15	5 O.	N
			SIZE	IS	3 5	•
END-	-EXEC	•				
*	Attr	ibute-Tabellen -				
01	KAL-	SHADE-TAB.				
01	05 K	AL-SHADE		PIC X(03)	OC	CURS 31.



# **Druck in ein Formular**

Um z.B. eine Überweisung ausfüllen zu können, muss die Zeilenhöhe und die "Kästchen"-Breite angepaßt werden.

Die Höhe der Zeile wird über LINE-SPACING definiert. Die Breite des "Kästchens" über die WIDTH-Angabe.

Ergänzend kann anstelle eines vorgedruckten Formulars dieses einfach als Bitmap plaziert werden.

Ein Beispiel hierzu finden Sie im SAMPLES-Verzeichnis unter "RECHNUNG" – "RECHNUNG.CBL".

#### Beispiel

0	1 UE	BERWEISUNG					
		ROW-DEFAULTS ARE					
		LEFT-INDENT IS 1,65 CM					
		LINE-SPACING IS 0,87 CM.					
	05	ROW.					
		10 UEBER-EMPF		VALUE "GII	D MBH".		
		15 FILLER		PIC X(01)	OCCURS	27	
			WIDTH	IS 0,52 CM.			
	05	ROW.					
		10 UEBER-KONTONR		VALUE "501	12031".		
		15 FILLER		PIC X(01)	OCCURS	10	
			WIDTH	IS 0,52 CM.	4 - 0 0 - 0 -		
		10 UEBER-BLZ		VALUE "604	450050"	<i>au</i>	
		15 577755	HORIZONTAL	J POSITION IS	5 +4,68	CM.	
		15 FILLER	NTDEN	PIC X(UI)	OCCURS	8	
	0.5	DOM	WIDIH	IS 0,52 CM.			
	05	10 HEDED KDEDINGT		VALUE #VO			
		10 UEBER-KREDINSI		VALUE KSI	OCCUDE OCCUDE	35BURG".	
		IS FILLER	WIDTH	TS 0 52 CM	OCCORS	21	
	05	ROW LEFT-INDENT IS	51 CM	10 0,52 CM.			
	0.5	10 HEBER-BETRAG	, 51 CM.				
		15 FILLER		PTC X(01)	OCCURS	12	
		10 1 1 1 1 1 1	WIDTH	IS 0.52 CM.	0000110		
	05	ROW.					
		10 UEBER-VERWZWECK1.					
		15 FILLER		PIC X(01)	OCCURS	27	
			WIDTH	IS 0,52 CM.			
	05	ROW.					
		10 UEBER-VERWZWECK2.					
		15 FILLER		PIC X(01)	OCCURS	27	
			WIDTH	IS 0,52 CM.			
	05	ROW.					
		10 UEBER-AUFTRAGGEBE	CR.				
		15 FILLER		PIC X(01)	OCCURS	27	
			WIDTH	IS 0,52 CM.			



Auslesen der verfügbaren Papiergrößen, Schächten und Schriften

 Auslesen der verfügbaren Papiergrößen für einen angegebenen Drucker und Schacht. Beispiel PRNINFO

MOVE ZERO TO PE-PAPER-RETURN-CODE PERFORM UNTIL PE-PAPER-RETURN-CODE NOT = ZERO
CALL "PETOOLS_GET_PAPERS"
USING BY REFERENCE PE-PRINTER-NAME
BY REFERENCE PE-PRINTER-BIN-SELECT
BY REFERENCE PE-PAPER-INFO
BY REFERENCE PE-PAPER-RETURN-CODE
IF PE-PAPER-RETURN-CODE = ZERO
======= VERARBEITUNG DES PAPIERNAMENS ========
END-IF
END-PERFORM
Auslagen der verfügberen Schöchte für einen engegebenen Drucker, Beiepiel DRNINEO
Auslesen der verlugbaren Schachte für einen angegebenen Drucker. Beispier Ekning-O
MOVE ZERO TO PE-PRINTER-RETURN-CODE
PERFORM UNTIL PE-PRINTER-RETURN-CODE NOT = ZERO
CALL "PETOOLS_GET_PRINTER_BINS"
USING BY REFERENCE PE-PRINTER-NAME
BY REFERENCE PE-PRINTER-BIN-NAME
BY REFERENCE PE-PRINTER-BIN-SELECT
BY REFERENCE PE-PRINTER-RETURN-CODE
IF PE-PRINTER-RETURN-CODE = ZERO
======= VERARBEITUNG DES SCHACHTNAMENS ========
END-1F
END-PERFORM
Auslesen der verfügbaren Schriften für einen angegebenen Drucker. Beisniel FONTINEO
- Ausiesen der Verlugbaren Schmitten für einen angegebenen Drücker. Deispiert Ort nicht O
MOVE ZERO TO PE-FONT-NAME-RETURN-CODE
PERFORM UNTIL PE-FONT-NAME-RETURN-CODE NOT = ZERO
CALL "PETOOLS_GET_FONTS"
USING BY REFERENCE PE-FONT-PRINTER-NAME
BY REFERENCE PE-FONT-NAME
BY REFERENCE PE-FONT-TYPE
BY REFERENCE PE-FONT-NAME-RETURN-CODE
IF PE-FONT-NAME-RETURN-CODE = ZERO
======== VERARBEITUNG DES FONTNAMENS ========

Benutzerhandbuch Version 6.0

END-IF END-PERFORM



# 3D-Balkengrafik über PrintEasy direkt

Durch geschickte Überlagerung von mehreren Rechtecken kann ein dreidimensionaler Balken erzeugt werden. Beispiel Balken

Zuerst Schatten in dunklerer Farbe erzeugen

```
COMPUTE ZW-HOR-POS = HOR-POS + 0,21

COMPUTE ZW-VER-POS = MAX-HOEHE - 0,21 + 2

PERFORM 7 TIMES

EXEC PRINT

PLACE RECTANGLE UPON BALKEN

ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS ZW-HOR-POS CM

ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS ZW-VER-POS CM

BOX HEIGHT IS AKT-HOEHE CM

BOX WIDTH IS BREITE CM

OUTLINE IS OFF

FILLING IS ON USING FILLTYPE SCHATTEN-FARBE

END-EXEC

COMPUTE ZW-HOR-POS = ZW-HOR-POS - 0,03

COMPUTE ZW-VER-POS = ZW-VER-POS + 0,03

END-PERFORM
```

Anschließend Balken in heller Farbe drucken

ADD 2 TO MAX-HOEHE GIVING ZW-VER-POS

```
EXEC PRINT

PLACE RECTANGLE UPON BALKEN

ABSOLUTE HORIZONTAL POSITION IS HOR-POS CM

ABSOLUTE VERTICAL POSITION IS ZW-VER-POS CM

BOX HEIGHT IS AKT-HOEHE CM

BOX WIDTH IS BREITE CM

OUTLINE IS OFF

FILLING IS ON USING FILLTYPE FUELL-FARBE

END-EXEC
```



# Anfügen und Extrahieren von Dateien an ein PEF-File

- Durch die APIs "PETOOLS\_APPEND\_FILE\_TO\_PEF" und "PETTOLS\_EXTRACT\_FILE\_FROM\_PEF" können beliebig viele Dateien an ein bestehendes PEF-File angefügt werden.
- Diese Dateien werden dann über eine eindeutige Datei-ID identifiziert.
- Beispiel APPPEF

MOVE	"STERN.PEF"	TO GIDPE-F	PEF-FILE
MOVE	"APPFIL1.TXT"	TO GIDPE-A	PPEND-FILE
MOVE	4711	TO GIDPE-F	'ILE-ID
CALL	"PETOOLS_APPEND_FILE_TO_	_PEF" USING	GIDPE-PEF-FILE
			GIDPE-APPEND-FILE
			GIDPE-FILE-ID
			GIDPE-RETURNCODE
MOVE	74321	TO GIDPE-F	'ILE-ID
MOVE	"APPFIL2.TXT"	TO GIDPE-A	APPEND-FILE
CALL	"PETOOLS_APPEND_FILE_TO_	_PEF" USING	GIDPE-PEF-FILE
			GIDPE-APPEND-FILE
			GIDPE-FILE-ID
			GIDPE-RETURNCODE
MOVE	74321	TO GIDPE-F	'ILE-ID
MOVE	"STERN.PEF"	TO GIDPE-F	PEF-FILE
MOVE	"EXTFIL2.TXT"	TO GIDPE-E	XTRACT-FILE
CALL	"PETOOLS_EXTRACT_FILE_F	ROM_PEF" US	SING GIDPE-PEF-FILE
			GIDPE-EXTRACT-FILE
			GIDPE-FILE-ID
			GIDPE-RETURNCODE
MOVE	4711	TO GIDPE-F	'ILE-ID
MOVE	"EXTFIL1.TXT"	TO GIDPE-E	XTRACT-FILE
CALL	"PETOOLS_EXTRACT_FILE_F	ROM_PEF" US	SING GIDPE-PEF-FILE
			GIDPE-EXTRACT-FILE
			GIDPE-FILE-ID
			GIDPE-RETURNCODE



# Lesen und Schreiben der WIN.INI

- Mit den APIs "PETOOLS\_WRITE\_INI" und "PETOOLS\_READ\_INI" können Einträge in der WIN.INI verarbeitet werden.
- Beispiel WININI

*] * *	Neuer Eintrag in der WIN.INI: [PrintEasy Test] Home=Value	
	MOVE "PrintEasy Test"	TO PE-INI-SECTIONNAME
	MOVE "Home"	TO PE-INI-KEYNAME
	MOVE "c:\test"	TO PE-INI-VALUE
	MOVE SPACE	TO PE-INI-DEFAULT
	CALL "PETOOLS_WRITE_INI" USING	PE-INI-SECTIONNAME PE-INI-KEYNAME
		PE-RETURNCODE

\*...Auslesen des PrintEasy-Home-Verzeichnisses aus der WIN.INI: MOVE "PrintEasy" TO PE-INI-SECTIONNAME MOVE "Home" TO PE-INI-KEYNAME MOVE SPACE TO PE-INI-VALUE MOVE SPACE TO PE-INI-DEFAULT CALL "PETOOLS\_READ\_INI" USING PE-INI-SECTIONNAME PE-INI-KEYNAME PE-INI-DEFAULT PE-INI-DEFAULT PE-INI-VALUE PE-RETURNCODE



# Verarbeiten der Registry

- Es stehen folgende APIs für die Verarbeitung der Registry zur Verfügung:
  - "PETOOLS\_REG\_CREATE\_KEY"
  - "PETOOLS\_REG\_SET\_VALUE"
  - "PETOOLS\_REG\_CLOSE\_KEY"
  - "PETOOLS\_REG\_OPEN\_KEY"
  - "PETOOLS\_REG\_QUERY\_VALUE"
  - "PETOOLS\_REG\_DELETE\_VALUE"
  - "PETOOLS\_REG\_DELETE\_KEY"
- Beispiel REGISRTY

SET HKEY-CLASSES-ROOT TO TRUE
CALL "PETOOLS_REG_CREATE_KEY" USING PE-REG-KEY-HANDLE PE-REG-KEY-HANDLE PE-REG-KEY-HANDLE PE-REG-NEW-KEY-HANDLE PE-RETURNCODE
IF PE-RETURNCODE = ZERO OR PE-RETURNCODE = 1 MOVE "Test" TO PE-REG-VALUE-NAME MOVE "Test-Eintrag" TO PE-REG-VALUE CALL "PETOOLS_REG_SET_VALUE" USING PE-REG-NEW-KEY-HANDLE PE-REG-VALUE-NAME PE-REG-VALUE PE-REG-VALUE PE-RETURNCODE
CALL "PETOOLS_REG_CLOSE_KEY" USING PE-REG-NEW-KEY-HANDLE PE-RETURNCODE
END-IF
SET HKEY-CLASSES-ROOT TO TRUE MOVE ".xyz" TO PE-REG-KEY-NAME
CALL "PETOOLS_REG_OPEN_KEY" USING PE-REG-KEY-HANDLE PE-REG-KEY-NAME PE-REG-NEW-KEY-HANDLE PE-RETURNCODE
IF PE-RETURNCODE = ZERO OR PE-RETURNCODE = 1 MOVE "Test" TO PE-REG-VALUE-NAME
CALL "PETOOLS_REG_QUERY_VALUE" USING PE-REG-NEW-KEY-HANDLE PE-REG-VALUE-NAME PE-REG-VALUE PE-RETURNCODE
CALL "PETOOLS_REG_DELETE_VALUE" USING PE-REG-NEW-KEY-HANDLE PE-REG-VALUE-NAME PE-RETURNCODE
CALL "PETOOLS_REG_DELETE_KEY" USING PE-REG-KEY-HANDLE PE-REG-KEY-NAME PE-RETURNCODE
CALL "PETOOLS_REG_CLOSE_KEY" USING PE-REG-KEY-HANDLE


## Sonstiges

## Einfache Businessgrafik

- Geschicktes Platzieren von Linie ergibt Liniengrafik
- Geschicktes Platzieren von Rechtecken ergibt Balkendiagramme
- Beispiel Kurve

### Formatwechsel

- Es ist möglich innerhalb eines Dokumentes die erste Seite z.B. im Hochformat und alle folgenden Seiten im Querformat zu drucken.
- Ein weiteres Beispiel wäre 1. Seite Geschäftspapier, 2. Und folgende Blankopapier,
- Hierfür wird für FIRST PAGE eine andere Ausrichtung als bei OTHER PAGE gewählt.
- Beispiel ORIENT

## **CSV-Datei**

- Die Eingabedatei liegt im CSV-Format vor, d.h. die Felder sind durch Semikolon getrennt
- Alphanumerische Felder werden mit Hochkomma angegeben und sollen linksbündig dargestellt werden
- Zahlen stehen ohne Hochkommas in der CSV-Datei und sollen rechtsbündig ausgegeben werden
- Die Spaltenbreite ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen zwischen den Semikolons in TOMs
- Beispiel PECSV



# Oft gestellte Fragen

## Wie wird Endlospapier definiert?

Bei der Definition von Endlospapier kann einfach die entsprechende Konstante verwendet werden. Hierfür kommen insbesondere folgende Angaben in Frage:

- FANFOLD-LGL-GERMAN German Legal Fanfold
- FANFOLD-STD-GERMAN

German Standard Fanfold 8.5 x 12 inch

US Standard Fanfold

8,5 x 13 inch 8,5 x 12 inch 14.875 x 11 inch

Beispiel:

FANFOLD-US

```
DEFINE DOCUMENT ....
....
PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.
PAPER IS FANFOLD-STD-GERMAN
```

## Manchmal Endlospapier und manchmal A4?

Vielleicht haben Sie das Problem, dass einige Ihrer Anwender noch Endlos-Papierdrucker andere wiederum A4-Drucker im Einsatz haben. Sie müssen sich jedoch bei der Definition des Dokumentes auf ein Papierformat festlegen.

Für diese Situation ist das Konstrukt des ALERNATE PAPERs erdacht worden. Dabei können Sie bis zu 5 alternative Papierformate angeben, die der Reihe nach heran gezogen werden, bis eines vom Drucker unterstützt wird.

#### **Beispiel:**

```
DEFINE DOCUMENT ....

....

PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.

PAPER IS FANFOLD-STD-GERMAN

ALTERNATE PAPER IS A4

....
```



## Wie stelle ich ein eigenes Papierformat ein?

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Druckertreiber die Einstellung von "Benutzerdefiniertem Papier" unterstützt!

```
EXEC PRINT DEFINE SECTION.

DEFINE PAPER USER-PAPER WITH DIMENSION WIDTH IS 12,5 CM

HEIGHT IS 20,4 CM.

....

EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.

DEFINE DOCUMENT docname

DEVICE DESCRIPTION.

PRINTER IS PRINTER-DIALOG

PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.

PAPER IS USER-PAPER

ORIENTATION IS PORTRAIT
```

## Wie kann ich zur Laufzeit den Eingabeschacht wechseln?

Das ändern eines Eingabeschachtes ist immer nach einem gewollten Seitenwechsel möglich.

```
EXEC PRINT DOCUMENT SECTION.
  DEFINE DOCUMENT docname
     DEVICE DESCRIPTION.
        PRINTER
                             IS PRINTER-DIALOG
     PHYSICAL PAGE DESCRIPTION.
        PAPER
                             IS A4
        INPUT-BIN
                           IS VAR-INPUT-BIN
        ORIENTATION
                             IS PORTRAIT
MOVE 'Neuer Schacht'
                             TO VAR-INPUT-BIN
EXEC PRINT
  NEXT LOGICAL PAGE OF docname WITH REFRESH
END-EXEC
. . . .
```

## Wie kann ich unsichtbaren Text drucken?

Um einen Text unsichtbar zu drucken, müssen Sie einfach die Schriftfarbe WHITE und die Hintergrundfarbe TRANSPARENT wählen.

**Beispiel:** 

```
PLACE TEXT "UNSICHTBAR"
TEXT-COLOR IS WHITE
BACKGROUND-COLOR IS TRANSPARENT
```



# Wie kann ich einen Ausgabeschacht ansteuern?

Eigenschaften für TOSHIBA DP65	70 Series - F	PCL5e - \\Gids	rv2\toshiba_copy	? ×
Paper   Margin   Output   Cover Shee	et   Watermark	Print Quality	Option Other	
	- Option Finisher	Destination	Idle Stitch Finisher	
	OK	Abbrecher	n Ü <u>b</u> ernehmen	Hilfe

Da diese Eigenschaft leider nicht genormt ist, geht das nur über die Definition eines Druckerprofils.

Druckereinstellungen	×
Druckerprofile Druckerersetzung	
Profilname DinA5 - Heftchen Outputbin-Tray1	Original Drucker TOSHIBA DP6570 Series - PC TOSHIBA DP6570 Series - PC
<u>N</u> eu <u>B</u> earbeiten	<u>U</u> mbenennen <u>L</u> öschen
	0K



## Wie kann ich den PrintEasy-Ausdruck archivieren?

- Zur Archivierung können Sie beim Lauf Ihrer PrintEasy-Anwendung ein PEF-File erzeugen.
- Die Erstellung eines PEF-Files kann entweder als Option bei der Anweisung "OPEN DOCUMENT", durch die Auswahl von PEF-File im Printer-Dialog oder durch die Auswahl von "Speichern unter" in der PrintEasy-Preview veranlaßt werden.

# Wie kann ich PEF-Files wieder anzeigen bzw. ausdrucken?

Um das PEF-File wieder anzuzeigen bzw. auszudrucken haben Sie viele Möglichkeiten.

- PEF-Datei in der PrintEasy-Preview laden.
- PEF-Datei mit Hilfe von PrintEasy-Batch drucken.
- PEF-Datei mit dem API "PETOOLS\_PRINT\_PEF" ausdrucken bzw. anzeigen.

Nähere Informationen bezüglich der Verwendung des APIs entnehmen Sie bitte der API-Referenz.

# Warum kommt der Ausdruck auf einem Drucker nicht richtig?

- PrintEasy ist (leider) von der fehlerfreien Arbeit des Druckertreibers abhängig. Da sich in den Treibern jedoch häufig selbst noch Fehler oder Unzulänglichkeiten befinden, kommt es manchmal vor, dass der Ausdruck auf dem einen Drucker wunderbar funktioniert, jedoch auf einem andern Druckern zu Problemen führt.
- Empfehlung: Bitte achten Sie stets darauf, dass Sie aktuelle Treiber-Versionen verwenden. Viele vermeintliche PrintEasy-Probleme lösen sich mit einen aktuelleren Druckertreiber von selbst.



## Warum druckt PrintEasy immer erst am Ende?

- Im Windows-Umfeld wird zunächst immer das ganze Dokument aufbereitet und erst am Ende gedruckt. PrintEasy verhält sich entsprechend Windows-konform.
- Sofern Sie die Preview verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten, den Fortschritt des PrintEasy-Dokuments anzuzeigen.
- Haben Sie als Preview-Mode "DIRECT" gewählt, sehen Sie, wie sich das Dokument Schritt für Schritt bzw. PLACE für PLACE aufbaut. Wurde jedoch "ON-CLOSE" angegeben, arbeitet die Preview so, wie sich PrintEasy auch beim richtigen Ausdruck verhält.
- Sie haben in PrintEasy die Möglichkeit, die maximale Anzahl von Seiten z.B. schon auf der ersten Seite anzugeben. Dies wird ja sehr häufig eingesetzt, um z.B. "SEITE 3 von 5" auszugeben. Da die maximale Seitenzahl jedoch erst am Schluß fest steht, kann auch erst am Ende des Dokumentes mit dem Druck begonnen werden.
- Sobald Sie als Preview-Mode "DIRECT" verwenden, werden beim Schließen des Dokumentes diese Stellen alle nochmals überarbeitet.



# Die Auslieferung von PrintEasy Anwendungen

Wenn eine Applikation ausgeliefert werden soll, die mit PrintEasy erstellte Komponenten enthält, müssen außer der Applikation auch die PrintEasy Laufzeitmodule und Utilities mitgegeben werden.

Das PrintEasy Installationsprogrammm kann die PrintEasy Runtime für den Endanwender installieren. Ansonsten sind die folgenden Komponenten auszuliefern und die Einträge in der Registry vorzunehmen.

## Wohin mit den Runtime-Modulen?!

Abweichend von der bisherigen Empfehlung bei PrintEasy 2.0, gehört die PrintEasy-Runtime **nicht** mehr ins Windows-System-Verzeichnis!

Bitte stellen Sie statt dessen die Module zu Ihrer eigentlichen Runtime ins Anwendungsverzeichnis.

Wenn mehrere Anbieter auf PrintEasy basierende Software ausliefern, dann kann jeder einzelne mit seinen eigenen (getesteten) Runtime-Ständen arbeiten.

Ansonsten kann es passieren, dass sich die einzelnen Anbieter die Runtimemodule gegenseitig überschreiben.



## **Endanwender-Runtime**

## Allgemeine Laufzeitbibliotheken

Alle notwendigen Laufzeitmodule finden Sie in Ihrem direkten PrintEasy-Verzeichnis:

- GID30PEA.DLL
- GID30049.DLL (Deutsch)
- GID30001.DLL (Englisch)
- GID30039.DLL (Italienisch)
- GID30LOA.DLL
- GID30COB.DLL
- GID30TOO.DLL
- GID30NET.DLL
- GID30DLG.DLL

## Compilerabhängige Laufzeitbibliotheken

Zusätzlich benötigen Sie noch zwei compilerabhängige Module:

- PETOOLS.DLL
- PECOBOL.DLL

Micro Focus Workbench 4.0	PRNEASY\BIN\WB
Micro Focus NetExpress	PRNEASY\BIN\NE
Micro Focus NetExpress with .NET	PRNEASY\BIN\NE.NET
Acucorp Acu Cobol	PRNEASY\BIN\ACU
RM/COBOL	PRNEASY\BIN\RM
CA/REALIA	PRNEASY\BIN\REALIA
Fujitsu NetCOBOL	PRNEASY\BIN\FUJITSU
Fujitsu NetCOBOL for .NET	PRNEASY\BIN\FUJITSU.NET
MBP - Visual COBOL	PRNEASY\BIN\MBP



## Sonstige Dateien

- GID30CTL.EXE PrintEasy-Kontrollzentrum
  - GID30CTL.HLP Hilfedatei für das PrintEasy-Kontrollzentrum
- GID30SRV.EXE PrintEasy-Kommunikationsmodul
- GID30VIE.EXE PrintEasy-Vorschau
- GID30VIE.HLP Hilfedatei für die PrintEasy-Vorschau
- GID30OCX.OCX PrintEasy-ActiveX-Control
- PRNEASY.INI Lokale PrintEasy-INI-Datei
- PRNEASY.CFG PrintEasy-Konfigurations-Datei
- GID30PAT.DLL Für das Update beim Endanwender
- GID\*.DAT Optional wird für ein späteres Update benötigt



## Module, die NICHT ausgeliefert werden dürfen

Alle Module, die Sie nicht ausliefern dürfen, stehen im PrintEasy-Bin-Verzeichnis.

Diese Dateien sind ausschließlich Module für die Entwicklungsumgebung und dürfen nur von Inhabern einer PrintEasy Entwickler-Lizenz verwendet werden.

- GID30CPY.DLL
- GID30DBG.DLL
- GID30MIG.DLL
- GID30PEP.DLL
- GID30PRE.DLL
- GID30PSI.DLL
- GID30REP.DLL
- GID30DEV.EXE
- GID30SPY.EXE
- GID30SVW.EXE
- GID30ANL.EXE
- PEMIG.EXE
- PEPREACU.EXE
- PEPRECBT.EXE
- PEPRECMP.EXE
- GID30DEV.INI
- GID30DEV.ICO
- GID30SVW.ICO
- PEMIG.ICO
- PEPRECMP.ICO
- GID30OCX.TLB
- GID30SVW.HLP
- PEERR32.HLP
- RTREGW32.DLL



## Die "INI-Datei"

## Warum braucht PrintEasy überhaupt eine INI-Datei?!

Die INI-Datei enthält grundsätzliche Information über die Lokation und Konfiguration von PrintEasy. Dabei ist die Angabe "HOME" von entscheidender Bedeutung, dass die PrintEasy-Runtime überhaupt gefunden wird.

HOME	verzeichnisname	Verzeichnis, über das diverse PrintEasy-Runtimemodule (PRNEASY.CFG, Sprachdateien) gesucht werden. Wenn Eintrag nicht vorhanden, dann wird in dem Verzeichnis gesucht, aus dem die GID30PEA.DLL angezogen wurde.
LANGUAGE	<i>sprachnummer (nur eine mögl.)</i> 001 (englisch) 049 (deutsch) 039 (italienisch)	Sprache der PrintEasy-Runtime
TEMP	verzeichnisname	PrintEasy-Temp-Verzeichnis Diese Angabe ist optional. Wenn Eintrag nicht vorhanden, wird Windows-Standard-Einstellung verwendet.
STATUS	<i>leer</i> (PrintEasy-Standard) NO (kein Status) <i>dllname</i> (Eigene Anzeige)	PrintEasy-Status (Fortschrittsanzeige)
INSTVERSION	versionsnummer	PrintEasy-Versionsnummer
INSTLANGUAGE	sprachnummern (mehrere mögl.) 001 (englisch) 049 (deutsch) 039 (italienisch)	Sprach-Nummern der installierten Sprachen (durch Komma getrennt)
RUNOCX	verzeichnisname	Verzeichnis, in dem die Runtime für das PrintEasy-ActiveX-Control liegt
CFGNAME	dateiname (mit Pfad)	Pfad-Angabe und Name einer alternativen PrintEasy-CFG-Datei.
LOGPATH	Verzeichnisname	Verzeichnis, in dem die diversen PrintEasy-Logfiles gespeichert werden.
DEVELOP	0	Dieser Eintrag bewirkt, dass sich die PrintEasy-Installation nun wie eine Endanwender-Installation verhält – d.h. alle Entwickler- Komponenten (z.B. Spy) sind deaktiviert.



## Eigene PRNEASY.INI oder WIN.INI?!

Eigene Datei PRNEASY.INI (empfohlen)

Nach dieser eigenen PRNEASY.INI wird zuerst gesucht. Wenn diese Datei gefunden wird, wird sie als einzige Informationsquelle herangezogen. In der WIN.INI wird **nicht** mehr gesucht. Wenn mehrere Anbieter auf PrintEasy basierende Software ausliefern, dann kann jeder einzelne mit seinen eigenen individuellen Einstellungen und Runtime-Ständen arbeiten. Nur mit dieser Variante ist der Multiple Vendor Support gewährleistet!

Eintragungen in der WIN.INI (nicht empfohlen) Wenn keine lokale INI-Datei gefunden wird, gelten die Eintragungen aus der WIN.INI Wenn mehrere Anbieter auf PrintEasy basierende Software ausliefern, dann kann es passieren, dass sich die einzelnen Anbieter die Einstellungen gegenseitig überschreiben.

## **Umgebungsvariable PEINI**

Über diese Umgebungsvariable wird die PRNEASY.INI gesucht.

Diese Umgebungsvariable darf **nur lokal** gesetzt werden, d.h. der Eintrag in der AUTOEXEC.BAT sollte unbedingt unterlassen werden.

Sie kann auf jeden beliebigen Dateinamen zeigen, der die Struktur der PRNEASY.INI aufzeigt:

PEINI = C:\PRNEASY\MUELLER.INI

## Suchreihenfolge für die PRNEASY.INI (WICHTIG!!)

Bitte lesen Sie diese Kapitel sehr sorgfältig durch, da es großen Einfluß auf Ihre und ggf. auch auf die PrintEasy-Applikation anderer Anbieter hat.

- 1. Zuerst wird die **Umgebungsvariable PEINI** ausgewertet. Diese muss die komplette Pfadangabe auf eine PRNEASY.INI beinhalten. Dabei ist jedoch der Name PRNEASY.INI nicht zwingend.
- 2. Wenn diese Umgebungsvariable nicht da ist, wird geschaut, ob im **aktuellen Verzeichnis** eine **PRNEASY.INI** zu finden ist. Wenn ja, wird diese als alleinige Informations-Quelle heran gezogen.
- 3. Als nächstes wird der "normale" System-Such-Allgorhythmus angewandt, d.h. die PrintEasy-Runtime wird z.B. über **PATH** geladen. In dem Verzeichnis, in dem die **GID30PEA.DLL** gefunden wird, wird jetzt auch nach der PRNEASY.INI gesucht.
- 4. Wenn gar keine PRNEASY.INI gefunden wird, kommt der Eintrag in der WIN.INI zum Zug.
- 5. Wenn jetzt immer noch keine PRNEASY.INI oder ein WIN.INI-Eintrag gefunden werden konnte, ist die PrintEasy-Applikation zwar lauffähig, aber wird mit den Default-Einstellungen gestartet!



#### Szenario 1:

Sie können in Ihrer Applikation gewährleisten, dass das aktuelle Verzeichnis **nicht** geändert wird. Bitte bedenken Sie, dass das aktuelle Verzeichnis z.B. über einen Datei-Dialog vom Anwender sehr leicht gewechselt werden kann.

Sie haben sowohl Ihre Runtime, die PrintEasy-Runtime und eine PRNEASY.INI in einem Verzeichnis.

Die PRNEASY.INI wird aus dem aktuellen Verzeichnis herangezogen. Einfachste Methode, aber unsicher!!!

#### Szenario 2:

Ihre Applikation kann das Arbeitsverzeichnis wechseln, d.h. Sie können nicht sicherstellen, dass es beim Aufruf der PrintEasy-Anwendung noch dasselbe ist.

Sie möchten darüber hinaus sicherstellen, dass auch wirklich diese PRNEASY.INI angezogen wird – egal, was andere Anbieter, die ebenfalls PrintEasy verwenden, auf deisem Rechner konfigurieren.

Sie müssen die Umgebungsvariable PEINI in Ihrer Applikation Iokal setzen (z.B. PEINI=C:\PRNEASY\PRNEASY.INI) Sicherste Methode (empfohlen)!

#### Szenario 3:

Sie möchten für verschiedene Anwender mehrere unterschiedliche PRNEASY.INIs konfigurieren.

Sie müssen die Umgebungsvariable PEINI in Ihrer Applikation lokal pro Anwender individuell setzen (z.B. PEINI=C:\PRNEASY\SCHMIDT.INI) Flexibelste Methode!

#### Szenario 4:

Sie setzen in der AUTOEXEC.BAT die Umgebungsvariable PEINI.

 Alle Applikationen auf diesem PC, die mit PrintEasy arbeiten und keine lokale Umgebungsvariable gesetzt haben, werden unweigerlich Ihre PRNEASY.INI anziehen.
 Holzhammer-Methode! BITTE NICHT VERWENDEN!!!



# Eintragung in der Registry

Die Einträge in der Registry dienen lediglich dazu, dass per Doppelklick auf ein PEF-File automatisch die Vorschau gestartet wird.

Für den Ablauf von PrintEasy sind ansonsten keine Änderungen in der Registry notwendig!

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File]
@="PrintEasy File"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File\DefaultIcon]
@="C:\\prneasy\\gid30pea.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File\shell]
@=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File\shell\open]
@=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File\shell\open\command]
@="RUNDLL32.EXE C:\\prneasy\\gid30pea.dll,GIDPEA32EntryPoint /o %1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File\shell\opendlg]
@="Öffnen mit Druckerdialg"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy
File\shell\opendlg\command]
@="RUNDLL32.EXE C:\\prneasy\\gid30pea.dll,GIDPEA32EntryPoint /o /d %1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File\shell\print]
@=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File\shell\print\command]
@="RUNDLL32.EXE C:\\prneasy\\gid30pea.dll,GIDPEA32EntryPoint /p %1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy File\shell\printdlg]
@="Drucken mit Druckerdialg"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PrintEasy
File\shell\printdlq\command]
@="RUNDLL32.EXE C:\\prneasy\\gid30pea.dll,GIDPEA32EntryPoint /p /d %1"
```



## Die PrintEasy Konfigurationsdatei (PRNEASY.CFG)

Alle über das PrintEasy Kontrollzentrum verwaltete Informationen werden in der PrintEasy Kontrolldatei **PRNEASY.CFG** abgespeichert.

Diese muss zusammen mit den Anwendungen auf der Endanwendermaschine im PrintEasy Home Verzeichnis installiert werden.

## Das PrintEasy Kontrollzentrum

Soll dem Endanwender das PrintEasy Kontrollzentrum zu Verfügung stehen, um die PrintEasy Konfigurationsdatei manipulieren zu können, muss die Datei **GID30CTL.EXE** mit ausgeliefert werden.

Sie dürfen beim Aufruf dieser Datei (z.B. über das Startmenü) die zu verwendende PRNEASY.INI auch über einen Parameter mit geben:

GID30CTL.EXE PEINI=C:\PRNEASY\PRNEASY-MUELLER.INI

## Die PrintEasy Vorschau

Soll dem Endanwender die PrintEasy Vorschau zur Verfügung stehen, muss die Datei **GID30VIE.EXE** mit ausgeliefert werden.

Sie dürfen beim Aufruf dieser Datei (z.B. über das Startmenü) die zu verwendende PRNEASY.INI auch über einen Parameter mit geben:

GID30VIE.EXE PEINI=C:\PRNEASY\PRNEASY-MUELLER.INI

## Anzeige einer PrintEasy-PEF-Datei

Wenn Sie beim Endanwender lediglich eine PrintEasy-PEF-Datei anzeigen möchten, brauchen Sie folgende Module:

- GID30VIE.EXE
- GID30VIE.HLP
- GID30PEA.DLL
- GID30049.DLL
- PRNEASY.CFG



## Methoden für die Endanwender-Installation

Für die Automatisierung individueller Endanwender-Installationen stehen Ihnen mehrere Werkzeuge zur Verfügung.

## **Skript-gesteuerte Installation**

Die PrintEasy Installation kann über ein Installationsskript gesteuert werden. Wenn PrintEasy interaktiv installiert wurde, wird ein Installationsskript im PrintEasy Verzeichnis mit dem Namen PRNEASY.INF angelegt. Tip: Verwendend Sie diese PRNEASY.INF als Basis für Ihre eigenen Installationsskipts.

#### Parameter für die Skript-gesteuerte Installation

- /i installationsskript.inf installationsskript.inf gibt den Dateinamen des Skriptes an.
- /d zielverzeichnis
   Zielverzeichnis gibt das Installationsverzeichnis f
  ür PrintEasy an
- /c konfigurationsdatei.cfg
   Gibt die zu verwendende PrintEasy Konfigurationsdatei bei der Endanwender-Installation an
- /q Installation ohne Meldungen f
  ür die Endanwender-Installation.

Für die Entwickler-Installation darf dieser Parameter nicht mit angegeben werden, sonst werden die Entwicklerkomponenten ohne gültige Seriennummer installiert. Die Seriennummer muss auf jeden Fall eingegeben werden! Fehlermeldungen werden jedoch angezeigt.

#### Aufbau des Installationsskript

[PrintEasy]
Type=Developer
Samples=1
Backup=0
Zwogkform=0
GIDCTL=1
Fujitsu=1
VisualCobol=1
Realia=1
NetExpress=1
WorkBench=1
Acu=1
RM=1
SysDir=1
InstMenu=1



#### Detailbeschreibung

<b>Type=</b> Developer User	Entwickler oder Endanwender? Entwickler-Installation Endanwender-Installation
Samples= 0 1	<b>Beispiele installieren?</b> keine Beispiele installieren Beispiele installieren (nur bei Entwickler-Installation möglich)
<b>Backup=</b> 0 1	Sicherung der Dateien anlegen, die überschrieben werden? keine Sicherung anlegen Sicherung von vorhandenen Komponenten im Verzeichnis prneasy\BACKUP anlegen
<b>Language=</b> 049 001 039	<b>Endanwender-Sprache?</b> Deutsch Englisch Italienisch
<b>InstLanguage=</b> 049 001 039	Installierte Sprachen? Deutsch Englisch Italienisch
<b>Zweckform=</b> 0 1	Avery/Zweckform-Copystrecken installieren? keine Copystrecken für Zweckform-Etiketten installieren Copybooks für Zweckform-Etiketten installieren (nur bei Entwickler-Installation möglich)
<b>Herma=</b> 0 1	Herma-Copystrecken installieren? keine Copybooks für Herma-Etiketten installieren Copybooks für Herma-Etiketten installieren (nur bei Entwickler-Installation möglich)
<b>Viking=</b> 0 1	Viking-Copystrecken installieren? keine Copybooks für Viking-Etiketten installieren Copybooks für Viking-Etiketten installieren (nur bei Entwickler-Installation möglich)
GIDVIE= 0 1	PrintEasy-Vorschau installieren? Keine Installation der PrintEasy Vorschau (nur bei Endanwender-Installation möglich) Installation der PrintEasy-Vorschau
GIDCTL= 0 1	PrintEasy-Kontrollzentrum installieren? Keine Installation des PrintEasy Kontrollzentrum (nur bei Endanwender-Installation möglich) Installation des PrintEasy Kontrollzentrum
<b>InstMenu=</b> 0 1	Eintrag der PrintEasy-Komponenten ins Startmenü? Kein Eintrag der installierten PrintEasy Komponenten im Startmenü (nur bei Endanwender-Installation möglich) Eintrag der installierten PrintEasy Komponenten im Startmenü



<b>Fujitsu=</b> 0 1	<b>COBOL-Compiler Fujitsu?</b> keine Unterstützung für Fujitsu COBOL installieren Unterstützung für Fujitsu COBOL installieren
<b>VisualCobol=</b> 0 1	<b>COBOL-Compiler VisualCobol?</b> keine Unterstützung für Visual COBOL (MBP) installieren Unterstützung für Visual COBOL (MBP) installieren
<b>Realia=</b> 0 1	<b>COBOL-Compiler CA Realia II?</b> keine Unterstützung für CA Realia II Workbench installieren Unterstützung für CA Realia II Workbench installieren
NetExpress= 0 1	<b>COBOL-Compiler Micro Focus NetExpress?</b> keine Unterstützung für Micro Focus NetExpress installieren Unterstützung für Micro Focus NetExpress installieren
WorkBench= 0 1	<b>COBOL-Compiler Micro Focus Workbench 4.0?</b> keine Unterstützung für Micro Focus Workbench installieren Unterstützung für Micro Focus Workbench installieren
<b>Acu=</b> 0 1	<b>COBOL-Compiler ACU COBOL-GT?</b> keine Unterstützung für ACU COBOL-GT installieren Unterstützung für ACU COBOL-GT installieren
<b>RM=</b> 0 1	<b>COBOL-Compiler LIANT RM COBOL?</b> keine Unterstützung für LIANT RM COBOL installieren Unterstützung für LIANT RM COBOL installieren

Für die Endanwenderinstallation kann nur eine Compiler-Unterstützung angegeben werden.



## ENDUSER.BAT

Die ENDUSER.BAT ist eine DOS-Batchdatei, die alle erforderlichen Runtime-Komponenten ohne Meldungen in ein Zielverzeichnis kopiert.

#### Aufruf:

ENDUSER.BAT verzeichnisname cobolcompiler

#### Bei der Option cobolcompiler stehen folgende Alternativen zur Verfügung

- WB Micro-Focus Workbench
- NE Micro-Focus NetExpress
- ACU ACU COBOL GT
- RM LIANT RM COBOL
- REALIA CA Realia II
- FUJI Fujitsu COBOL
- MBP MBP Visual COBOL

Wenn Sie diverse PrintEasy-Module (wie z.B. das Kontrollzentrum) **nicht** beim Endanwender installieren möchten, dann können Sie den Kopiervorgang in dieser Batch-Datei einfach mit REM auskommentieren.

Welche Module optional installiert werden können, ist in dieser Batch-Datei genau aufgeführt.

#### Wichtiger Hinweis

Bei dieser Batch-Installationsroutine wird die **PRNEASY.INI nicht kopiert**!! Diese Datei muss individuell angelegte Pfade beinhalten, die ein Kopieren unsinnig machen.

Wenn Sie diese Datei jedoch vergessen, kommt ggf. ein alter WIN.INI-Eintrag (aus der PrintEasy-Version 1.x oder 2.x) zum Zug, der dann natürlich unter Umständen "Ungültige Installation" meldet.



## FAQs rund um die Endanwender-Installation

## Problem "Ungültige Installation"

Wenn Ihr Endanwender diesen Dialog sieht, dann ist was faul....

GID30DLG
Ungültige Installation Bitte setzen Sie sich mit GID mbH in Verbindung D-71636 Ludwigsburg Mörikestraße 19 Telefon: 049-7141-93690 FAX: 049-7141-936925 EMAIL Info@gidmbh.com
OK

Sie verwenden PrintEasy 2.x und die PRNEASY.CFG kann nicht gefunden werden. Alle über das PrintEasy Kontrollzentrum verwaltete Informationen werden in der PrintEasy Kontrolldatei PRNEASY.CFG abgespeichert.

Diese muss zusammen mit den Anwendungen auf der Endanwendermaschine im PrintEasy Home Verzeichnis installiert werden.

Wird an den Endanwender keine Konfigurationsdatei ausgeliefert, bekommt er beim Aufruf einer PrintEasy Anwendung einen Warnhinweis.

Ab PrintEasy 3.0 kann auch **ohne** PRNEASY.CFG ausgeliefert werden. Dann jedoch können keine Konfigurationen am PrintEasy vorgenommen werden.

#### Sie haben die GID30DBG.DLL mit ausgeliefert Diese Datei darf auf einer Endanwendermaschine nicht installiert (bzw. gefunden) werden.

#### Eigene Meldung definieren!

Im Kontrollzentrum kann man über den "Systemverwalter" und "Personalisierung" eine **eigene** Meldung definieren.

Eigentlich können **wir** von der EasiRun Europa GmbH bei einer fehlenden PRNEASY.CFG nicht helfen. Das Problem liegt i.d.R. immer an einer unzulänglichen Installation beim Endanwender.



# Warum erscheinen bei meinem Endkunden "Eselsohren" und "Kaffeeflecken"?!

Sicherlich haben Sie die PRNEASY.CFG oder die gesamte Installation von der Try-&-Buy-CD genommen.

Sie müssen allerdings die PRNEASY.CFG aus der lizensierten PrintEasy-Installation verwenden.

Ab der Version 3.0 können Sie zur Not die PRNEASY.CFG auch ganz weg lassen. Dann jedoch haben Sie keine Konfigurationsmöglichkeit im Kontrollzentrum.

# Müssen PrintEasy-Updates auch beim Endanwender eingespielt werden?

Natürlich werden neben diversen Bugfixes, die rein die Entwicklerkomponenten als solches betreffen i.d.R. **immer** auch Fehler in der PrintEasy-Runtime behoben.

Diese neuen Module müssen dann natürlich auch beim Endanwender eingespielt werden.

Bitte achten Sie immer sehr genau darauf, dass die Endanwender-Runtime-Version immer konform mit der Entwicker-Runtime-Version ist!

PrintEasy ist zwar abwärts- aber natürlich nicht aufwärtskompatibel!

# Warum kann ich das PrintEasy-Update beim Endanwender nicht einspielen?!

Bitte überprüfen Sie, ob Sie das Modul "GID30PAT.DLL" mit ausgeliefert haben.

Ebenfalls werden mit den folgenden PrintEasy-Updates GID\*.DAT-Files mit installiert. Diese enthalten die Basis für ein späteres Update und müssen dann auch mit zum Kunden.

# Muss die Anwendung nach einem neuen PrintEasy-Update neu umgewandelt werden?

Das kann man leider nicht so pauschal beantworten.

Wenn "nur" die PrintEasy-Runtime korrigiert wurde, dann muss nicht neu umgewandelt werden.

Wenn allerdings Bugfixes im Precompiler vorgenommen wurden ergibt sich daraus auch ein veränderter PrintEasy-COBOL-Code, der dann natürlich einen Neucompile erzwingt.

Sie müssen jedoch nicht immer alle PrintEasy-COBOL-Programme neu umwandeln. In der Regel ist das nur bei den Programmen notwendig, bei denen der PrintEasy-Bug aufgetreten ist.



## Anpassung der PrintEasy-Fortschrittsanzeige

Die PrintEasy-Fortschrittsanzeige (auch PrintEasy-Status genannt) wird für die folgenden Konstellationen angezeigt:

- Wenn ein Dokument mit OPEN DOCUMENT und den folgenden Optionen erstellt wird
  - PREVIEW IS OFF
  - PREVIEW IS ON MODE IS ON-CLOSE
- Wenn ein Dokument gedruckt wird
- Wenn die Grafikformate GIF, TIF, JPEG und PCX in das BMP-Format umgewandelt werden

Der PrintEasy Status wird bei der Erstellung und beim Druck von Dokumenten für jedes Einzelobjekt aktualisiert. Für die Visualisierung werden unterschiedliche Bitmaps innerhalb des PrintEasy Statusanzeigers angezeigt.

Für den Endanwender ist damit auch bei Aktivitäten im Hintergrund immer erkennbar, dass die Anwendung noch beschäftigt und aktiv ist.

Wie bei jedem echten Statusanzeiger, wirkt sich dies leider auch auf die Laufzeit aus. Für große Dokumente mit vielen Einzelobjekte einsteht ein gewisser Interessenkonflikt. Zum einen ist für ein großes Dokument die Erstellungszeit ein wichtiges Kriterium, aber je länger die Erstellung eines Dokuments dauert, um so wichtiger ist auch das Feedback für den Endanwender, das sich noch etwas tut!

Deshalb können für einen Statusanzeiger die unterschiedlichsten Anforderungen entstehen.

Der PrintEasy Status kann deshalb auch abgeschaltet oder durch einen eigenen Statusanzeiger ersetzt werden.

### Eintrag in der INI-Datei

Die Angabe des Statusanzeigers erfolgt über einen Eintrag in der INI-Datei.

[PrintEasy]	
Status=	ightarrow PrintEasy Standard Status
Status=NO ·	→ Kein Status
Status=eigenerstatus.DLL ·	→ eigener Statusanzeiger

Soll ein eigener Statusanzeiger verwendet werden, dann muss diese DLL in der PRNEASY.INI eingetragen und die DLL des Statusanzeigers in das aktuelle Arbeitsverzeichnis kopiert werden.



### Verwenden von eigenen Statusanzeigern

Der PrintEasy Status kann durch einen eigenen Statusanzeiger ersetzt werden.

#### Für die Statusanzeige werden folgende Aktivitäten unterschieden:

#### SAVE

Die Anwendung schickt Daten zur PrintEasy Runtime. Dies geschieht z.B. bei der Erstellung eines Dokuments. Dieser Vorgang kann durch den Anwender abgebrochen werden.

#### ■ PRINT

Ein Dokument wird gedruckt bzw. an den Spooler übergeben Dieser Vorgang kann durch den Anwender abgebrochen werden.

# CONVGIF Eine GIF-Grafik wird in das BMP-Format umgewandelt.

- CONVTIF
   Eine TIF-Grafik wird in das BMP-Format umgewandelt.
- CONVJPEG
   Eine JPEG-Grafik wird in das BMP-Format umgewandelt.
- CONVPCX
   Eine PCX-Grafik wird in das BMP-Format umgewandelt.

Der Statusanzeiger muss einen Statusdialog enthalten und als DLL erzeugt werden. PrintEasy ruft bestimmte Entries auf, die in dieser DLL vorhanden und exportiert sein müssen.

Informationen zur C-Schnittstelle finden Sie in der Header-Datei PESTATUS.H im Verzeichnis \SAMPLES\PESTATUS.

Für den Compiler Micro Focus NetExpress finden Sie im Verzeichnis \SAMPLES\PESTATUS und \SAMPLES\PESTAT2 Beispiele für den Aufbau eines Statusanzeigers (PESTATUS.CBL). Der Statusanzeiger kann mit dem Programm TESTTRIG.CBL getestet werden. Eine Projektdatei PESTATUS.APP für NetExpress finden Sie ebenfalls im Verzeichnis \SAMPLE\PESTATUS.



## Eigene Bitmaps für den PrintEasy Status

Wenn der PrintEasy Status nur wegen der Darstellung keine Akzeptanz bei Ihren Endanwendern finden sollte, dann reicht es auch aus die Bitmaps des PrintEasy Status auszutauschen.

Hierfür genügt es, eine Ressourcen-DLL zu erstellen, die Ihre gewünschten Bitmaps beinhaltet.

Im Verzeichnis \SAMPLES\PESTATUS befinden sich zwei Ressourcendateien:

- NEBILDER.RC für die Verwendung mit Micro Focus NetExpress
- PEBILDER.RC für die Verwendung des Microsoft Resourcen-Compiler

Die RC-Dateien können editiert werden.

Innerhalb der Stringtable der RC-Datei werden die Startnummern und die Anzahl der Bitmaps je Aktivität als String eingetragen.

Im folgenden Beispiel beginnen die Bitmaps für die Aktivität SAVE ab der Nummer 201 und es stehen 6 Bitmaps für die Anzeige zur Verfügung.

STRINGTABLE				
BEGIN				
BMP_SAVE_START,	"201"			
BMP_SAVE_ANZAHL,	"б"			
BMP_PRINT_START,	"211"			
BMP_PRINT_ANZAHL,	"б"			
BMP_CONVJPG_START,	"221"			
BMP_CONVJPG_ANZAHL,	"4"			
BMP_CONVPCX_START,	"231"			
BMP_CONVPCX_ANZAHL,	"4"			
BMP_CONVGIF_START,	"241"			
BMP_CONVGIF_ANZAHL,	"4"			
BMP_CONVTIF_START,	"251"			
BMP_CONVTIF_ANZAHL,	" 4 "			
END				



Anschließend müssen die Bitmap-Dateien für die Anzeige eingetragen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Nummern innerhalb der Aktivitäten lückenlos aufsteigend sind!

201				News of how
201	BIIMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	wannel.bmp
202	BLLMAD	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne2.bmp
203	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne3.bmp
204	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne4.bmp
205	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne5.bmp
206	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne6.bmp
211	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wannele.bmp
212	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne2e.bmp
213	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne3e.bmp
214	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne4e.bmp
215	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne5e.bmp
216	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	Wanne6e.bmp
221	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	JPG1.bmp
222	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	jpg2.bmp
223	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	JPG3.bmp
224	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	JPG4.bmp
231	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	pcx1.bmp
232	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	pcx2.bmp
233	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	pcx3.bmp
234	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	pcx4.bmp
241	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	gif1.bmp
242	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	gif2.bmp
243	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	gif3.bmp
244	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	gif4.bmp
251	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	tif1.bmp
252	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	tif2.bmp
253	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	tif3.bmp
254	BITMAP	PRELOAD	DISCARDABLE	tif4.bmp

Aus dieser RC-Datei muss nun die PEBILDER.DLL generiert werden.

Wenn Sie Micro Focus NetExpress einsetzen, können Sie die PEBILDER.DLL durch einen REBUILD erzeugen. Das Verzeichnis \SAMPLES\PESTATUS enthält eine Projektdatei PESTATUS.APP für diesen Zweck.

Ansonsten kann die PEBILDER.DLL auch mit dem 32Bit-Resourcen-Compiler und dem 32Bit-Linker aus dem Microsoft Software-Developer-Kit erstellt werden.

#### Beispiel:

RC.EXE PEBILDER.RC

Daraus resultiert eine PEBILDER.RES die mit dem Linker zu einer DLL gelinkt werden muss.

LINK.EXE -subsystem:console -dll -nodefaultlib -machine:ix86 pebilder.RES -out:pebilder.dll msvcrt.lib kernel32.lib

Wenn Sie den Statusanzeiger aus dem Verzeichnis \SAMPLE\PESTATUS unverändert verwenden wollen, dann tragen Sie einfach die PESTATUS.DLL in die INI-Datei ein und kopieren die Dateien PESTATUS.DLL und PEBILDER.DLL in das aktuelle Verzeichnis. Dann haben Sie wieder die gute alte Badewanne als Statusanzeiger.



# Regeln für die kostenlose Weitergabe der PrintEasy Laufzeit-Komponenten

# Überblick

- Mit dem Erwerb einer Lizenz von PrintEasy wird Ihnen auch das Recht eingeräumt, die PrintEasy Laufzeit-Komponenten unter Beachtung von bestimmten Voraussetzungen kostenfrei an den Endanwender auszuliefern.
- Um mögliche Mißverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden soll im folgenden einige Erläuterungen gegeben werden, wann die Weitergabe kostenfrei erfolgen darf und in welchen Fällen die kostenfrei Weitergabe nicht erlaubt ist.

## Auszug aus dem Software-Lizenzvertrag

(den gesamten Vertrag finden Sie am Ende dieses Kapitels)

Diese Lizenz erlaubt Ihnen

- Die Benutzung einer Kopie der Entwicklerkomponenten ...
- die kostenfreie Weitergabe der Laufzeit-Komponenten der Software (Run-Time-Module) an den Endanwender unter Beachtung folgender Voraussetzungen:
  - Das Recht zur kostenfreien Weitergabe der Laufzeit-Komponenten ist nicht übertragbar.
  - Die kostenfreie Weitergabe der Laufzeit-Komponenten darf nur an den Endanwender und in Verbindung mit Anwendungen, Modulen, Komponenten und Schnittstellen erfolgen, die unmittelbar unter Zuhilfenahme der Entwicklerkomponenten der Software erstellt wurden.
  - Das Recht zur kostenfreien Weitergabe der Laufzeit-Komponenten erstreckt sich nicht auf Anwendungen, Module, Komponenten und Schnittstellen, die ihrerseits der Entwicklung, Erstellung oder dem Test von Anwendungen, Modulen, Komponenten oder Schnittstellen dienen oder im Rahmen der Entwicklung, Erstellung oder dem Test von Anwendungen, Modulen, Komponenten oder Schnittstellen genutzt werden. In diesen Fällen muss eine kostenpflichtige Lizenz der Entwicklerkomponente je Arbeitsplatz verfügbar sein unabhängig ob die Entwicklerkomponenten dort aktiv genutzt werden oder nicht.



## Bedeutung für die Praxis

- Die Entwicklerkomponenten wie Precompiler, Preprozessor, erforderliche Ladebibliotheken, Beispiele und Musterdefinitionen in Source, etc. dürfen grundsätzlich nicht weitergegeben werden.
- Die Laufzeit-Komponenten wie Laufzeitbibliotheken, Vorschau, Kontrollzentrum, Install-Check, PE-Batch etc. dürfen kostenfrei nur an den Endanwender und in Verbindung mit Lösungen (Anwendungen, Modulen, Komponenten und Schnittstellen) weitergegeben werden, die unmittelbar unter Zuhilfenahme der Entwicklerkomponenten erstellt wurden oder hätten erstellt werden können.
- Endanwender in diesem Sinne sind
  - Ihre Kolleginnnen und Kollegen aus anderen Unternehmensbereichen, die selbst keine Anwendungsentwicklung betreiben.
  - Ihre direkten und indirekten Kunden, die mit den von Ihnen entwickelten Lösungen ihre betriebswirtschaftlichen Aufgaben bewältigen.

Typische Lösungen könnten die verschiedenen Druckausgaben in betriebswirtschaftlichen Anwendungen sein

- Finanz- oder Lohnbuchhaltung
- Warenwirtschaftssysteme
- Kleberprogramme oder Report-Tools ohne Programmierschnittstelle
- Keine Endanwender in diesem Sinne sind
  - Ihre Kolleginnnen und Kollegen, die selbst Anwendungsentwicklung oder vergleichbare Tätigkeiten betreiben und dabei für Entwicklung, Erstellung oder Test von Anwendungen, Modulen, Komponenten oder Schnittstellen Lösungen benutzen, die direkt oder indirekt unter Zuhilfenahme von PrintEasy erstellt wurden.
  - Ihre direkten und indirekten Kunden, die mit den von Ihnen entwickelten Lösungen selbst Anwendungsentwicklung oder vergleichbare Tätigkeiten betreiben und dabei für Entwicklung, Erstellung oder Test von Anwendungen, Modulen, Komponenten oder Schnittstellen ihre Lösungen benutzen, die direkt oder indirekt unter Zuhilfenahme von PrintEasy erstellt wurden.

Typische Problembereiche könnten sein:

- Standard- und Zentrale-Druckmodule
- programmierbare List-, Label- und Reportschnittstellen
- Schnittstellen für die Druckaufbereitung oder Druckinterpreter

In diesen Fällen muss für jeden dieser Arbeitsplätze eine kostenpflichtige PrintEasy Entwicklerlizenz bereitgestellt werden. Dies unabhängig von der Frage ob die Laufzeit-Komponenten von PrintEasy für die Arbeit ausreichen würden.



# Software-Lizenzvertrag der EasiRun Europa GmbH

(Stand 15.12.1998)

Lesen Sie nachfolgende Lizenzbedingungen aufmerksam und sorgfältig durch, bevor Sie die Software auf Ihrem Computer einsetzen. Durch Verwendung der Software, bzw. durch Öffnen der Software-Verpackung erklären Sie Ihr ausdrückliches Einverständnis mit den nachstehenden Lizenzbestimmungen. Für den Fall, dass Sie mit diesen Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht verwenden. In diesem Fall können Sie das Programmpaket unverzüglich nach Erwerb oder Erhalt an den Hersteller oder Lieferanten zurücksenden und erhalten den Kaufpreis rückerstattet. Die Software wird nicht verkauft sondern lizenziert zum Zwecke der Nutzung. Eigentum erhalten Sie nur am Speichermedium (Diskette oder CD) sowie am Handbuch sowie den sonstigen zugehörigen Schriftdokumenten.

#### 1. Einräumung einer Lizenz

Diese Lizenz erlaubt Ihnen

- die Benutzung einer Kopie der Entwicklerkomponenten der Software auf einem Einzelcomputer unter der Voraussetzung, dass die Entwicklerkomponenten der Software zu jeder Zeit auf nur einem einzigen Computer verwendet wird. Die Benutzung der Entwicklerkomponenten der Software bedeutet, dass die Entwicklerkomponenten der Software entweder in einem temporären Speicher (z. B. RAM) eines Computers geladen ist oder auf einem permanenten Speicher (z. B. Festplatte, CD-ROM) geladen ist. Wenn Sie Mehrfachlizenzen für die Entwicklerkomponenten der Software erworben haben, dürfen Sie immer nur höchstens so viele Kopien in Benutzung haben, wie Lizenzen von Ihnen erworben wurden. Sie benötigen keine zusätzliche Lizenz für eine Kopie der Entwicklerkomponenten der Software, die auf einem allgemein zugänglichen Speichermedium (z. B. Server) selbst installiert ist. Wenn die voraussichtliche Zahl der Benutzer der Entwicklerkomponenten der Software die Zahl der erworbenen Lizenznehmer übersteigt, so müssen Sie angemessene Mechanismen oder Verfahren bereithalten, um sicherzustellen, dass die Zahl der Personen, die die Entwicklerkomponenten der Software gleichzeitig benutzen, nicht die Zahl die Lizenznehmer übersteigt.
- eine angemessene Zahl von Kopien der Entwicklerkomponenten der Software für Sicherungszwecke herzustellen.
- die kostenfreie Weitergabe der Laufzeit-Komponenten der Software (Run-Time-Module) an den Endanwender unter Beachtung folgender Voraussetzungen:
  - Das Recht zur kostenfreien Weitergabe der Laufzeit-Komponenten ist nicht übertragbar.
  - Die kostenfreie Weitergabe der Laufzeit-Komponenten darf **nur an den Endanwender** und in Verbindung mit Anwendungen, Modulen, Komponenten und Schnittstellen erfolgen, die unmittelbar unter Zuhilfenahme der Entwicklerkomponenten der Software erstellt wurden.
  - Das Recht zur kostenfreien Weitergabe der Laufzeit-Komponenten erstreckt sich nicht auf Anwendungen, Module, Komponenten und Schnittstellen, die ihrerseits der Entwicklung, Erstellung oder dem Test von Anwendungen, Modulen, Komponenten oder Schnittstellen dienen oder im Rahmen der Entwicklung, Erstellung oder dem Test von Anwendungen, Modulen, Komponenten oder Schnittstellen genutzt werden. In diesen Fällen muss eine kostenpflichtige Lizenz der Entwicklerkomponente je Arbeitsplatz verfügbar sein unabhängig ob die Entwicklerkomponenten dort aktiv genutzt werden oder nicht.



#### 2. Urheberrecht

Die Software ist urheberrechtlich geschützt, die aus dem Urheberrecht resultierenden Rechte, stehen der EasiRun Europa GmbH zu. Die Software enthält urheberrechtlich geschütztes Material sowie Betriebsgeheimnisse, zu deren Wahrung Sie sich verpflichten. Es ist verboten, die Software zu dekompilieren, rückassemblieren oder auf andere Weise in allgemein lesbare Form umzuwandeln, sowie Software oder Teile der Software, sowie hieraus abgeleitete Produkte zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, zu verleasen, zu verleihen oder herzustellen.

Das Urheberrecht umfaßt insbesondere den Programmcode, die Dokumentation, das Erscheinungsbild, die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, Logos und andere Darstellungsformen innerhalb der Software. Jede nicht ausdrücklich genehmigte Vervielfältigung, Nutzung, Weitergabe, Änderung oder Wiedergabe des Inhaltes der Software ist untersagt.

Das Handbuch sowie sonstige zur Software gehörende Schriftstücke sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Änderung oder Weitergabe des Schriftmaterials ist verboten und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.

#### 3. Dauer der Lizenz

Die Einräumung der Lizenz erfolgt zeitlich unbefristet. Die Lizenz verliert automatisch ihre Wirksamkeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn sie gegen irgendeine Bestimmung dieses Vertrages verstoßen. Im Falle der Beendigung sind sie verpflichtet, die Software sowie alle Kopien der Software zu vernichten. Sie können den Lizenzvertrag jederzeit dadurch beenden, dass sie die Software einschließlich aller Kopien vernichten.

#### 4. Begrenzte Garantie

Die EasiRun Europa GmbH garantiert für einen Zeitraum von 90 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der Übergabe, dass die Software hinsichtlich ihrer Funktionsweise, im wesentlichen der Programm-Beschreibung im begleitenden Schriftmaterial entspricht.

Im Fall einer berechtigten Mängelrüge behält sich die EasiRun Europa GmbH vor, nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung für den gleichen Fehler oder für in direktem Zusammenhang stehende Fehler kann der Anwender nach seiner Wahl Wandelung oder Minderung verlangen. Gleiches gilt, wenn aufgrund besonderer gravierender Umstände des Einzelfalles dem Anwender ein zweiter Nachbesserungsversuch wegen des gleichen oder direkt im Zusammenhang stehender Fehlers nicht zuzumuten ist.

Keine Haftung wird dafür übernommen, dass die Software für die Zwecke des Anwenders geeignet ist und mit beim Anwender vorhandener Software zusammenarbeitet.

Im Rahmen der schriftlichen Mängelrüge sind konkrete Angaben dahingehend zu machen, mit welchem Inhalt und Ziel die Software vertragsgemäß betrieben werden sollte, welche und wieviele Arbeitsschritte vorgenommen worden sind und, soweit vorhanden, mit welchen Fehlermeldungen die Software reagiert hat.

Angaben im Handbuch/Dokumentation und/oder Werbematerial, die sich auf Erweiterungsmöglichkeiten eines Produkts beziehen oder auf verfügbares Zubehör, sind unverbindlich, insbesondere weil die Produkte ständiger Anpassung unterliegen und sich die Angaben auch auf zukünftige Entwicklungen beziehen können.

Die Lieferung von Handbüchern und Dokumentationen, über das mit der Software ausgelieferte Schriftmaterial/Programmbeschreibung und die in die Software implementierte Benutzerführung und/oder Online-Hilfe hinaus, wird nur dann geschuldet, wenn dies ausdrücklich schriftlich zwischen den Parteien vereinbart worden ist.

Im Falle einer solchen ausdrücklichen Vereinbarung sind Anforderungen hinsichtlich Inhalt, Sprache und Umfang eines ausdrücklich zu liefernden Handbuches und/oder Dokumentation nicht getroffen und die Lieferung einer Kurzanleitung ist ausreichend, es sei denn, dass die Parteien schriftlich weitere Spezifikationen vereinbart haben.



Über diese Gewährleistung hinaus haftet die EasiRun Europa GmbH nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die EasiRun Europa GmbH nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wird oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. Im Fall einer Haftung aus leichter Fahrlässigkeit wird diese Haftung auf solche Schäden begrenzt, die vorhersehbar bzw. typisch sind. Diese Haftungsbegrenzung gilt bei Haftung aus leichter Fahrlässigkeit auch im Fall eines anfänglichen Unvermögens auf Seiten der EasiRun Europa GmbH. Eine Haftung für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, wegen Arglist, für Personenschäden, Rechtsmängel und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Im Falle einer Inanpruchnahme der EasiRun Europa GmbH aus Gewährleistung oder Haftung ist ein Mitverschulden des Anwenders angemessen zu berücksichtigen, insbesondere bei unzureichenden Fehlermeldungen oder unzureichender Datensicherung.

Jede Haftung der EasiRun Europa GmbH ist in ihrer Gesamtheit auf die Summe beschränkt, die als Lizenzgebühr für die Software bezahlt wurde.

#### 5. Sonstiges

Dieser Lizenzvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für den Fall, dass Bestimmungen dieses Lizenzvertrages ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen dieser Lizenzvereinbarung bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.



# Erstellen großer Dokumente mit PrintEasy

Große Dokumente und Windows sind eigentlich ein Widerspruch. Jeder, der schon mal eine größere Dokumentation mit Word erstellen wollte, wird dies bestätigen.

Im folgenden sollen die Hintergründe beleuchtet und Ideen aufgezeigt werden, wie man die "Quadratur des Kreises" vielleicht doch schafft.



## "Alte Technik" (Esc-Sequ.) vs. "Windows-Technik"

Um ein besseres Verständnis für die Windows-bedingten Probleme zu entwickeln, finden Sie zunächst einige Überlegungen zu den Arbeitsweisen.

Dazu soll als erstes der grundlegende Unterschied im Vorgehen zwischen der alten DOS- und der Windows-Welt aufgezeigt werden.

## Direkte Ansteuerung des Druckers (Esc-Sequ.) – "Alte Technik"

Ablauf

Die Daten werden ohne Umwege direkt an die Schnittstelle und somit an den Drucker geschickt.

Das bedeutet, dass der Drucker sofort nach der Erzeugung der ersten Seite druckt.

Vorteile

Unschlagbar schnell Sehr geringer Platzbedarf Die Größe der Dokumente spielt eigentlich keine Rolle

 Nachteile Druckerabhängige Escape-Sequenzen Eingeschränkte Möglichkeiten bzw. komplizierte Umsetzung (insbesondere Grafiken, Barcode...)

### Verwendung des Druckertreibers – "Windows-Technik"

Ablauf

Die Daten müssen zunächst von der Applikation komplett gesammelt werden Danach werden die Daten entweder direkt an den Drucker geschickt (ohne Spool) oder in zusätzliche Zwischendateien umgewandelt Erst dann wird der Auftrag komplett an den Drucker übergeben.

Vorteile

Der Ausdruck kommt i.d.R. auf allen Druckern gleich heraus Auch exotische Drucker (bzw. Fax, Email, PDF...) können bedient werden

- Nachteile

Sehr großer Speicherbedarf

Langsame Verarbeitung

Durch die Zwischenspeicherung und die Übergabe am Ende der Verarbeitung, ist diese Technik **eigentlich** nicht für Massendruck geeignet



# Ein wichtiges Kriterium "Die Spool-Einstellungen"

Im Windows-System finden Sie unter "Einstellungen" – "Drucker" alle verfügbaren Druckertreibern. In den "Eigenschaften" der Druckertreiber können Sie bei "Details" – Einstellungen für das Spooling vornehmen.

Eigenschaften v	von TOSHIBA DP6570 Series - PCL5e	?×			
Waterma Allgemein	ark Print Quality Option ( Details Einstellungen Paper Margin Output C	Other   Cover Sheet			
🔮 тозн	IIBA DP6570 Series - PCL5e	a			
Anschluß für	Druckaufträge in Warteschlange stellen (Druckvorgang schneller)     Oruck nach jetzter Seite beginnen     Druck nach erster Seite beginnen				
<u>T</u> reiber für die TOSHIBA D <u>D</u> ruckera	Druckaufträge an Drucker leiten (Kein Speicherplatz wird verwendet)      Datenformat: RAW      Didirektionale Unterstützung aktivieren				
Zeitlimit <u>N</u> icht gev Übertrag <u>u</u>	O       Bjdirektionale Unterstützung deaktivieren         OK       Abbrechen       Standard wiederherstellen				
Spool-Einstellungen Anschlußeinstellungen					
	OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen	Hilfe			



## Warteschlange i.V.m. Datenformat "EMF"

EMF ("Enhanced Metafile") ist drucktechnisch optimiert und entspricht einer Vektorgrafik

Ablauf

Die Datei wird im Windows-Spool-Verzeichnis abgelegt. Der Prozess "Spool32" schaut ständig, ob EMF-Dateien da sind. Wenn ja, setzt er diese in Binärdaten (RAW-Format) um, die er dann an den Drucker schickt

- Vorteile Die eigentliche Anwendung ist sofort wieder frei, nachdem das EMF erstellt wurde. Somit i.d.R. die schnellste Methode, wenn genug Speicherplatz zur Verfügung steht.
- Nachteile Häufige Abstürze oder fehlerhafte Umsetzung, wenn wenig Speicherplatz vorhanden ist.

## Warteschlange i.V.m. Datenformat "RAW"

RAW (Binärdaten) ist drucktechnisch nicht optimiert und vergleichbar mit einer Bitmap

Ablauf

Die Druckdaten werden sofort ins Binärformat umgesetzt.

Vorteile

Die RAW-Datei ist zwar größer als bei der EMF-Variante, dafür wird aber eine Datei weniger erzeugt.

Nachteile

Die eigentliche Anwendung muss solange warten, bis die Umsetzung in das Binärformat erfolgt. ist. Somit ist diese Alternative deutlich langsamer.

Die RAW-Datei ist größer als beim EMF-Format, da die Daten nicht optimiert wurden. Die Schriften werden z.B. als Pixel abgelegt.

## Direkt an den Drucker leiten (ohne Spooldatei)

Ablauf

Die Druckdaten werden sofort (ohne Spooldatei) auf den Drucker geschickt.

Vorteile

Es wird kein zusätzlicher Speicherplatz benötigt.

Nachteile

Die eigentliche Anwendung muss solange warten, bis das letzte Blatt aus dem Drucker gelaufen ist.

Daher dauert diese Alternative sehr lange.



# Die 10 Todsünden bei großen Dokumenten

Bitte beherzigen Sie die nachfolgenden Regeln. Die kompromißlose Einhaltung ist äußerst wichtig und kann die Laufzeit um ein Vielfaches steigern und den notwendige Platzbedarf extrem senken.

# Die 10 Todsünden bei großen Dokumenten

1. Mehrere hundert oder tausend Seiten in EINEM Dokument

2. Zuwenig TEMP-Speicherplatz und Hauptspeicher

3. Drucken mit Vorschau (Modus "DIRECT")

4. Häufiges "BORDER IS ON"

5. Ständiges Ändern der Schriften-Attribute

6. Redundante Angabe der Schriften-Attribute, die bereits bekannt sind

7. "NEXT LOGICAL PAGE WITH REFRESH" ohne Veranlassung

8. Schwarz-Weiß-Grafiken als True-Color

9. Andere Grafikformate als "BMP"

10. "REFRESH RESOURCES ALL" ohne Veranlassung



## 1. Mehrere hundert oder tausend Seiten in *EINEM* Dokument

- Lieber viele kleine Dokumente drucken Durch den geringeren Hauptspeicherbedarf teilweise extrem bessere Performance
- Problem, jemand kann dazwischen drucken Durch organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass dieser Drucker nicht verwendet werden kann (evtl. auch über die "Drucker-Ersetzung" im Kontroll-Zentrum)
- Systemvariablen (Seitennummer & maximale Seiten) stehen NICHT zur Verfügung Die Seitennummer durch eigenes "Mitzählen" richtig andrucken
- Printer-Dialog, nicht bei jedem Dokument angezeigen
   Der Printer-Dialog muss mit PrintEasy-APIs vorgeschaltet werden
   Die ausgewählten Daten werden an die verschiedenen Dokumente via Variable übergeben

Tip:

Sie können den Spoolnamen für jedes Dokument individuell setzen. Somit ist eine Fortschritts-Kontrolle im Druckerspooler möglich:

```
EXEC PRINT
OPEN DOCUMENT docname
PRINTING IS ON
SPOOLNAME IS "Dokument1"
END-EXEC
```

## 2. Zuwenig TEMP-Speicherplatz und Hauptspeicher

Der PrintEasy-Platzbedarf des Temp-Files wird immer verdreifacht (bis zu einer Obergrenze). Irgendwann muss geswappt werden, wenn es nicht mehr in den Hauptspeicher paßt. Generell sollte die PEF-Datei nicht größer werden als ¼ des verfügbaren TEMP-Platzes.

#### Größenverhältnisse:

- Bei PE 2.0 entspricht 1 Seite rund 1 MB im PEF & TEMP
- Bei PE 3.0 wurde das gravierend optimiert auf rund 50 100 KB je Seite im PEF & TEMP

## 3. Drucken mit Vorschau (Modus "DIRECT")

Der Aufbau der Vorschau braucht generell sehr viel Zeit,

Am zeitintensivsten ist dabei der Modus "DIRECT". Sie sollten lieber den Modus "ON-CLOSE" wählen.

#### Achtung:

Auch der PrintEasy-Status verbraucht bei großen Dokumenten sehr viel Zeit Sie sollten daher evtl. ganz auf den PrintEasy-Status verzichten oder lieber die Text-Variante des PrintEasy-Status verwenden.


### 4. Häufiges "BORDER IS ON"

Alle Striche bei "BORDER IS ON" müssen von PrintEasy einzeln gezogen werden. Jeder dieser Striche kostet verhältnismäßig viel Platz im PEF-File und Hauptspeicher.

Deshalb sollten Sie auf "BORDER IS ON" möglichst ganz verzichten und anstatt vieler kleiner Striche, lieber eine lange Linie erzeugen.

#### Tip:

Jede Grafik, Schattierung oder Linie kostet in der Summe sehr viel Zeit und Platz und sollte bei extrem großen Dokumenten auf ein Mindestmaß reduziert werden.

## 5. Ständiges Ändern der Schriften-Attribute

Alle Schriften, die mit "DEFINE FONT" bekannt gegeben wurden, müssen nur **einmal** berechnet werden. Das geschieht beim "INITIALIZE RESOURCES".

Für jede Schriften-Angabe außerhalb von "DEFINE FONT" muss eine temporäre Schrift verwaltet werden. Jede temporäre Schrift muss beim Verwendungszeitpunkt **neu** berechnet werden.

Deshalb ist es sehr viel besser für jede Schrift-Ausprägung einen DEFINE-FONT abzusetzen.

#### Relevant sind hierbei folgende Schriften-Attribute

- SIZE
- BOLD
- ITALIC
- LETTERSPACING

#### FALSCH!

• • •	•					
01	FELD	PIC	X(01)	VALUE	"A"	
				SIZE	IS	8
				BOLD	IS	ON.

#### **RICHTIG!**

```
EXEC PRINT DEFINE SECTION.

DEFINE FONT SCHRIFT-1

USING FONTNAME "ARIAL"

SIZE IS 8

BOLD IS ON.

....

01 FELD

PIC X(01) VALUE "A"

FONT IS SCHRIFT-1.
```



## 6. Angabe der Schriften-Attribute, die bereits bekannt sind

Es wird **nicht** überprüft, ob sich ein Attribut ändert. Jedes angegebene Schriften-Attribut bewirkt eine neue temporäre Schrift.

```
FALSCH!
```

```
EXEC PRINT DEFINE SECTION.

DEFINE FONT SCHRIFT-1

USING FONTNAME "ARIAL"

SIZE IS 8

BOLD IS ON.

....

01 FELD PIC X(01)

VALUE "A"

FONT IS SCHRIFT-1

BOLD IS ON

SIZE IS 8.
```

• • • •

#### **RICHTIG!**

```
EXEC PRINT DEFINE SECTION.

DEFINE FONT SCHRIFT-1

USING FONTNAME "ARIAL"

SIZE IS 8

BOLD IS ON.

....

01 FELD PIC X(01)

VALUE "A"

FONT IS SCHRIFT-1.

BOLD IS ON

SIZE IS 8.
```

### 7. "NEXT LOGICAL PAGE WITH REFRESH" ohne Veranlassung

Jeder "NEXT LOGICAL PAGE WITH REFRESH" bewirkt das Speichern und Verarbeiten **aller** Dokument-Attribute (wie Ausrichtung, Ränder, Kopf- & Fußzeilen, Wasserzeichen und Stempel). Auch hier wird **nicht** überprüft, ob sich ein Attribut ändert.

Sie dürfen den NEXT LOGICAL PAGE **WITH REFRESH** nur durchführen, wenn sich die Dokument-Attribute auch ändern.

Ein prophylaktischer Einbau dieses Attributes ist unsinnig und kostet unnötig Zeit und Platz.



### 8. Schwarz-Weiß-Grafiken als True-Color

Jede Grafik muss einmal im PEF-File gespeichert werden. Wenn viele **verschiedene** Grafiken verwendet werden, sollte man eine Optimierung durchführen. Nicht optimierte Grafiken verbrauchen unnötig viel Platz im PEF-File und Zeit bei der Verarbeitung.

Bitte speichern Sie niemals eine Schwarz-Weiß-Grafik z.B. als True-Color ab. Vermeiden Sie auch übertrieben große Auflösungen und Formate. In diesem Fall muss das

Vermeiden Sie auch übertrieben große Auflösungen und Formate. In diesem Fall muss das System die Grafik nach unten skalieren und das kann manchmal sogar zu einer Verschlechterung des Druck-Bildes führen.

### 9. Andere Grafikformate als "BMP"

Grafiken im BMP-Format können direkt verarbeitet werden. Im Temp-File genügt dabei ein Verweis auf die eigentliche Grafik-Datei. Sie wird nicht mehr zusätzlich gespeichert.

Alle anderen Formate müssen zunächst in das BMP-Format konvertiert werden. Das bedeutet auch, dass die neuen Grafik-Informationen im Temp-File gespeichert werden müssen.

## 10. "REFRESH RESOURCES ALL" ohne Veranlassung

Bitte aktualisieren Sie nur die Ressourcen, die auch verändert wurden.

#### FALSCH!

```
....
EXEC PRINT
REFRESH RESOURCES ALL
END-EXEC
....
```

#### **RICHTIG!**

```
EXEC PRINT

REFRESH RESOURCES FONT FONT-1

END-EXEC

....

EXEC PRINT

REFRESH RESOURCES FONT FONT-2

END-EXEC

....
```



## Ausnahmen bestätigen die Regel...

### Verwendung von druckerinternen Schriften

Abweichend von unseren sonstigen Empfehlungen, kann in dieser Situation, die Verwendung von "druckerinternen" Schriften durchaus eine erhebliche Performance-Steigerung beim Ausdruck bedeuten.

Allerdings bedeutet die Verwendung dieser Druckerschriften keine Verbesserung bei der Aufbereitung des Dokuments.

#### Achtung:

#### ■ Nicht jeder Drucker hat die gleichen Schriften

- Arbeiten Sie mit "ALTERNATE FONTNAME" bei der Definition der Schriften im COBOL-Programm.
- Geben Sie für diese Schrift eine Ersetzungsregel "Im Fehlerfall" im Kontrollzentrum vor
- Definieren Sie eine externe Schrift und verwenden diese im COBOL-Programm

#### Ersatzschriften oder uneinheitliche Drucker-Schriften haben andere Buchstabenbreiten

- Dadurch entsteht grundsätzlich ein verändertes Erscheinungsbild beim Ausdruck
- Das führt dann auch zu uneinheitliche Zeilenumbrüche und Seitenwechsel bei den verschiedenen Druckern



## Ausführungsgeschwindigkeit

Mit diesem Dialog aus dem PrintEasy-Kontrollzentrum läßt sich die Priorität von PrintEasy beliebig einstellen.

Ausführungsgeschwindigkeit 🔀									
eren	Speicheranforderunger								
Ausdruck	Vergrößerung des Speichers								
C Am höchsten	schnell ( 2.x kompatibel)								
C Hoch	C Mittel								
Normal	C Niedrig								
C Niedrig									
C Am niedrigsten									
OK									
	ren Ausdruck O Am höchsten O Hoch O Normal Am niedrigsten								

#### ■ Hohe Priorität bei Aufbereitung / Ausdruck

- Hohe Priorität bedeutet, dass PrintEasy einen sehr großen Anteil der Rechnerkapazität bekommt und andere Applikationen gebremst werden
- Das ist immer dann sinnvoll, wenn sich der Rechner hauptsächlich mit PrintEasy beschäftigen soll (z.B. bei Massendruck)
- Höhere Performance

#### ■ Niedrige Priorität bei Aufbereitung / Ausdruck

- Niedrige Priorität bedeutet, dass PrintEasy einen vergleichsweise kleinen Anteil der Rechnerkapazität bekommt und somit parallel auch mit anderen Anwendungen gearbeitet werden kann.
- Diese Einstellung sollten Sie wählen, wenn die Dokumente eher wenige Seiten umfassen und neben der PrintEasy-Aufbereitung auch noch andere Applikationen aktiv sein dürfen.
- Der Anwender kann somit neben der Aufbereitung mit PrintEasy mit dem Rechner weiter arbeiten.
- Die PrintEasy-Aufbereitung dauert länger

#### Normale Priorität bei Aufbereitung / Ausdruck

PrintEasy bekommt die gleiche Rechnerkapazität wie alle anderen Anwendungen.



# **Die PrintEasy Vorschau**

# Überblick

Die PrintEasy Vorschau erlaubt die bildschirmorientierte Vorabbetrachtung der Druckergebnisse. Sie können dann problemadequat entscheiden ob und was tatsächlich gedruckt werden soll.





## Aufruf der Vorschau und Bedienelemente des Primärfensters

Der Aufruf der PrintEasy Vorschau kann in mehreren Varianten erfolgen:

- Der Aufruf erfolgt in Ihrer Anwendung programmgesteuert beim OPEN DOCUMENT indem dort das Attribut PREVIEW auf ON gesetzt wird.
- Sie starten die PrintEasy Vorschau als eigenes Werkzeug durch Doppelklick auf das zugehörige Icon in der PrintEasy Programmgruppe.
- Eine PEF-Datei kann im Windows Explorer mit Doppelklick oder "Öffnen" im Kontextmenü in der Vorschau geöffnet werden.
- Eine PEF-Datei kann per Drag&Drop aus dem Windows Explorer auf die PrintEasy Vorschau gezogen werden.

Es wird ein PrintEasy Vorschau Primärfenster aufgeblendet. Die Darstellung der Dokumente selbst erfolgt je Dokument in einem eigenen Sekundärfenster mit eigenen Standard Windows Bedienerelementen wie Scrollbars, Minimize-, Maximize- und Beenden-Symbole.

Die Darstellung der Dokumentenfenster erfolgt im programmgesteuerten Fall automatisch. Im Werkzeugfall muss über **Datei/Öffnen** zunächst eine PrintEasy \*.PEF-Datei ausgewählt und geladen werden.

Analog läßt sich ein Dokument über Datei/Speichern unter... als .PEF-Datei abspeichern.

Über den Menüpunkt "Fenster" läßt sich die Anordnung der Dokumentfenster festlegen.

- "Kaskadiert" ordnet die einzelnen Dokumentfenster hintereinander an. Das gewünschte Fenster kann durch Klicken in die Titelleiste zum vordersten gemacht werden
- "Geteilt" ordnet die einzelnen Dokumentfenster untereinander an.



## Die Bedienungselemente im Dokumentfenster

Innerhalb eines Dokumentfensters kann über die Bedienungselemente in der Toolbar verschiedene Aktivitäten ausgelöst werden

🚘 🖬 🍳 50% 🔽 🔍		l 🗅 🕼 🖨	🖄 11 🕂 🚯 🔲
---------------	--	---------	------------

- **Öffnen**. Hierüber kann eine PEF-Datei in die Vorschau geladen werden.
- Speichern. Über diesen Knopf wird die aktuelle Ansicht in eine PEF-Datei gespeichert.
- Zoom-Out. Hiermit können Sie das Dokument am Bildschirm stufenweise kleiner darstellen und sich damit einen besseren Gesamtüberblick verschaffen. Die gleiche Wirkung erzielen Sie durch Klick mit der rechten Maustaste. Die Darstellungsgröße wird in der Statuszeile des Primärfensters in % angegeben
- **50% Direkte Zoomstufe**. Über diese Auswahlbox kann die Zoomstufe direkt ausgewählt werden.
- Zoom-In. Hiermit können Sie das Dokument am Bildschirm stufenweise größer darstellen und damit Details besser erkennen. Die gleiche Wirkung erzielen Sie durch Klick mit der linken Maustaste.
- Dokumentbeginn. Hiermit positionieren Sie auf die erste Seite des Dokuments.
- Zurück. Hiermit blättern Sie auf die vorhergehende Seite des Dokuments. Die aktuelle Seitennummer und die Gesamtseitenzahl wird in der Statuszeile des Primärfensters angegeben.
- Seitennummer. Hiermit positionieren Sie auf eine bestimmte Seite im Dokument. Die Angabe der Seitennummer erfolgt im dazu aufgeblendeten Dialog.
- Vorwärts. Hiermit blättern Sie auf die nächste Seite des Dokuments.
- **Dokumentende**. Hiermit positionieren Sie auf die letzte Seite des Dokuments.
- Druck der aktuellen Seite.
- Druck des gesamten Dokuments.



Drucken bestimmter Seiten und Auswahl des Druckers. Es können alle Seiten des Dokuments, die aktuelle Seite oder ein Seitenbereich gedruckt werden. Für die Seitenbereichsangabe gibt es drei mögliche Formate:

- Angabe einer Seitenzahl zum Druck einer einzelnen Seite.
- Drucken eines Seitenbereichs mit Angabe der Start- und Endseitennummer.
- Druck des gesamten Dokuments ab einer bestimmten Seitenzahl.

Drucken	×
Drucker	OK ]
\\eelinuxlb\sharpcopy	Abbruch
Alle Seiten	
○ A <u>k</u> tuelle Seite	
○ <u>S</u> eitenbereich	
Mögliche Formate: 1 einzelne Seite 2-4 Seiten 2 bis 4 5- Alle Seiten ab S	eite 5

- Refresh. Baut das Dokumentfenster neu auf.
- **Fixe Fensterposition.** Beim Seitenwechsel wird die Fensterposition beibehalten.
- Wechsel zum Seitenanfang. Beim Seitenwechsel wird zum Seitenanfang gescrollt.



Dokumentinformation. Zeigt zusätzliche Dokumentinformationen zum aktuellen Dokument an. Diese Informationen sind nur verfügbar, wenn das Dokument ab der PrintEasy Version 1.0.3 erzeugt worden ist.

PEF File Informationen	×
Drucker: Lexmark Optra R Erzeugt am 17.5.1999 18:42 Erzeugt mit PrintEasy V 1.0.3 Beta 2 Port: \\Gidsrv2\laserempfang	
, OK]	



Hilfslinien und Zebra. Für die PrintEasy Vorschau können Hilfslinien, wie physische und logische Seitenränder oder auch Rasterlinien eingeblendet werden.

Hilfsfunktionen - DOC-UMSATZLISTE		×
Hilfslinien Zebra-Definition		
<ul> <li>Benutzung der globalen Einstellungen</li> <li>Dokumentspezifische Einstellung</li> <li>Positionierungshilfen</li> <li>Gridlines 10mm</li> <li>Gridlines 5mm</li> <li>Oruckbereich physische Seite</li> <li>Druckbereich logische Seite</li> <li>Textlänge</li> </ul>	Darstellung O Hilfslinien hinten A O Hilfslinien vorne	
	ОК	
Hilfsfunktionen - DOC-UMSATZLISTE		×
Hilfslinien Zebra-Definition		
<ul> <li>Benutzung der globalen Einstellung;</li> <li>Dokumentspezifische Einstellung</li> </ul>		
Zebra-Definition Zebra Abstand: 50 1/10 mm		

Farbe:

#80ff80

Farbe ..

ΟK



## Hilfslinien für Textlängen

Bei der alltäglichen Arbeit mit PrintEasy stößt man immer wieder auf das Problem, dass Leerzeichen ja bekanntlich nicht angezeigt werden und man somit nicht die genau Länge einer Textbox erkennen kann.

Um dieses Problem zu lösen, kann man die Hilfslinien für Textlängen zuschalten:

Hilfsfunktionen - DOC-UMSATZLISTE	×
Hilfslinien Zebra-Definition	
<ul> <li>Benutzung der globalen Einstellungen</li> <li>Dokumentspezifische Einstellung</li> <li>Positionierungshilfen</li> <li>Gridlines 10mm</li> <li>Gridlines 5mm</li> <li>Druckbereich physische Seite</li> <li>Druckbereich logische Seite</li> <li>Textlänge</li> </ul>	Darstellung Hilfslinien hinten Hilfslinien vorne
	ОК

Sobald der Haken bei "Textlänge" gesetzt ist, wird dann um jede Textbox einen farbigen Rahmen gezogen, so dass sich nun die jeweilige Länge exakt ablesen läßt:

Art-Nr.	001 001 La	nge Herrenjeans	
Größe	Umsatz	Gewinn	Rentabilität
34	1807,50	488,47	27,02
36	878,50	252,68	28,76
40	3122,40	941,96	30,17



## **Programmgesteuerte Konfiguration**

## Festlegung der Dialogpositionen

Zur Laufzeit blendet PrintEasy diverse Dialoge auf, z.B. die Druckerauswahl. Die Positionen dieser Dialoge können Sie folgendermaßen konfigurieren:

#### ■ Über das PrintEasy-COBOL-Programm (dynamisch)

Die Angabe von VERTICAL und HORIZONTAL DIALOG-POSITION CENTERED beim OPEN DOCUMENT legt die Anzeige-Position fest.





#### ■ Über das Kontrollzentrum (statisch)

Im Kontroll-Zentrum von PrintEasy finden Sie den Punkt "Dialogpositionen". Hierbei können Sie die einzelnen Anzeigepositionen für die entsprechenden Dialoge festlegen.

Dialogpositionen	×
Dialog <u>N</u> ame	
Druckerauswahl 💌	
<ul> <li>Dialogposition von Windows vorgeben</li> <li>Benutzerdefiniete Dialogposition</li> <li>C</li> <li>C<!--</td--><td></td></li></ul>	
Ok	

#### ■ Über das API "PETOOLS\_SET\_DIALOG\_POS"

Mit diesem API wird der oben angezeigte Dialog aufgeblendet.

```
WORKING-STORAGE SECTION.
       . . . .
       01 PE-VERT-POS
                                         PIC X(11).
       01 PE-HORIZ-POS
                                         PIC X(11).
       01 PE-RETURN-CODE
                                          PIC S9(05) COMP-3.
       . . . .
PROCEDURE DIVISION.
       . . . .
                       TO PE-VERT-POS
TO PE-HORIZ-POS
       MOVE "CENTERED"
       MOVE "CENTERED"
                                     TO PE-HORIZ-POS
       CALL "PETOOLS_SET_DIALOG_POS"
                        USING BY REFERENCE PE-VERT-POS
                             BY REFERENCE PE-HORIZ-POS
                              BY REFERENCE PE-RETURN-CODE
       . . . .
```



## Größe der Vorschau

Die Größe der eigentlichen Vorschau und des Dokument-Fensters innerhalb der Vorschau können Sie über den OPEN DOCUMENT bestimmen.



## Titelzeile der Vorschau

Falls Sie die Titelzeile der Vorschau verändern möchten, können Sie das über PREVIEW-TITLE beim OPEN DOCUMENT tun. Wenn Sie keinen PREVIEW-TITLE angeben, wird der Name des Dokumentes verwendet.





### **Parent-Window**

Das API "PECOBOL\_SET\_PARENT\_HWND" sollte vor dem eigentlichen OPEN DOCUMENT abgesetzt werden und bewirkt, dass alle PrintEasy-Dialoge (z.B. Druckerdialog) zugehörig zum angegebenen Fenster (via HWND) aufgeblendet werden.

WORKING-STORAGE SECTION. .... 01 PE-PARENT-HWND PIC 9(11) COMP-3. 01 PE-RETURNCODE PIC S9(05) COMP-3. .... PROCEDURE DIVISION. .... CALL "PECOBOL\_SET\_PARENT\_HWND" USING PE-JOBHANDLE PE-PARENT-HWND PE-RETURNCODE ....



## Vordefinition der Vorschau in der DEFINE SECTION

Das grundsätzliche Aussehen der Vorschau kann in der DEFINE SECTION definiert werden:

- Definition der Preview- und Dokument-Fenster-Größe über PREVIEW-SIZE IS... bzw. DOCUMENT-SIZE IS...
- Bekanntgabe der Preview- und Dokument-Fenster-Konfigurationsstruktur f
  ür die Verf
  ügbarkeit von Symbolen





Durch das Füllen der Felder der Strukturen **datastructure-1** und **datastructure-2** mit **ENABLED**, **DISABLED**, **CFG-DEFAULT** oder **UNCHANGED** wird festgelegt, welche Symbole innerhalb der Vorschau verfügbar sein sollen:

Die Inhalte von **datastructure-1** geben die Einstellungen der Vorschau vor.

01	PE-	-PREVIEW-CONFIG.		
	05	PE-PREV-CONF-FILE-MENU	PIC	X(11).
	05	PE-PREV-CONF-FILE-OPEN	PIC	X(11).
	05	PE-PREV-CONF-HELP-MENU	PIC	X(11).
	05	PE-PREV-CONF-HELP	PIC	X(11).
	05	PE-PREV-CONF-ABOUT	PIC	X(11).
	05	PE-PREV-CONF-MINIMIZE	PIC	X(11).
	05	PE-PREV-CONF-MAXIMIZE	PIC	X(11).
	05	PE-PREV-CONF-WINDOW-MENU	PIC	X(11).
	05	PE-PREV-CONF-PREVIEW-EXIT	PIC	X(11).
	05	FILLER	PIC	X(200).

Mögliche Optionen für die einzelnen Komponenten kann ENABLED, DISABLED, CFG-DEFAULT oder UNCHANGED sein.

Die Inhalte von datastructure-2 geben die Einstellungen f
ür das Dokumentfenster in der Vorschau vor.

01	PE-	-DOCUMENT-WINDOW-CONFIG.		
	05	PE-DOC-CONF-FILE-SAVE-AS	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-DOCUMENT-EXIT	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-ZOOM	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-SELECT-PAGE	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-NAVIGATE-MENU	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-NAVIGATE	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-PRINT-CURRENT-PAGE	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-PRINT-ALL-PAGES	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-PRINT-RANGE	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-REFRESH	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-INFORMATION	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-HELPLINES	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-MINIMIZE	PIC	X(11).
	05	PE-DOC-CONF-MAXIMIZE	PIC	X(11).
	05	FILLER	PIC	X(200).

Mögliche Optionen für die einzelnen Komponenten kann ENABLED, DISABLED, CFG-DEFAULT oder UNCHANGED sein.



### Dynamische Veränderung der Symbole innerhalb der Vorschau

Die Symbole der Vorschau können auch dynamisch verändert werden. Hierfür müssen Sie die Felder der unter DEFINE PREVIEW angegebenen Strukturen mit den geänderten Werten ENABLED, DISABLED, CFG-DEFAULT oder UNCHANGED füllen.

- **ENABLED** Symbol ist verfügbar
- DISABLED Symbol ist ausgegraut und kann nicht angewählt werden
- **CFG-DEFAULT** Symbol wird so dargestellt, wie im Kontrollzentrum festgelegt
- UNCHANGED Die Darstellung des Symbols wird nicht verändert

Die Aktualisierung der Vorschau erfolgt über folgende Befehle:

REFRESH PREVIEW-CONFIGURATION verändert die Verfügbarkeit der Symbole des Vorschau-Containers.

	►►-REF	RESH	PREVI	EW-CON	NFIGU	RATION		-PREVI	EEW	-pre	view	-name	►◀	
										1				
							LOF		I	dat	anan	ne-1		
FF	RESH	DOCL	JMENT	-WIND(	DM-CO	ONFIGU	RAT	ION	paß	t	die	Sym	bole	des
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1									

RE Dokumentfensters innerhalb der Vorschau an.

►►-REFRESH DOCUMENT-WINDOW-CONFIGURATION-





## Statische Festlegung der Symbole innerhalb der Vorschau

- Grundsätzlich kann die Verfügbarkeit der einzelnen Symbole der Vorschau auch im Kontrollzentrum festgelegt werden.
- Hierfür müssen Sie in den Systemverwalter wechseln. Das geforderte Paßwort ist "Tom". Bitte achten Sie auf Gro
  ß-/Klein-Schreibung.

Systemverwalter	×
[Vorschaukonfiguration]	
PrintEasy Konfiguration	
🖅 🕂 Funktionsfreischaltungen	

Wenn Sie jetzt den Punkt "Vorschaukonfiguration" auswählen wird folgender Dialog angezeigt:

Preview Configuration		X
Datei Steuerung Fens	ster Hilfe Vorschau Document	
Menü Datei	Enabled 💌	
Aktuelle Seite	Enabled 💌 🗅	
Alle Seiten	Enabled 💌 😰	
Gewählte Seiten	Enabled 💌 🚭	
Speichern	Enabled 🗾 🔚	
Laden	Enabled 🗾 🗃	
	Cancel	

Durch die Auswahl von **ENABLED** bzw. **DISABLED** können Sie definieren, ob das Symbol verfügbar (ENABLED) oder ausgegraut (DISABLED) dargestellt wird.



## Steuerung der PrintEasy Vorschau über PE-Syntax

Die einzelnen Menüpunkte der Vorschau können auch über CONTROL DOCUMENT-WINDOW innerhalb des COBOL-Programms durchgeführt werden.



Jede Aktion wird zunächst mit CONTORL DOCUMENT-WINDOW eingeleitet. Die DOCUMENT-INSTANCE-ID erhalten Sie aus der DOCUMENT-INFORMATION-AREA des zugehörigen Dokumentes.

Speichern des Dokumentes in der Vorschau



Schließen des Dokumentes



Dokument-Ansicht vergrößern



Dokument-Ansicht verkleinern





Erste Seite anzeigen



■ Vorige Seite anzeigen



■ Nächste Seite anzeigen



■ Letzte Seite anzeigen



Aktuelle Seite drucken



Alle Seiten drucken



Bereich drucken





Ansicht aktualisieren



PEF-Information anzeigen



Dokument-Fenster minimieren



Dokument-Fenster maximieren



■ Dokument-Fenster in Ursprungsgröße darstellen





### Steuerung der PrintEasy Vorschau über APIs

Die einzelnen Menüpunkte der Vorschau können auch über PETOOLS\_PREV\_CONT\_... innerhalb des Non-PrintEasy-COBOL-Programms durchgeführt werden.

Alle notwendigen Felder sind in der Copy-Strecke "PREVCONT" definiert:

01	PE-PREVIEW-CONTROL-INFO.	
	05 PE-PREV-CONT-DOC-INSTANCE-ID	PIC 9(09) COMP-3.
	05 PE-PREV-CONT-PAGE-NUMBER	PIC 9(09) COMP-3.
	05 FILLER	PIC X(500).
01	PE-PREVIEW-CONTROL-SAVE.	
	05 PE-PREV-CONT-SAVE-FILE	PIC X(254).
	05 PE-PREV-CONT-SAVE-OVERWRITE	PIC 9(01) COMP-3.
	88 NO-OVERWRITE	VALUE ZERO.
	88 OVERWRITE	VALUE 1.
	05 FILLER	PIC X(500).
01	PE-PREVIEW-CONTROL-PRINT.	
	05 PE-PREV-CONT-PRINT-RANGE	PIC X(254).
	05 FILLER	PIC X(500).
01	PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE	PIC S9(05) COMP-3.

Bei allen APIs in diesem Bereich muss zunächst das Feld PE-PREV-CONT-DOC-INSTANCE-ID gefüllt werden. Diese Dokument-Instance-ID erhalten Sie zum Beispiel beim Aufruf von PETOOLS\_PRINT\_PEF über die Variable PE-PRINT-PEF-DOC-SIZE aus der Copy-Strecke "PRINTPEF":

.... MOVE PE-PRINT-PEF-DOC-INSTANCE-ID TO PE-PREV-CONT-DOC-INSTANCE-ID

. . . .



Speichern des Dokumentes in der Vorschau

Schließen des Dokumentes

. . . .

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_CLOSE"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```

Dokument-Ansicht vergrößern

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_ZOOMIN"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```

Dokument-Ansicht verkleinern

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_ZOOMOUT"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```



#### Erste Seite anzeigen

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_FIRSTPAGE"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
....
```

#### ■ Vorige Seite anzeigen

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_PREVPAGE"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```

#### Nächste Seite anzeigen

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_NEXTPAGE"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
....
```

#### Letzte Seite anzeigen

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_LASTPAGE"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
....
```



#### Aktuelle Seite drucken

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_PRINTCURR"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```

#### Alle Seiten drucken

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_PRINTALL"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```

#### Bereich drucken

.... MOVE "1-2" TO PE-PREV-CONT-PRINT-RANGE CALL "PETOOLS\_PREV\_CONT\_PRINTRANGE" USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE ....



#### Ansicht aktualisieren

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_REFRESH"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```

#### PEF-Information anzeigen

. . . .

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_INFORMATION"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```

#### Dokument-Fenster minimieren

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_MINIMIZE"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
....
```

#### Dokument-Fenster maximieren

. . . .

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_MAXIMIZE"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
```

#### Dokument-Fenster in Ursprungsgröße darstellen

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_WINDOWED"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
....
```



Aktuell sichtbare Seite setzen

MOVE 3 TO PE-PREV-CONT-PAGE-NUMBER CALL "PETOOLS\_PREV\_CONT\_GETCURRPAGE" USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE

Seitenzahl der aktuellen Seite ermitteln

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_GETCURRPAGE"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
DISPLAY PE-PREV-CONT-PAGE-NUMBER
```

Anzahl Seiten ermitteln

```
CALL "PETOOLS_PREV_CONT_GETMAXPAGES"
USING BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-INFO
BY REFERENCE PE-PREVIEW-CONTROL-RETURN-CODE
DISPLAY PE-PREV-CONT-PAGE-NUMBER
```



## **Die PrintEasy Vorschau als OCX / ActiveX Control**

- Mit Hilfe des Preview-ActiveX-Controls können Sie die PrintEasy Vorschau in Ihre eigene grafische Anwendung integrieren.
- Die Steuerung der Vorschau erfolgt dann über die bereit gestellten Methoden und Attribute. Sie haben somit eine uneingeschränkte Freiheit über das Aussehen und den Funktionsumfang der Vorschau.

🚮 PrintEasy 20	00 - Umsatz-Anzeige via (	DCX	
Datei <u>N</u> avigation	ı		
Gehe zu Artike	l 268055 Klappsofa		
		Umsatz- und Inventurliste	iette: Svon 6
Grp-Vr. Gruppenb 047 Schränke	czelchnung		
Art-Ve. Artikelbez 047 004 Büchersch	reichnung Artikeibesk Irank Punktionak	chrolibung er Schrank mit vier Einlegebögen und verschlie Waren Rügeintren	ten
Ausstattur Pumlert, w Pumlert, s Buchenac	ng VK-Prois viš 144,00 chwarz 144,00 hbliaung 174,00 Andk	Manage         Unset         E.K.Prote         Bostand         Inventationage           13         10512.00         120,00         26         130,00         120,00           19         5516.00         120,00         42         5448,00           24         4115.00         146,00         53         7638,00           25         203.00,00         445         515845,00         15845,00	
Art-Vr. Artikelbez 647-036 Phonowag	reichnung Artikelbesk Jen Rollbarer #	chreibung Hischrank mic zweißögliger Glassotre und Bohrungen für die Kabelführung	- <b></b> 1
Ausstattur Pumlert, s Buchenac Buchenac	ng VK.Prols chwarz 117,60 hbliaung hell 126,00 hbliaung roc 126,00 Ardk	Macrop:         Wheatt         E.K.Prots         Bostind         Inventationag           54         6389.06         98.06         143         14014.00         1           30         4014.00         105.00         42         4410.00         5           53         6673.00         105.00         78         3100.00         554.620           columeace:         17542.66         Anticitiumonutocage:         2256.120         1	
Arl-Vr. Arlikelbez 047-266 Schuhsch	reichnung Artikeibesk rank Vogemer S	chrolisung Schuhschrank mit Rollien	
Aussiathu Schwarzbi Riffelbiech Baelstabl	ng VK-Phols lech, lacklent 172,80 n, lacklent 180,90 pollent 222,80 Antik	Marcage         Utwasht         E.KProte         Bostand         Inversite/stage           16         110,40         144,00         46         6409,00           16         100,00,00         150,00         25         3759,00           43         2564,00         189,00         18         3339,00           43         2565,60         189,00         13         335,00           celumsard:         22655,60         Artikelinu-enurbeoragi:         13560,00	
	Gruppenu	umsatz: 97234,80 Gruppeninventurbetrag: 77629,00	
Art-Vr. Artikelbez 268 066 Kiappsola	cichnung Artikelass Raffinieres	chrolikung s Klappsofa mit Federkemmataze	
Aussiathe Baurwoll Baurwoll Veloutez	ng VK-Pycis bezug, uni 414,00 bezug, gemustert 432,00 ug, uni 444,00 Antik	Monast:         EK-Prots         Bostand         Inventarbortag         E           30         12420,00         345,00         4         1380,00         5           5         2160,00         366,00         32         11520,00         32           23         10212,00         370,00         17         6,200,00           cidumsata:         24702,00         Artikelinvenouberag:         1010,00	



#### **Eigenschaften (Properties)**

#### PEFFileName

Name der PEF-Datei, die in der ActiveX-Preview angezeigt wird. Das Setzen dieses Attributes bewirkt dann auch das Laden der angegebenen PEF-Datei.

Definition in C / OLE

PEFFileName BSTR

Beispiel in MicroFocus-COBOL (lädt PEF-File in ActiveX-Preview)

01 PEFFileName PIC X(..)

INVOKE GIDOCX32 "SetPEFFileName" USING PEFFileName

#### MaxPages

Aktuelle Seitenanzahl des Dokumentes in der ActiveX-Vorschau.

Definition in C / OLE

MaxPages LONG

Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 MaxPages PIC S9(09) COMP-5

INVOKE GIDOCX32 "GetMaxPages" USING MaxPages

#### CurrentPage

Nummer der aktuell sichtbaren Seite.

Definition in C / OLE

CurrentPage LONG

#### Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 CurrentPage PIC S9(09) COMP-5 INVOKE GIDOCX32 "SetCurrentPage" USING CurrentPage



#### Methoden (Methods)

#### AboutBox

Diese Methode blendet die PrintEasy-Aboutbox auf.

Definition in C / OLE

void AboutBox();

Beispiel in MicroFocus-COBOL

INVOKE GIDOCX32 "AboutBox"

#### DisplayPefInfo

Diese Methode zeigt die Informationen zum PEF-File in der ActiveX-Vorschau an.

Definition in C / OLE

Bool DisplayPefInfo();

#### Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5.

INVOKE GIDOCX32 "DisplayPefInfo" RETURNING BOOL

#### FirstPage

Diese Methode zeigt die erste Seite des Dokumentes in der ActiveX-Vorschau an.

Definition in C / OLE

Bool FirstPage();

#### Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5. INVOKE GIDOCX32 "FirstPage" RETURNING BOOL



#### LastPage

Diese Methode zeigt die letzte Seite des Dokumentes in der ActiveX-Vorschau an.

Definition in C / OLE

Bool LastPage();

Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5.

INVOKE GIDOCX32 "LastPage" RETURNING BOOL

#### NextPage

Diese Methode zeigt die nächste Seite des Dokumentes in der ActiveX-Vorschau an.

Definition in C / OLE

Bool NextPage();

Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5.

INVOKE GIDOCX32 "NextPage" RETURNING BOOL

#### PrevPage

Diese Methode zeigt die vorige Seite des Dokumentes in der ActiveX-Vorschau an.

#### Definition in C / OLE

Bool PrevPage();

#### Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5.

INVOKE GIDOCX32 "PrevPage" RETURNING BOOL



#### PrintAllPages

Diese Methode druckt alle Seiten des Dokumentes in der ActiveX-Vorschau.

Definition in C / OLE

Bool PrintAllPages();

Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5.

INVOKE GIDOCX32 "PrintAllPages" RETURNING BOOL

#### PrintCurrentPage

Diese Methode druckt die aktuelle Seite des Dokumentes in der ActiveX-Vorschau.

Definition in C / OLE

Bool PrintCurrentPage();

Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5.

INVOKE GIDOCX32 "PrintCurrentPage" RETURNING BOOL

#### PrintPageRange

Diese Methode druckt den angegebenen Bereich des Dokumentes in der ActiveX-Vorschau.

Definition in C / OLE

```
Bool PrintPageRange();
```

Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 01	BOC LPF	)L RANGE	PIC PIC	S9(04) X()	COMP-5.	
INVC	OKE	GIDOCX32	"PrintPag	eRange"	USING RETURNING	LPRANGE BOOL



#### ZoomIn

Diese Methode vergrößert das Dokument in der ActiveX-Vorschau.

Definition in C / OLE

Bool ZoomIn();

Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5.

INVOKE GIDOCX32 "ZoomIn" RETURNING BOOL

#### ZoomOut

Diese Methode verkleinert das Dokument in der ActiveX-Vorschau.

Definition in C / OLE

Bool ZoomOut();

Beispiel in MicroFocus-COBOL

01 BOOL PIC S9(04) COMP-5.

INVOKE GIDOCX32 "ZoomOut" RETURNING BOOL



# Das PrintEasy Entwicklungszentrum

Das PrintEasy Entwicklungszentrum bietet dem Anwendungsentwickler die Möglichkeit, seine PrintEasy-Programme innerhalb einer Projektverwaltung entwickeln zu können.

🚮 PrintEasy Entwicklungszentrum - Copyright © 2000 GID mbH					
<u>D</u> atei <u>P</u> rojekt <u>S</u> ourcen <u>W</u> erkzeuge <u>E</u> instellungen <u>H</u> ilfe					
Filename	Date / Time	Туре	Status	Options	
D:\PRNEASY\SAMPLES\ARTIKEL\ARTP1.CBL	25.06.99 00:00	RMCOBOL Source			
D:\PRNEASY\SAMPLES\ARTIKEL\ARTP3.CBL	25.06.99 00:00	PE-Source	OK	oemtoansi	
D:\PRNEASY\SAMPLES\ARTIKEL\ARTP4.CBL	25.06.99 00:00	PE-Source	OK	oemtoansi	
D:\PRNEASY\SAMPLES\ARTIKEL\ARTP7.CBL	01.03.00 19:33	PE-Source	OK	oemtoansi	
D:\PRNEASY\SAMPLES\ARTIKEL\ARTINF01.CBL	19.08.99 11:39	PE-Source	OK	oemtoansi	
D:\PRNEASY\SAMPLES\PEBATCH\ARTP3.PEF	17.06.99 00:00	PrintEasy File			
D:\PRNEASY\SAMPLES\PEBATCH\ARTP4.PEF	17.06.99 00:00	PrintEasy File			
D:\PRNEASY\SAMPLES\PEBATCH\ARTP7.PEF	17.06.99 00:00	PrintEasy File			
D:\PRNEASY\SAMPLES\PEBATCH\ARTINF01.PEF	17.06.99 00:00	PrintEasy File			
•				۱.	
D:\PrnEasy\SAMPLES\artikel\artikel.pep					

- Dies ist vorallem sinnvoll, wenn der verwendete Compiler die integrierte Preprozessor-Technik nicht unterstützt und die PrintEasy Programme vor dem Compile erst noch mit dem PrintEasy Precompiler vorübersetzt werden müssen.
- Das Menü des PrintEasy Entwicklungszentrum kann zudem mit eigenen Werkzeugen angereichert werden. Dadurch ist es möglich auch den Compiler, den bevorzugten Editor oder auch den Debugger aus dem Entwicklungszentrum heraus aufzurufen.

## Arbeiten mit Projekten

- Das Entwicklungszentrum kann über das Startmenü aufgerufen werden, oder durch den Doppelklick auf eine PrintEasy Projektdatei. Die PrintEasy Projektdatei hat die Endung .PEP und enthält die Projektinformationen im ASCII-Format, kann also auch manuell editiert werden.
- Ein neues Projekt wird mit der Funktion Neu aus dem Menü Datei erstellt.
- Über die Funktion Hinzufügen im Menü Sourcen können dem Projekt beliebige Dateien zugeordnet werden.
- Die hinzugefügten Dateien können mit einem Doppelklick mit ihrer Windows-Verknüpfung geöffnet werden.
- Für markierte Dateien können aber auch die Funktionen des Menü **Sourcen** oder des Kontextmenüs ausgeführt werden.


### **Einstellen von Optionen**

Die Standardoptionen für das PrintEasy Entwicklungszentrum werden über die Funktion **Optionen** im Menü **Einstellungen** angegeben. Diese gelten für alle neue erstellten Projekte.

PrintEasy - Entwicklerzentrum Options	•
PrintEasy Precompile Options NOPEMIG NOINSTCHECK COMMENTS NOREALIA NOOEMTOANSI	kk
Copy-Directories %pehome%\cpy	-
Copy-Extensions PE-Extension PEMIG-Extension CPE PEM	1

Die Direktiven in der Liste können durch einen Doppelklick verändert werden. Die Bedeutung der Direktiven finden Sie in diesem Handbuch im Kapitel "PrintEasy Direktiven" auf Seite 415.

- Copy-Directories Hier werden die Pfade angegeben, in denen der Precompiler nach Copy-Books gesucht werden soll.
- Copy-Extension Hier können Dateierweiterungen für Copy-Books angegeben werden, die der Precompiler bei der Suche miteinbeziehen soll.
- PE-Extension
   Hier kann die Dateierweiterung f
  ür die precompilierte Source angegeben werden.
- PEMIG-Extension
   Hier kann die Dateierweiterung f
  ür migrierte Sourcen angegeben werden.



- Die Standardoptionen f
  ür das Projekt k
  önnen 
  über die Funktion Optionen im Men
  ü Projekt angegeben werden. Diese Einstellungen gelten f
  ür alle neuen Sourcen, die dem Projekt hinzugef
  ügt werden.
- Die Optionen für eine einzelne Source können über die Funktion Optionen im Menü Sourcen oder aus dem Kontextmenü eingestellt werden. Die von den Projekteinstellungen abweichenden Optionen werden in der Spalte Optionen angezeigt.
- Handelt es sich bei einer hinzugefügten Datei um kein PrintEasy Programm, dann kann für diese Datei die Option NON PrintEasy im Menü Sourcen oder im Kontextmenü gesetzt werden.

### Precompilieren von PrintEasy Programmen

- Alle Sourcen, die als PrintEasy Programme gekennzeichnet sind, können einzeln über die Funktion **PEPrecompile** im Menü **Sourcen** oder im Kontextmenü precompiliert werden.
- Soll das ganze Projekt precompiliert werden, kann man die Funktion PEPrecompile im Menü Projekt verwenden.



## Konfiguration des Entwicklungszentrum

Die Menüs des PrintEasy Entwicklungszentrum können über die Konfigurationsdatei **GID30DEV.INI** im Verzeichnis \PRNEASY\BIN mit weiteren Werkzeugen angereichert werden.

## Allgemeine Syntax

- ; Kommentare werden mit einem Semikolon in der ersten Spalte gekennzeichnet.
- %pehome%
   Platzhalter f
   ür die PrintEasy-Home-Verzeichnis.
- %file%
   Platzhalter f
  ür den Dateinamen der selektierten Datei.
- %filebase%
  Platzhalter f
  ür den Basename der selektierten Datei
- SEPARATOR Trennstrich f
  ür die bessere Untergliederung der Men
  üs.
- &
   Kennzeichnet den nachfolgenden Buchstaben f
  ür die Bedienung des Men
  üs 
  über die Tastatur.
- anzeigename = aktion Zusätzlicher Menüeintrag.
  - Der anzeigename erscheint als weiterer Menüpunkt.
  - Die aktion gibt das aufzurufende Programm mit Parameter an.



## Abschnitte der Konfigurationsdatei

Angabe von Standard-Direktiven für das Entwicklungszentrum

```
[OPTIONS]
NOPEMIG
COMMENTS
NOOEMTOANSI
NOTRACE
NOINSTCHECK
COBCPY = "%pehome%\cpy"
PEEXT = "CPE"
```

- COBCPY Angabe der Copy-Verzeichnisse
- PEEXT Angabe der Dateierweiterung f
  ür die precompilierten Datei.

#### Menü Werkzeuge

Hier können zusätzliche Menüpunkte definiert werden.

```
[TOOLS]
&Taschenrechner = "calc.exe"
&Pebatch = "%pehome%\samples\pebatch\pebatch.exe"
```

#### Menü Sourcen

Hier können zusätzliche Menüpunkte definiert werden.

```
[SOURCE-TOOLS]
&Notepad = "notepad.exe"
;Beispiel für die Workbench 4.0
&Edit = "MFENVG.EXE 32 ANIM2WG.EXE %file%"
&Compile = "MFENVG.EXE 32 COBOL.EXE %file% anim csi;"
&Debug = "MFENVG.EXE 32 ANIM2WG.EXE %filebase%"
&Run = "MFENVG.EXE 32 RUNW.EXE %filebase%.int"
```

#### Menü Hilfe

Hier können zusätzliche Menüpunkte definiert werden. Die angegebenen Dateien werden mit ihrer Windows-Verknüpfung geöffnet.

```
[DOCS]
&Handbuch = "%pehome%\PEGS2.PDF"
&Referenz = "%pehome%\PEREF3.PDF"
&Apis = "%pehome%\PEAPIS2.PDF"
&FAQs = "%pehome%\PEFAQ2.PDF"
&Samples = "%pehome%\PEBSP2.PDF"
```

#### Standardprojekt

Hier kann ein PrintEasy Projekt angegeben werden, welches standardmäßig mit dem Entwicklungszentrum gestartet werden soll.

```
[DEFAULTS]
project = "%pehome%\samples\artikel.pep"
```



# **Der PrintEasy-Analyzer**

Der PrintEasy-Analyzer dient in erster Linie dazu, den tatsächlichen Ablauf eines PrintEasy-Programms im nachhinein nachzuvollziehen und auf diese Weise Fehler oder unvorteilhafte Programmierungsfolgen aufzuspüren.

Damit dies jedoch möglich ist, muss das COBOL-Programm zunächst mit der Direktive "EXEC-TRACE" übersetzt und anschließend einmal durchlaufen werden. Während des Programmlaufs wird nun automatisch eine PEX-Datei erzeugt, die jeden PrintEasy-EXEC protokolliert.

Date       Suchen       Fehlerprotokoll         Image: Suchen <t< th=""><th>📑 Pri</th><th>ntEasy A</th><th>nalyzer - Copyright EasiRun GmbH</th><th></th></t<>	📑 Pri	ntEasy A	nalyzer - Copyright EasiRun GmbH	
Image: Second	Datei	Suchen	Fehlerprotokoll	
11       EXEC PRINT       163         11       FLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER       164         11       VERTICAL POSITION IS CENTERED       166         11       HORIZONTAL POSITION IS CENTERED       166         11       END-EXEC       168         12       EXEC PRINT       170         12       NEXT PHYSICAL PAGE OF DOC-ANALYZER       171         13       EXEC PRINT       173         13       EXEC PRINT       174         13       END-EXEC       175         14       PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER       176         14       PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER       179         14       PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER       179         14       PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER       179         14       PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER       181         14       PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER       181         14       PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER       182         14       END-EXEC       183         14       END-EXEC       183         15       FERFORM WARNING-ZAEHLER > ZERO       184         PERFORM WARNING-HI	2	<b>∖</b> ® <b>√</b> ®		
	Print Print	11 11 11 11 11 11 12 12 12 12	EXEC PRINT PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER VERTICAL POSITION IS CENTERED HORIZONTAL POSITION IS CENTERED END-EXEC EXEC PRINT CLOSE DOCUMENT DOC-ANALYZER END-EXEC EXEC PRINT CLOSE DOCUMENT DOC-ANALYZER END-EXEC EXEC PRINT PLACE "TEST-ZEILE" UPON DOCUMENT DOC-ANALYZER VERTICAL POSITION IS CENTERED HORIZONTAL POSITION IS CENTERED HORIZONTAL POSITION IS CENTERED END-EXEC IF PE-WARNING-ZAEHLER > ZERO PERFORM WARNING-HINWEIS END-IF	163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 <b>178</b> 179 180 181 182 183 184 185 186
STOP RUN. 188			STOP RUN.	187 188
				189 🖵

Mit den Navigationsknöpfen (oben) können Sie nun jeden durchlaufenen EXEC-Befehl Schritt für Schritt nachvollziehen. Sollte das System hierbei einen Fehler feststellen, wird dies über eine entsprechende Meldung angezeigt.

Über den Menüpunkt Fehlerprotokoll können Sie sich auch direkt eine Liste mit allen Problemfeldern erzeugen lassen.

#### Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Dirketive "NOPSI" in diesem Fall nicht gesetzt werden darf, da in der PSI-Datei wertvolle Informationen über die COBOL-Source abgelegt werden.



# **Der PrintEasy Source-Viewer**

Bei jedem PrintEasy-Precompile wird eine Datei mit der Endung "PSI" erzeugt. Diese Datei enthält Informationen über die PrintEasy innerhalb der COBOL-Source.

Mit Hilfe des Source-Viewers können Sie jetzt schnell an die EXEC-Statements innerhalb der COBOL-Source springen oder die beim PrintEasy-Precompile aufgetretenen Fehler analysieren.

🚮 Print	Easy SourceView	er - Copyright © 20	)00 GID mbH			
<u>D</u> atei <u>3</u>	<u>S</u> uchen					
<b>2</b>	l <u>a</u> <b>l</b> a <b>k</b> a	<u>*</u> * * *	:			
Print Easy	151	SIZE		IS 11 POI	NTS	<b></b>
Print Easy	152	TEXT-C	OLOR	IS BLACK		
Print Easy	153	BACKGR	OUND-COLOI	R IS TRANSPA	ARENT	
Print Easy	154	BOLD		IS ON.		
Print Easy	155					
Print Easy	156	DEFINE LIN	ETYPE LIN	IE-DUENN WI.	ГН	
×	Severe	11001	Unbekann	ter Begrif	f VIDTHS	
×	Severe	11106	Ungült. V	Vidth-Kons	t. HAIRLINE	
Print Easy	157	WIDTHS	IS HAIRL	INE		
Print Easy	158	STYLE	IS DOT			
Print Easy	159	TYPE	IS SINGLE			
×	Severe	11210	Linetype-	-Vidth feh	lt	
Print Easy	160	COLOR	IS BLACK.			
Print Easy	161					
Print Easy	162	DEFINE LIN	ETYPE LIN	IE-RAHMEN W	ITH	
Print Easy	163	WIDTH	IS THIN			
Print Easy	164	STYLE	IS SOLID			
Print Easy	165	TYPE	IS SINGLE			
Print Easy	166	COLOR	IS BLACK.			
Print Easy	167					
Print Easy	168	DEFINE BAR	CODETYPE	BARC-EAN8	WITH	
Print Easy	169	STYLE		IS EAN8		
Print	170	CHECKS	UM	IS ON		
ERROR	1					1.

#### Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die PSI-Dateien ab der PrintEasy-Version 5.0 ihr Format geändert haben und somit nicht mehr mit denen von älteren PrintEasy-Versionen kompatibel sind. Das neue (aktuelle) Format erhalten Sie durch erneutes Umwandeln Ihrer Source.



# Der PrintEasy-Debugger (Spy)

Der PrintEasy-Debugger ist ein reines Entwickler-Werkzeug. Das heißt, der PrintEasy-Debugger taucht beim Endanwender erst gar nicht auf.

Mit dem PrintEasy-Debugger können Sie während des Tests wichtige Informationen abfragen und im Warnungs- oder Fehlerfall die Ursachen leichter einkreisen.

Der RrintEasy-Debugger meldet sich immer dann zu Wort, wenn Informationen, Warnungen oder Fehler auftreten.

Sie können für diese Bereiche im Kontrollzentrum genau festlegen, wie dieser sich in so einem Fall verhalten soll.



# **Debugger-Konfiguration (Kontrollzentrum)**

## Allgemeine Einstellungen

Den nachfolgenden Dialog finden Sie, wenn Sie im Kontrollzentrum auf "Debugger Config" klicken.

Entwickler De	bugging Konfiguration	×
<u>P</u> rint	immer aus	
P <u>e</u> f	Dokumenteinstellungen	
<u>V</u> orschau	immer an	
Farben		
Debuggerfen I D <u>o</u> cinfo I Automatis	ster CA Haltepunkte	
	ОК	

#### Konfigurationsmöglichkeiten

Print	Hier stellen Sie ein, ob immer gedruckt (immer an), nie gedruckt (immer aus) oder die Einstellung aus dem Programm verwendet werden soll.
PEF	Hier stellen Sie ein, ob das PEF-File immer erzeugt (immer an), nie erzeugt (immer aus) oder die Einstellung aus dem Programm verwendet werden soll.
Preview	Hier stellen Sie ein, ob die Vorschau immer angezeigt (immer an), nie angezeigt (immer aus) oder die Einstellung aus dem Programm verwendet werden soll.
DocInfo	Möchten Sie das Fenster sehen, welches die Daten der Information-Area (DOC-INFO) abbildet?!
CA	Sollten Sie diesen Haken entfernen, ist der Debugger als solches deaktiviert.

Wenn Sie "Automatisch Schließen" aktivieren, werden die Debuggerfenster automatisch beim CLOSE DOCUMENT geschlossen, wenn keine Warnungen oder Fehler aufgetreten sind.



### Haltepunkte vordefinieren

Wenn Sie auf den Knopf "Haltepunkte" klicken wird folgender Dialog aufgeblendet:

Haltepunkte CA	×
<ul> <li>C Haltepunkte zur Laufzeit setzen</li> <li>⊙ Vordefinierte Haltepunkte</li> </ul>	OK Abbruch
✓ Stop bei Warnungen	
✓ Stop bei <u>F</u> ehlern	
☐ Inf <u>o</u>	

Hiermit legen Sie fest, bei welcher "Problemklasse" (Info, Warnung, Fehler) der PrintEasy-Spy aufgeblendet werden soll.

Wenn Sie "**Haltepunkte zur Laufzeit setzen**" ausgewählt haben, dann wird der PrintEasy-Spy beim ersten PrintEasy-Befehl aufgeblendet. Dabei dürfen Sie bestimmen, wie Sie die Haltepunkte setzen möchten.

Sie können natürlich diese Einstellung auch jederzeit zur Laufzeit ändern.



## Der PrintEasy-Debugger im Detail

🐼 PrintEasy Spy - [CA TISCHKARTE]	
Ca Datei Ansicht Fenster Hilfe	- B ×
Fehlernummer:       8000       Info:       4         Execnummer:       21       Info:       4         Bun       Abbruch       Detailanzeige       Image: Stop bei Wannungen         EXEC       PRINT       Stop bei Fehlern         PLACE       BORDUERE-UNTEN       UPON       TISCHKARTE         ABSOLUTE       VERTICAL       F	
Referenz:     Image: Market and Market a	
👼 Color 👼 Font 👼 Printer 👼 UAE 💆 Text 👼 Grafik	
🗙 System 🙀 Lines 🙀 Filltype 🚔 Logpage 🚆 Physpage 🙀 Documeni	
🖁 Hardware 🖁 Paper 🖁 Layer	
ready	

Wenn sie die entsprechenden Haltepunkte gesetzt haben und eine PrintEasy-Warnung, -Fehler oder -Information auftritt, wird automatisch der PrintEasy Debugger aufgeblendet und versorgt Sie mit wichtigen Informationen über das eingetretene Problem.

Die vordefinierten Haltepunkte im Kontrollzentrum können Sie über "Stop bei Infos", "Stop bei Warnungen" bzw. "Stop bei Fehlern" dynamisch an- und abschalten.

Durch das Betätigen von "**Run**" wird die Kontrolle wieder zurück an das Anwendungsprogramm gegeben und die Verarbeitung wird fortgesetzt.

Sobald Sie auf Hex klicken, bekommen Sie den relevanten Feldinhalt im Hex-Modus dargestellt.

Referenz:	x"98 "	Hex
THOROTOFIC:	N 00	<u></u> ,



## Die Detailanzeige

Über Detailanzeige erhalten Sie eine Auflistung der eingetretenen Informationen und Probleme.

Dialog	×
1         1 Druck           2         3 Druck           3         2 Druck           4         4 Druck           5         8000 Tex           6         8000 Tex           7         8000 Tex           8         8000 Tex           9         8000 Tex           10         8000 Tex	<pre></pre>
Fehlernummer:	1
Тур:	Drucker
Referenz:	
Attribut:	TOSHIBA DP6570 Series - PCL5e
Art:	Druckerauswahl
	OK

Diese Auflistung entspricht auch der "Detailed-Warning-Table", die Sie direkt über das Programm abarbeiten können. Bitte lesen Sie dazu auch das Kapitel über die Fehler-Behandlung.



### Informationen im PrintEasy-Debugger

#### Fehlernummer

Nummer des eingetretenen Problems

#### Execnummer

Die Nummer deutet auf das soundsovielte EXEC-Statement in der COBOL-Source hin. Bei diesem Befehl ist das Problem eingetreten.

#### Fehler

Die Anzahl der Fehler, die bereits aufgetregen sind.

Warnungen Die Anzahl der Warnungen, die durch die Erstellung des Dokumentes ausgelöst wurden.

#### Referenz

Was genau hat die Probleme verursacht (z.B. welcher Text)? Für die genauere Überprüfung kann dieser Wert auch hexadimensional dargestellt werden.

#### Attribut

Logische Bezeichnung laut Programm.

#### ■ Art

Beschreibung des eingetretenen Problems.

#### Ampeln

Die Ampeln zeigen auf, in welchem Bereich ein Problem aufgetreten ist und wie schwer dieses Problem war.

- Grüne Ampel alles OK
- Gelbe Ampel Warnung
- Rote Ampel Fehler



# Das PrintEasy Kontrollzentrum

# Überblick



Mit Hilfe des PrintEasy Kontrollzentrums können die Definition und Verwaltung von externen Referenzen (Drucker, Schriften und Farben), Ausnahme- und Ersetzungsregeln sowie die Administration interaktiv durchgeführt werden.

Der Aufruf erfolgt durch Doppelklick auf das zugehörige Icon in der PrintEasy Programmgruppe. Es erscheint das Startfenster in dem alle (freigeschalteten) Teilfunktionen als Symbol aufgeführt sind.

Durch Doppelklick auf das zugehörige Symbol wird die gewünschte Teilfunktion aufgerufen. Beenden läßt sich das PrintEasy Kontrollzentrum über **Datei/Verlassen** 

Alle über das PrintEasy Kontrollzentrum verwaltete Informationen werden in der PrintEasy Kontrolldatei **PRNEASY.CFG** abgespeichert. Diese muss zusammen mit den Anwendungen auf der Endanwendermaschine installiert werden.

Das PrintEasy Kontrollzentrum selbst darf im Rahmen der Lizenzbestimmungen zusammen mit den erstellten Anwendungen an den Endanwender weitergegeben werden. Die genauen Details entnehmen Sie bitte den Lizenzbedingungen.



## Komponenten des PrintEasy-Kontrollzentrums

Im Einzelnen stehen Ihnen folgende Funktionen im PrintEasy Kontrollzentrum bereit:

- Systemverwalter (passwortgeschützt)
  - Hier kann festgelegt werden, welche Funktionen und Unterfunktionen im Kontrollzentrum angezeigt werden sollen.
  - Mit der "Vorschaukonfiguration" wird die Verfügbarkeit der Symbole innerhalb der Vorschau festgelegt.
  - Innerhalb des Systemverwalters kann auch das Passwort verändert werden.
  - Unter "**Personalisierung**" stellen Sie den Text ein, der dem Endanwender angezeigt wird, wenn die PrintEasy-Installation fehlerhaft ist (vgl. Meldung "ungültige Installation").

#### Seitenränder (Kalibrierung)

Die Funktion "Seitenränder" erlaubt das Abfragen, Einstellen und Kalibrieren der physischen Seitenränder für einzelne Drucker und Papierformate

#### Drucker-Eigenschaften

Mit der Funktion "Druckereigenschaften" können Sie wichtige Eigenschaften Ihrer Drucker abfragen.

#### Schriftenverwaltung

Über die Funktion "Schriftenverwaltung" legen Sie externe Definitionen, Ersetzungsregeln und die Fehlerbehandlung für die gewünschten Schriften fest.

#### Farben

Über die Funktion "Farben" legen Sie externe Farbdefinitionen und ihre Ersatzwerte als Graustufen fest.

#### Hilfslinien

Mit der Funktion "Hilfslinien" legen Sie fest, ob zusätzlich zu Ihren Nutzinformationen die physischen und logischen Ränder und ein Gitternetz auf jede Seite gedruckt werden sollen.

#### Drucker-Einstellungen

Über die Funktion "Drucker" legen Sie externe Definitionen, Profile, Ersetzungsregeln und die Fehlerbehandlung für die gewünschten Drucker fest.

#### Dialog-Positionen

Mit "Dialog Positionen" können Sie bestimmen, an welcher Position die von PrintEasy aufgeblendeten Dialoge erscheinen sollen.

#### Debugger Konfiguration

Die Funktion "Debugger Konfiguration" dient zur Konfiguration des PrintEasy-Debuggers – ins besondere zur Definition der Haltepunkte und der sichtbaren Fenster.

#### Status

Hierüber lässt sich die PrintEasy-Status-Anzeige an- und abschalten bzw. individualisieren.



#### Fehlerbehebung

Leider kommt es manchmal vor, dass die Angaben im Druckertreiber (z.B. über Farbe, Duplex, Kopien...) nicht korrekt sind. Diese fehlerhaften Angaben, können hier eingestellt werden.

#### Geschwindigkeit

Hier können Prioritäten für die PrintEasy-Anwendung und alle anderen Tasks festgelegt werden. Je nach Einstellung, ist der Rechner dann nahezu blockiert wenn PrintEasy arbeitet.

#### Bearbeitung INI-Datei

Dieser Dialog bietet die Möglichkeit, die PRNEASY.INI bequem zu konfigurieren.

#### ■ Logfile-Konfiguration

Hiermit können Sie die Logfile-Einstellungen im Programm extern überschreiben. Es ist somit möglich, das Logfile erst im Problemfall zuzuschalten.

#### Druckerfilter

In diesem Dialog können Sie die Druckerliste im Druckerauswahl-Dialog (PRINTER-DIALOG) von PrintEasy einschränken.

#### CFG-Datei importieren

Über diese Funktion können Sie eine beliebige CFG-Datei (bzw. auch nur bestimmte Bereiche daraus) importieren.

#### Warnungsfilter

Über diesen Dialog können Sie unerwünschte Informationen und Warnungen komplett filtern, so dass diese nicht mehr ins COBOL-Programm gegeben werden oder im Logfile auftauchen.

Info

Hierüber wird der Dialog "Über PrintEasy" aufgerufen, welcher wertvolle Informationen zu Ihrer Systemumgebung und Installation zusammenstellt.

#### Dongle

Wir bieten auch eine Produktaktivierung über einen Dongle an. In diesem Dialog finden Sie Funktionen für die Wartung der hinterlegten Dongle-Informationen.



## Systemverwalter

Über die Funktion "Systemverwalter" läßt sich festlegen, welche Funktionen und Unterfunktionen im Kontrollzentrum angezeigt und benutzt werden können.

Der Zugang zur Funktion Systemverwalter ist passwortgeschützt. Das Standard-Passwort lautet "**Tom**" (Groß/Kleinschreibung beachten).

Nach erfolgreicher Passworteingabe erscheint der folgende Dialog:

Systemverwalter	×
⊻orschaukonfiguration	Personalisierung
	Passwort ändern
PrintEasy Konfiguration	
<ul> <li>Dialoge</li> <li>Debugger-Konfiguration</li> <li>Status</li> <li>PrintEasy-Info</li> <li>Dialog Positionen</li> <li>Drucker Eigenschaften</li> <li>Kalibrieren des Druckers</li> <li>Farben</li> <li>Systemkonfiguration</li> <li>Hilfsfunktionen</li> <li>Anzeige Konfigurationsdatei</li> </ul>	
C Verfügbar C Gesperrt Alles verfügbar Alles gesperrt	
ОК	Abbruch

In der Baumansicht werden alle verfügbaren Konfigurationspunkte und ihr Status aufgezeigt.

Über die Schaltflächen "Alles verfügbar" und "Alles gesperrt" lassen sich alle Konfigurationspunkte auf einmal aktivieren bzw. deaktivieren

Möchten Sie einen einzelnen Konfigurationspunkt bearbeiten, markieren Sie diesen durch einfaches Anklicken mit der Maus in der Treeview und wählen Sie den gewünschten Zustand "Verfügbar" oder "Gesperrt" aus. Alternativ können Sie den aktuellen Zustand durch Doppelklick mit der Maus umschalten.

Sollten Sie den "System-Verwalter" selbst abgeschaltet haben, gelangen Sie über "ALT + Shift + Klick im Menü auf 'Über PrintEasy'" wieder in die Passwort-Eingabe.



# Vorschaukonfiguration

Wenn Sie den Punkt "Vorschaukonfiguration" auswählen wird folgender Dialog angezeigt:

Preview	Configuration			×
Datei	Steuerung Fenster I	Hilfe Vorscha	u Document	Über Prir
	_			
Meni	i Datei Ve	erfügbar 💌		
Ak	ktuelle Seite	Verfügbar 💌	D	
Al	le Seiten	Verfügbar 💌	P	
Ge	ewählte Seiten	Verfügbar 💌	<b>a</b>	
Sp	peichern	Verfügbar 💌		
La	aden	Verfügbar 💌	<b>2</b>	
				Abbruch

Durch die Auswahl von **ENABLED** bzw. **DISABLED** können Sie definieren, ob das Symbol verfügbar (ENABLED) oder ausgegraut (DISABLED) dargestellt wird.



### Personalisierung

Wenn z.B. die PRNEASY.CFG nicht lesbar ist oder z.B. die GID30DBG.DLL ausgeliefert wurde, erscheint automatisch ein Dialog.

GID30DLG
Ungültige Installation Bitte setzen Sie sich mit der EasiRun Europa GmbH in Verbindung Mörikestraße 19 D-71636 Ludwigsburg Telefon: 049-7141-93690 FAX: 049-7141-936925 EMAIL: infolb@easirun.de
OK

Diesen Dialog sollten Sie auf Ihre Daten anpassen, da **Ihre** Endkunden sonst bei uns (der EasiRun Europa GmbH) anrufen:

Personalisierung	×
<ul> <li>♥ Voreinstellungen</li> <li>● Benutzerdefiniert</li> <li>Geben Sie bitte die Kontaktadresse ein an die sich ihr Kunde im Fehlerfall wende Zeilenwechsel mit STRG und ENTER</li> <li>Bitte setzen Sie sich mit der EasiRun Europa GmbH in Verbindung Mörikestraße 19</li> <li>D-71636 Ludwigsburg</li> <li>Telefon: 049-7141-93690</li> <li>FAX: 049-7141-936925</li> <li>EMAIL: infolb@easirun.de</li> </ul>	en soll. <u>I</u> est
ОК	Abbruch

Wenn Sie bei der Eingabe des Textes einen Zeilenumbruch machen möchten, so müssen Sie STRG & RETURN drücken.

Über "Test" können Sie überprüfen, wie der Dialog aussehen würde.



## Passwort ändern

Über diese Funktion kann das Passwort für den System-Verwalter geändert werden:

Passwort ändern	×
Bisheriges Passwort	
XXX	
Neues Passwort	
*****	
Neues Passwort	
****	
ОК	Abbruch

Bitte geben Sie dabei zunächst das bisherige Passwort an. Anschließend müssen Sie das neue Passwort zweimal hinterlegen.



## Seitenränder

Leider kommt es beim Druck in ein bestehendes Formular immer wieder zu Verschiebungen, obwohl die Angaben in PrintEasy definitiv stimmen.

Diese Abweichungen hängen häufig mit Ungenauigkeiten in der Hardware (z.B. ein "verzogener" Schacht) zusammen.

Über die Funktion "Seitenränder" können Sie nun die physischen Seitenrändern für einzelne Drucker und deren Papierformate abfragen und kalibrieren.

Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie diese Kalibrierung für jedes physische Gerät durchführen müssen.

Seitenrä	Seitenränder (Drucker-Kalibration)				
<u>D</u> ruc	ker	RICOH Aficio 3025 PS - an - ricohcopy	-		
Papi	erformat		-		
Seite	enbreite	2099 1/10 mm	_		
Seite	enhöhe	2971 1/10 mm			
	Ok	<u>W</u> erte ändern <u>I</u> estausdruck			

Nach Auswahl von "**Drucker**" und "**Papierformat**" werden die zugehörigen Papiermaße angezeigt und die weiterführenden Schaltflächen aktiviert.

Über die Schaltfläche "**Testausdruck**" veranlassen Sie den Druck einer Testseite. Diese enthält die Angabe über die momentan gültigen Einstellungen für die Hardwareränder It. Druckertreiber sowie Maßstäbe mit deren Hilfe die tatsächlichen Ränder für diesen Drucker festgestellt werden können.

Über die Schaltfläche "Werte ändern" gelangen Sie in den Dialog für die Kalibrierung des ausgewählten Druckers.



## Definition der Hardwareränder (Werte ändern)

Die vom Druckertreiber an das Windows GDI gemeldeten Hardwareränder stimmen oft nicht mit den realen Werten eines konkreten Druckers überein. Mit Hilfe dieses Dialoges, können Sie Ihren Drucker optimal an PrintEasy anpassen.

Definition der Hardwareränder				×
Bitte starten Sie den Kalibrationsausdruck und	d tragen S	ie dann die gem	nessenen Werte ein.	
[]				
Abstand des schwarzen Balkens vom linken Blattrand	•	42	1/10 mm	
Abstand des schwarzen Balkens vom oberen Blattrand	ŧ	42	1/10 mm	
Breite des schwarzen Balkens		2014	1/10 mm	
Höhe des schwarzen Balkens	I	2886	1/10 mm	
<u>Speichern</u> <u>T</u> estausdruck	St	andardwerte	Abbruch	

Sobald Sie auf "Kalibrationsausdruck" klicken, erhalten Sie einen Ausdruck mit einem schwarzen Kreuz.

In den Abbildungen sehen Sie genau, welche Bereiche Sie vermessen müssen. Bitte messen Sie äußerst exakt und tragen die Werte in **1/10 MM** in die Eingabefelder ein. Je genauer Sie messen, desto präziser ist hinterher Ihr Ausdruck!

Mit "**Standardwerte**" werden die Angaben auf die Werte des Druckertreibers zurücksetzen. Über "**Testausdruck**" können Sie Ihre Eingaben nochmals überprüfen.

Sobald Sie "**Speichern**" drücken, werden die neuen Werte in der Konfigurationsdatei hinterlegt und von PrintEasy automatisch als Korrekturfaktor für das Positionieren berücksichtigt.

#### Wichtiger Hinweis

Bitte tragen Sie stets die Werte ein, die Sie durch das Messen ermitteln!

Versuchen Sie niemals diese Werte willkürlich zu verändern, nur weil die Position auf Ihrem Ausdruck nicht stimmt!

Wenn Sie die Werte korrekt eintragen und der Ausdruck dennoch nicht stimmt, sollten Sie unbedingt überprüfen, welche Positionierungsangaben Sie im COBOL-Programm gemacht haben. Wenn Sie den Fehler in Ihrem Programm nicht finden können, sollten Sie sich nochmals eingehend mit dem Kapitel "Positionierung" beschäftigen – in den meisten Fällen liegt ein Verständnisproblem bei der Positionierung bei PrintEasy vor!



## Druckereigenschaften

Mit der Funktion "Druckereigenschaften" können Sie wichtige Eigenschaften Ihrer Drucker abfragen und alle verfügbaren Papiersorten mit allen Maßen anzeigen lassen.

Drucker-Eigenschafte	n	×		
Drucker: RICOH Af	cio 3025 PS			
Kopien: Sortieren: Farbe: Duplex: Textrotation frei Textrotation 90° Schächte	Hardware Hardware Monochromdrucker Hardware Verfügbar Verfügbar			
<ul> <li>Automatisch auswählen [FORMSOURCE]</li> <li>Bypass [Bypass]</li> <li>Magazin 1 [Magazin 1]</li> <li>Magazin 2 [Magazin 2]</li> <li>Magazin 3 [Magazin 3]</li> <li>Magazin 4 [Magazin 4]</li> </ul>				
Zwischenablage	Schließen	]		

Nach Auswahl des gewünschten Druckers werden Ihnen wichtige Leistungsmerkmale und die verfügbaren Eingabeschächte dargestellt.

Sie können ablesen ob und wie

- Kopien
- Sortieren
- Duplex (beidseitig Drucken)

unterstützt wird.

- Ob es sich um einen Farb- oder Monochromdrucker handelt
- Ob stufenlose Textrotation und/oder in 90°Schritt en möglich ist oder nicht
- Welche Eingabeschächte der Drucker It. Treiber besitzt und unter welchem Namen sie im Programm als INPUT-BIN angesprochen werden müssen (Name in den eckigen Klammern).



## Generierung der Drucker- und Papier-Definition

Durch einen Klick auf den Knopf "Zwischenablage" wird dann auch die fertige PrintEasy-Definition für den Drucker und die verfügbaren Papiersorten des ausgewählten Druckers in die Zwischenablage kopiert:

```
* Generiert von PrintEasy 4.x
DEFINE PRINTER PRINTER-1 USING PRINTERNAME
           "\\eelinuxlb\sharpcopy".
* Eingabeschacht Automatische Wahl
* Bitte in der PHYSICAL PAGE DESCRIPTION EINFUEGEN
    INPUT-BIN IS AUTO
* A3
   Laenge 296,9 mm
*
   Hoehe 419,9 mm
* Bitte in der PHYSICAL PAGE DESCRIPTION EINFUEGEN
* PAPER
                   IS A3
* A4
   Laenge 210,0 mm
*
*
   Hoehe 296,9 mm
* Bitte in der PHYSICAL PAGE DESCRIPTION EINFUEGEN
* PAPER
                   IS A4
* A5
   Laenge 148,0 mm
   Hoehe 210,0 mm
* Bitte in der PHYSICAL PAGE DESCRIPTION EINFUEGEN
* PAPER
                   IS A5
* B4
*
   Laenge 257,0 mm
*
   Hoehe 364,0 mm
* Bitte in der PHYSICAL PAGE DESCRIPTION EINFUEGEN
* PAPER
                  IS B4
* B5
   Laenge 181,9 mm
   Hoehe 257,0 mm
* Bitte in der PHYSICAL PAGE DESCRIPTION EINFUEGEN
* PAPER
                   IS B5
```

Sie müssen lediglich die gewünschte Papier-Definition in die PHYSICAL PAGE DESCRIPTION einfügen.



## Schriftverwaltung

Über die Funktion "Schriftenverwaltung" legen Sie externe Definitionen, Ersetzungsregeln und die Fehlerbehandlung für die gewünschten Schriften fest.

Schriftenverwaltung			×
Schriftersetzung Schriftdefiniti	on Schriftenliste		
Verfügbare Drucker:			
Truetypes (gelten für alle I	Drucker)		
Benutzte Schrift	Ersatzschrift	Ersetzungsregel	
Hinzufiigen 2	indom L Vach	an Umbanannan	
	Loson	<u>U</u> mbenermen	
		ΠΚ	

Durch Anklicken des gewünschten Registers gelangen Sie in die zugehörige Teilfunktion

- Schriftersetzung" für die Definition von Ersetzungsregeln
- Schriftdefinition" für die Festlegung von externen Font-Referenzen
- **Schriftliste**" für die Darstellung der verfügbaren Schriften für einen bestimmten Drucker



## Schriftersetzung

In diesem Dialog können Sie Regeln für das Ersetzen von Schriften festlegen.

s	chriftenverwaltung			×
	Schriftersetzung Schriftde	finition Schriftenliste		
	Verfügbare Drucker:			
	Truetypes (gelten für	alle Drucker)	<b>•</b>	
		1		
	Benutzte Schrift	Ersatzschrift Arial	Ersetzungsregel	
	Helvetica Black	Arial Black	Immer ersetzen	
	Hinzufügen	Än <u>d</u> ern	Löschen Umbenennen	
				1
ľ			Οκ	
			- OK	

- Nach Auswahl des gewünschten Druckers oder Truetypes (für alle Drucker) werden Ihnen die hierfür bereits definierten Regeln angezeigt.
  - In der Spalte "Benutzte Schrift" steht der Name der Schrift wie er in der Applikation als FONT-NAME aufgeführt wird.
  - Die Spalte "Ersatzschrift" nennt den Namen der Schrift, die ersatzweise verwendet werden soll.
  - In der Spalte "Ersetzungsregel" ist angegeben, wann die Schriftersetzung gilt
    - "**Ersetzung im Fehlerfall**" heißt, dass die Ersetzung nur durchgeführt wird, wenn die unter "Benutzte Schrift" angegebene Schrift für den Drucker nicht verfügbar ist.
    - "Immer ersetzen" bedeutet, dass anstelle der "Benutzte Schrift" immer die "Ersatzschrift" verwendet wird.
- Über die Schaltfläche "Hinzufügen..." kann eine neue Regel festgelegt werden.
- In der Spalte "Benutzte Schrift" kann eine einzelne Regel markiert und damit die weiteren Schaltflächen aktiviert werden.
  - Über "Ändern..." kann eine Regel bearbeitet werden.
  - Mit "Löschen" kann eine Regel entfernt werden.



### Hinzufügen von Schriftersetzungen

Durch Klick auf die Schaltfläche "Hinzufügen" gelangen Sie in den Dialog "Ersetzungsschrift"

Ersetzungsschrift			×
Schrift <u>a</u> rt:	<u>Schriftschnitt:</u>	<u>G</u> röße 10	Speichern
O Arial O Arial Black O Arial Narrow O Book Antiqua O Bookman Old Style O Century Gothic O Comic Sans MS	Standard Kursiv Fett Fett Kursiv	10 11 12 14 16 18 20	Abbruch
Benutzung Im <u>F</u> ehlerfall <u>Immer</u>	Muster		

- Unter "Schriftart" tragen Sie die gewünschte Ersatzschrift ein oder wählen sie aus der Auswahlliste durch einen Doppelklick aus.
- Mit Hilfe der Radio-Buttons unter "Benutzung", legen Sie die Benutzungsregel fest
  - Im Fehlerfall
  - Immer
- Mit "Speichern" gelangen Sie in den Abschlußdialog, in dem Sie aufgefordert werden, wie der Name der Schrift lautet, die ersetzt werden soll (Benutzte Schrift).

Schriften		×
Bitte geben Sie den Nam Schrift benutzt werden so	en ein, unter dem die II	
OK	Abbruch	

■ Mit "Abbruch" können Sie den jeweiligen Dialogschritt ohne speichern abbrechen.



## Schriftdefinition

In diesem Dialog können Sie externe Schriftdefinitionen festlegen und verwalten. Sie lassen sich dann in ihren Applikationen mit "ASSIGN TO ext-font-reference" verwenden.

Sc	hriftenverwaltun	9				×
ſ	Schriftersetzung Schriftdefinition Schriftliste					
	Schriftname	Benutzte Schrift	Höhe	Attribute	Druckername	
	Haus-1 Chandrad Cabain	AvantGarde	8		Lexmark Optr	
	Standard-Schrift	Arial Black	8		Drucker unab	
	······	× .	_			
	<u>Hinzulugen</u>	Andem		Loschen	Umbenennen	
					ок	

- Nach Auswahl des Reiters "Schriftdefinition" werden bereits definierte Referenzen angezeigt.
  - In der Spalte "Schriftname" steht der logische Name der Schrift wie er in der Applikation als externe Referenz angegeben wird.
  - Die Spalte "Benutzte Schrift" nennt die Schrift, die hierfür verwendet werden soll.
  - Unter "Höhe" wird die festgelegte Schriftgröße angegeben.
  - Die Spalte "Attribute" führt zusätzliche Einstellungen wie fett, kursiv, etc. auf.
  - Unter "Druckername" wird angegeben ob diese Definition nur f
    ür einen bestimmten Drucker gilt, oder Drucker unabh
    ängig ist.
- Uber die Schaltfläche "Hinzufügen..." kann eine neue Definition festgelegt werden.
- In der Spalte "Schriftname" kann eine einzelne Definition markiert und damit die weiteren Schaltflächen aktiviert werden.
  - Über "Ändern..." kann eine Definition bearbeitet werden.
  - Mit "Löschen" kann eine Definition entfernt werden.



## Hinzufügen von Schriftdefinitionen

Durch Klick auf die Schaltfläche "Hinzufügen" gelangen Sie in den Dialog für die Angabe der Details.

Schriftdefinition		×		
<u>D</u> rucker Truetypes (gelten für alle Drucker)	•			
Schrift <u>a</u> rt: <u>G</u> röße: Arial <b>S</b>	Schriftschnitt Fett <u>K</u> ursiv	Darstellung Durchgestrichen Unterstrichen		
Farben       Iext:       ▶ black       ▶ Intergrund:	Zeichenposition C Hochgestellt C Normal C Tjefgestellt	Zeichenabstand C <u>E</u> rweitert O Normal C <u>V</u> erringert		
Beispiel				
The quick brown fox jumps over the lazy dog.				
<u>S</u> peichern		Abbruch		

- Nach Auswahl des Druckers (oder "Truetypes" f
  ür alle Drucker) k
  önnen die 
  übrigen Attribute festgelegt werden.
  - Schriftart und Größe
  - Schriftschnitt
  - Darstellung
  - Farbe
  - Position
  - Zeichenabstand
- Mit "Speichern" gelangen Sie in den Abschlußdialog, in dem Sie aufgefordert werden, den logischen Namen der Definition anzugeben (Schriftname)
- Mit "Abbruch" können Sie den jeweiligen Dialogschritt ohne speichern abbrechen.



## Schriftliste

In diesem Dialog erfolgt die Darstellung der verfügbaren Schriften für einen bestimmten Drucker.

Sch	riftenverwaltung				×
Se	chriftersetzung Schrifte	definition Schriftenlis	te		_,
	Verfugbare Drucker				
	SHARP AR-M350U	PS		<u> </u>	
	Schriftname	Herkunft	Schrifttyp	Kommentar 🔺	
	Oxford Palatino Palatino Linotype PrintEasy Railroad PrintEasy-Schrift Bassi	PrintEasy-Schrift	Druckerschrift Druckerschrift TrueType TrueType	Arial Baltic 8 pt	
	Raavi Roman Script Shruti		TrueType Systemschrift Systemschrift TrueType		
	<ul> <li>Alle Schriften</li> </ul>	C Proportio	nalschriften	C Feste Laufweiten	
				OK	

- Nach Auswahl des Druckers werden alle hierf
  ür verf
  ügbaren Schriften aufgelistet.
- In der Spalte "Schriftname" steht der logische Schriftname
- Unter "Herkunft" wird die Art der Schrift aufgeführt
  - erfolgt hier keine Angabe bedeutet dies, dass die Schrift im Windows-System definiert ist.
  - PrintEasy-Schrift" bedeutet, dass es sich hier um eine externe Schriftdefinition handelt.
- Der "Schrifttyp" gibt an mit welcher Technik die Schrift gedruckt wird
  - Bei Angabe "Druckerschrift", ist die Schrift als Hardware-Font im Drucker fest hinterlegt.
  - Mit Angabe "TrueType" wird f
    ür den Ausdruck mit einer druckerunabh
    ängigen True-Type-Schrift gearbeitet.
  - Die Angabe "System" gibt an, dass es sich um eine Windows System-Schrift handelt.
- In der Spalte "Kommentar" wird für Schriftnamen, die sich auf eine externe Schriftdefinition beziehen, der Name der dort zugewiesenen Schrift aufgeführt.
- Über die Auswahl "Alle Schriften", "Proportionalschriften" bzw. "Feste Laufweiten" kann die Schriftenliste diesbzgl. Eingeschränkt werden.



## Farben

Über die Funktion "Farben" legen Sie externe Farbdefinitionen und ihre Ersatzwerte als Graustufen fest.

Farb	en			x	
	<u>N</u> ame	<u>Т</u> ур			
Б	lack	Farbe - Vordefiniert	▲		
Ь	lue	Farbe - Vordefiniert			
Ь	luegrey	Farbe - Vordefiniert			
Ь	rown	Farbe - Vordefiniert			
c	yan	Farbe - Vordefiniert			
d	larkblue	Farbe - Vordefiniert			
d	larkgreen	Farbe - Vordefiniert	▼		
V	Vordefinierte Farben anzeigen				
	1	-			
	Earbe hinzufügen				
		An <u>d</u> ern <u>I</u>	_öschen <u>U</u> mbenennen		
ļ	<u>G</u> raustufe hinzufügen				
_					
	OK				

- In der Spalte "Name" werden die logischen Farbnamen aufgelistet.
- Uber die Spalte "Typ" erfahren Sie, um welche Art von Farbdefinition es sich handelt.
  - Die Angabe "Farbe vordefiniert" erscheint für fest von PrintEasy vergebene Farbnamen.
  - Analog gilt dies für die Angabe "Graustufe Vordefiniert".
  - Fehlt der Zusatz "Vordefiniert" handelt es sich um benutzerdefinierte Farb- oder Graustufendefinitionen.
- Ist für eine Farbe sowohl Farbwert als auch ein Grauwert festgelegt, wird dies in der Visualisierung dargestellt. Dazu wird der Farbbalken je zur Hälfte mit der Farbe und dem Grauwert gefüllt.
- Über die Schaltflächen "Farbe hinzufügen" und "Graustufe hinzufügen" können neue Definitionen vorgenommen werden.
- In der Spalte "Namen" kann eine einzelne Definition markiert werden. Handelt es sich um eine benutzerdefinierte Farbe werden die Schaltflächen für "Ändern..." und "Löschen" aktiviert.
- Es kann in der Praxis vorkommen, dass Farben beim Ausdruck oder in der Vorschau als schwarz oder weiß dargestellt werden. Dies liegt am Windows-System selbst, dass nur eine bestimmte Anzahl von Farben zur Verfügung stellen kann (z.B. 256 Farben Graphikmodus). Farben die nicht diesen 256 Farben entsprechen, werden auf die nächste vorhandene Farbe gemappt.



## Farbe hinzufügen

Durch Klick auf die Schaltfläche "Farbe hinzufügen" gelangt man in den Dialog für die Details.

Farben		×
Gr <u>u</u> ndfarben:		
Benutzerdefinierte Farben		
	Farbe:  160 <u>R</u> ot:  0	]
– Farbbebandlung für Schwarzweißdrucker	EarbelBasis	]
Drucker wandelt Farben um	Hell: U Blau: U	]
© <u>F</u> arbe als Graustufe ausgeben		
Definieren	Speichern	
	Abbruch	
	Abbluch	

- Die Festlegung des gewünschten Farbwertes kann auf verschiedene Weise erfolgen:
  - Durch Klick auf eines der Farbflächen unter "Grundfarben" oder "Benutzerdefinierte Farben"
  - Durch Klick auf die gewünschte Färbung in der Farbverlaufsdarstellung
  - Eingabe der numerischen Werte für Farbe, Sättigung und Helligkeit in den zugehörige Feldern.
  - Eingabe der numerischen Werte im RGB-System in den zugehörigen Feldern.
- Zusätzlich kann über die Radio-Button Gruppe "Farbbehandlung für Schwarzweißdrucker" festgelegt werden, wie die Farbe auf einem Monochrom-Drucker simuliert werden soll:
  - Mit "Drucker wandelt Farben um" überläßt man die Simulation dem Druckertreiber
  - Wird "Farbe als Graustufe ausgeben" gewählt kann über die Schaltfläche "definieren..." im Subdialog die gewünschte Graustufe für die simulation einstellen.
- Mit "Speichern..." gelangen Sie in den Abschlußdialog, in dem Sie aufgefordert werden, den logischen Farbnamen für diese Definition anzugeben.
- Mit "Abbruch" können Sie den jeweiligen Dialogschritt ohne speichern abbrechen.



## Graustufe hinzufügen

Durch Klick auf die Schaltfläche "Graustufe hinzufügen" gelangt man in den Dialog für die Details

Graustufen	×
50 % Grau	
weiß	••• schwarz
Speichern	Abbruch

- Die Festlegung der gewünschten Graustufe kann auf verschiedene Weise erfolgen:
  - Durch Verstellen des Schiebereglers mit Hilfe der Maus.
  - Eingabe der numerischen Werte im Eingabefeld.
- Mit "Speichern" gelangen Sie in den Abschlußdialog, in dem Sie aufgefordert werden, den logischen Farbnamen für diese Graustufendefinition anzugeben.
- Mit "Abbruch" können Sie den jeweiligen Dialogschritt ohne speichern abbrechen.



## Hilfslinien

Mit der Funktion "Hilfslinien" legen Sie fest ob zusätzlich zu Ihren Nutzinformationen die physischen und logischen Ränder, Gitternetzlinien oder eine Lesehilfe (Zebra) auf jede Seite gedruckt und angezeigt werden sollen.

## **Generelle Konfiguration**

Hilfsfunktio	onen		×
Hilfslinien	Zebra-Definition		
F	Positionierungshilfen Gridlines 10mm Gridlines 5mm Druckbereich physische Seite Druckbereich logische Seite Textlänge	Darstellung <ul> <li>Hilfslinien hinten</li> <li>Hilfslinien vorne</li> </ul>	
		ОК	

- Die gewünschten Positionierungshilfen aktivieren oder deaktivieren Sie durch Klick auf das zugehörige Auswahlfeld.
- Mit "Gridlines 10 mm" wird ein Gitterraster mit 10 mm Abstand angedruckt
- Mit "Gridlines 5 mm" analog mit kleinerem Abstand.
- Die Auswahlfelder für "Druckbereich physische Seite" bzw "Druckbereich logische Seite" aktivieren bzw. deaktivieren den Ausdruck der jeweiligen Nutzränder.
- Sobald der Haken bei "Textlänge" gesetzt ist, wird in der Vorschau um jede Textbox einen farbigen Rahmen gezogen, so dass sich nun die jeweilige Länge exakt ablesen lässt.
- Über die Darstellung stellen Sie ein, ob die Hilfslinien vor oder hinter dem Text angezeigt werden sollen.



## Einstellung des Zebra-Musters

Hilfsfunktionen	×
Hilfslinien Zebra-Definition	
Zebra-Definition	
Abstand: 50 1/10 mm	
Farbe: #80ff80 Farbe	

Bei umfangreichen Listen kann eine Lesehilfe in Form eines Zebra-Musterst aktiviert werden.

Den Abstand der Zebra-Balken können Sie in 1/10 mm angeben. Ein Wert von 50 wäre somit ein Balkenwechsel alle 5 mm.

Über den Knopf "Wählen" können Sie die farbliche Darstellung des Balkens festlegen.



## Drucker-Einstellungen

Über die Funktion "Drucker-Einstellungen" legen Sie externe Definitionen, Profile, Ersetzungsregeln und die Fehlerbehandlung für die gewünschten Drucker fest.

Druckereinstellungen			×		
Druckerprofile Druckerersetzung					_,
Pro	filname		Original Drucker		1
	<u>N</u> eu	<u>B</u> earbeiten	<u>U</u> mbenennen	Löschen	
			ОК		

- Durch Anklicken des gewünschten Registers gelangen Sie in die zugehörige Teilfunktion
  - "Druckerprofile" f
    ür die Festlegung von bestimmten Druckereinstellungen als externe Druckerreferenz
  - "Druckerersetzung" für die Definition von Ersetzungsregeln



### Druckerprofile

In diesem Dialog können Sie eine gewünschte Kombination von Einstellungen für einen Drucker unter einen Namen abspeichern und bearbeiten.

Dru	ickereinstellungen	2	4	
Druckerprofile Druckerersetzung				
	Profilname Hefter-Funktion	Original Drucker RICOH Aficio 3025 PS		
	<u>N</u> eu <u>B</u> earbeiten	<u>U</u> mbenennen <u>L</u> öschen		
		ок		

- Nach Auswahl des Reiters "Druckerprofile" werden bereits definierte Profile angezeigt.
  - In der Spalte "Profilname" steht der logische Name des Druckers mit den bestimmten Einstellungen. Unter diesem Namen wird in der Applikation mit PRINTER IS auf dieses Profil Bezug genommen.
  - Unter "Original Drucker" wird der Name des realen Druckertreibers angegeben auf dem das Profil basiert.
- Uber die Schaltfläche "Neu" kann ein neues Profil angelegt werden.
  - Nach Klick auf die Schaltfläche wird der Subdialog für die Druckerauswahl aufgeblendet.
  - Dort kann über "Eigenschaften" in den original Druckertreiberdialog verzweigt und die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden.
  - Werden die Einstellungen mit "OK" bestätigt, gelangen Sie in den Abschlußdialog, wo Sie den gewünschten Namen für das Profil angeben.
- Mit "Abbruch" können Sie den jeweiligen Dialogschritt ohne speichern abbrechen.
- Markieren Sie In der Spalte "Profil Name" eine einzelne Definition werden die Schaltflächen "Bearbeiten" und "Löschen" aktiviert.


### Druckerersetzung

In diesem Dialog können Sie die Regeln für das Ersetzen von Druckern festlegen.

Drucke	reinstellungen		ļ	×
Druck	erprofile Drucker	ersetzung		
		Excludes	<b></b>	1
RIC	ginaldrucker COH Aficio 3025	SHARP AR-M350	Ersetzen im Fehlerfall	
[	Neu Be	arbeiten Umbener	nnen Löschen	
<u></u>			Epopular	
			οκ (	

- Nach Auswahl des Reiters "Druckerersetzung" werden bereits definierte Regeln angezeigt.
  - In der Spalte "Originaldrucker" steht der Name des Druckers wie er in der Applikation unter "PRINTER IS..." angegeben oder im PrintEasy Druckerdialog ausgewählt wurde.
  - Die Spalte "Ersatzdrucker" nennt den Namen des Druckers, der ersatzweise verwendet werden soll.
  - In der Spalte "Ersetzungsfall" ist angegeben, wann die Druckerersetzung gilt.
    - "Ersetzung im Fehlerfall" heißt, das die Ersetzung nur durchgeführt wird, wenn der unter "Originaldrucker" angegebene Drucker(treiber) nicht verfügbar ist.
    - "Immer ersetzen" bedeutet, dass anstelle des "Originaldruckers" immer der "Ersatzdrucker" verwendet wird.
- Uber die Schaltfläche "**Neu**" kann eine neue Ersetzungsregel angelegt werden.
- Markieren Sie In der Spalte "Originaldrucker" eine einzelne Definition werden die Schaltflächen "Bearbeiten" und "Löschen" aktiviert.



### Hinzufügen von Druckerersetzungen

Durch Klick auf die Schaltfläche "Neu" gelangen Sie in den zugehörigen Subdialog.

Druckerersetzung	×
⊻erwendeter Drucker	
RICOH Aficio 3025 PS	•
Ersatzdrucker	
SHARP AR-M350U PS	-
Ersetzung Olimmer Olim Fehlerfall	
<u>Speichern</u> Abbruch	

- Unter "Verwendeter Drucker" tragen Sie den Namen des Drucker ein, für den Sie eine Ersetzungsregel definieren wollen. Alternativ können Sie ihn auch über die Auswahlliste festlegen. Die Angabe eines Druckerprofiles als "Verwendeter Drucker" ist unzulässig. Diese können nicht ersetzt werden.
- Unter "Ersatzdrucker" tragen Sie den Namen des Druckers ein, der als Ersatzdrucker dienen soll. Alternativ können Sie ihn auch über die Auswahlliste festlegen.
- Mit Hilfe der Radio-Buttons unter "Ersetzung" legen Sie die Benutzungsregel fest.
  - Im Fehlerfall
  - Immer
- Uber die Schaltfläche "Speichern" tragen Sie die Regel in die Konfigurationsdatei ein.
- Mit "Abbruch" können Sie den jeweiligen Dialogschritt ohne Speichern abbrechen.



# **Druckerfilter (Printerfilter)**

Die Drucker-Filter schränken die Drucker-Anzeige im Printer-Dialog ein. Auf das PrintEasy-API "PETOOLS\_GET\_PRINTER\_NAMES" hat diese Einschränkung jedoch keine Wirkung!

## Voreinstellungen

Druckereinstellungen	×
Voreinstellungen Ausnahmeregeln	
Voreinisseliurigen Ausnammeregein   Drucker Druckerprofile: • verfügbar • nicht verfügbar • nicht verfügbar	
OK	

Zuerst können Sie festlegen, welche grundsätzlich Bereiche angezeigt werden sollen:

- nur Druckerprofile
- nur reale Drucker



## Ausnahmeregeln

Druckereinstellung	jen		×	
Voreinstellungen 4	Ausnahmeregeln			
Verfügbare Druck	er:			
Name	Тур	Status	Default	
Acrobat Distiller	Drucker	Voreinstellung	verfuegbar	
Acrobat PDF	Drucker	Voreinstellung	verfuegbar	
eDocPrintPro	Drucker	nicht verfuegbar		
Liatro Image P	Drucker	nicht verfuegbar		
RILUH ANCIO	Drucker	Voreinstellung	verfuegbar	
SHARF AR-M	Drucker	voreinstellung	verruegoar	
C Verfügbar	Nicht verf	ügbar 🔿 Stand	dard-Einstellung	
	Ausnahi löso	meregeln :hen		
ОК				

Nachdem Sie die grundsätzlichen Einstellungen gewählt haben, können Sie noch individuell einzelne Drucker zu- oder abschalten.

Mit "Ausnahmeregeln löschen" setzen Sie die Konfiguration wieder auf die grundsätzliche Einstellung zurück.



# **Dialog Positionierung**

Im Kontroll-Zentrum von PrintEasy finden Sie den Punkt "Dialogpositionen". Hierbei können Sie die einzelnen Anzeigepositionen für die entsprechenden Dialoge festlegen.

Dialog-Positionen	×
Dialog- <u>N</u> ame	
Druckerauswahl	
Dialog-Position von Windows vorgeben	
C Benutzerdefiniete Dialog-Position	
000	
000	
000	
Ok	

- Unter "Dialogname" können Sie den Dialog auswählen, dessen Position Sie konfigurieren möchten.
- Dann haben Sie die Auswahl zwischen "Dialogposition von Windows vorgeben" oder "Benutzerdefinierte Dialogposition". Wenn Sie "Benutzerdefinierte Dialogposition" ausgewählt haben, können Sie über die Radiobuttons die Position festlegen.



## **Debugger Konfiguration**

Mit diesem Dialog können Sie spezielle Einstellungen vornehmen, die sich alleine auf die Entwicklung von PrintEasy-Anwendungen und nicht auf den End-Anwender auswirken.

Damit sind Sie in der Lage, bestimmte Szenarien im Vorfeld bereits zu testen, ohne das COBOL-Progamm anpassen oder Ihr System verbiegen zu müssen.

Debugger Kon	figuration (Entwickler Werkzeug)	×
<u>D</u> ruck	Dokumenteinstellungen 💌	
P <u>E</u> F	Dokumenteinstellungen 💌	
<u>V</u> orschau	Dokumenteinstellungen 🔽 🔲 Direkt	
F <u>a</u> rben		
Debuggerfen DDC-Info Automatis	ister ✓ PE <u>C</u> A <u>Haltepunkte</u> sch schließen	
Filter Eilter	Filter angeschaltet	

### Konfigurationsmöglichkeiten

Print	Hier stellen Sie ein, ob immer gedruckt (immer an), nie gedruckt (immer aus) oder die Einstellung aus dem Programm verwendet werden soll.
PEF	Hier stellen Sie ein, ob das PEF-File immer erzeugt (immer an), nie erzeugt (immer aus) oder die Einstellung aus dem Programm verwendet werden soll.
Preview	Hier stellen Sie ein, ob die Vorschau immer angezeigt (immer an), nie angezeigt (immer aus) oder die Einstellung aus dem Programm verwendet werden soll.
DocInfo	Möchten Sie das Fenster sehen, welches die Daten der Information-Area (DOC-INFO) abbildet?!
CA	Sollten Sie diesen Haken entfernen, ist der Debugger als solches deaktiviert.

Wenn Sie "**Automatisch Schließen**" aktivieren, werden die Debuggerfenster automatisch beim CLOSE DOCUMENT geschlossen, wenn keine Warnungen oder Fehler aufgetreten sind.



### Haltepunkte vordefinieren

Wenn Sie auf den Knopf "Haltepunkte" klicken wird folgender Dialog aufgeblendet:



Hiermit legen Sie fest, bei welcher "Problemklasse" (Info, Warnung, Fehler) der PrintEasy-Spy aufgeblendet werden soll.

Wenn Sie "**Haltepunkte zur Laufzeit setzen**" ausgewählt haben, dann wird der PrintEasy-Spy beim ersten PrintEasy-Befehl aufgeblendet. Dabei dürfen Sie bestimmen, wie Sie die Haltepunkte setzen möchten.

Sie können natürlich diese Einstellung auch jederzeit zur Laufzeit ändern.



## Schriften-Filter für Testzwecke einstellen

Über die Option "Filter" können Sie Schriften für Testzwecke deaktivieren und somit das Fehlerhandling Ihres Programmes testen.

Filter X
<ul> <li>Truetype Schriften</li> <li>Marlett</li> <li>Courier New</li> <li>Lucida Console</li> <li>Lucida Sans Unicode</li> <li>Verdana</li> <li>Arial Black</li> <li>Comic Sans MS</li> <li>Impact</li> <li>Georgia</li> <li>Franklin Gothic Medium</li> <li>Palatino Linotype</li> <li>Tahoma</li> </ul>
C Verführer C Generat
← Xeindibai ← Reshein
ОК

Sie bekommen hierbei sowohl alle Truetype-Schriften, als auch die druckerinternen Schriften aufgelistet, die Sie dann über "Verfügbar" oder "Gesperrt", aktivieren bzw. deaktivieren können.



# Fehlerbehebung

## Druckertreiber

Leider kommt es manchmal vor, dass die Angaben im Druckertreiber (z.B. über Farbe, Duplex, Kopien...) nicht korrekt sind. Diese fehlerhaften Angaben, können hier eingestellt werden.

hlerbehebung		×
Drucker Fixes		
Drucker		
RICOH Aficio 3025 PS		
Hardware Kopien	Hardware Sortieren	Duplex
<ul> <li>Treiberangabe</li> </ul>	<ul> <li>Treiberangabe</li> </ul>	Treiberangabe
O Ja	O Ja	O Ja
O Nein	🔿 Nein	O Nein
Farbe		Fontrotation beliebig
Treiberangabe	Treiberangabe	Treiberangabe
C Ja	O Ja	O Ja
C Nein	C Nein	O Nein
Zusätzliche		
		- OIX

Über das Feld "**Zusätzliche**" können ggf. weitere Korrekturen vorgenommen werden. Die dafür notwendigen Eintragungen erhalten Sie dann im Einzelfall vom PrintEasy-Team.



# Farbmanager

Mit dem Farbmanager können Sie für jeden vorhandenen Farbdrucker festlegen ob er die Farbeinstellungen des Druckertreibers verwenden oder generell schwarz bzw. farbig drucken soll.

Fehlerbehebung	
Drucker Fixes Farbmanager	
Drucker	ĺ
FreePDF XP	
C. Drucktreibereinstellung übernehmer	
C Immer Farbdruck	
Immer Schwarzweissdruck	
OK	1



# Geschwindigkeit

Mit diesem Dialog aus dem PrintEasy-Kontrollzentrum läßt sich die Priorität von PrintEasy beliebig einstellen.

Darüber hinaus, können hier auch die Dimensionen der Speicheranforderungen konfiguriert werden.

Ausführungsgeschwindigkeit					
Geschwindigkeit gegenüber ar	nderen Prozessen:	Speicheranforderungen:			
Aufbereitung	A <u>u</u> sdruck	Vergrößerung des Speichers-			
C Am höchsten	C Am höchsten	<ul> <li>schnell ( 2.x kompatibel)</li> </ul>			
C Hoch	C Hoch	C Mittel			
Normal	Normal	C Niedrig			
C Niedrig	O Niedrig				
C Am niedrigsten	C Am niedrigsten				
ОК					

### Wichtiger Hinweis

Bitte überdenken Sie die Einstellungen sehr sorgfältig und stellen Sie diese nicht leichtfertig um. Diese Einstellungen haben großen Einfluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Hauptspeicherbedarf.



### Geschwindigkeit

- Hohe Priorität bei Aufbereitung / Ausdruck
  - Hohe Priorität bedeutet, dass PrintEasy einen sehr großen Anteil der Rechnerkapazität bekommt und andere Applikationen gebremst werden
  - Das ist immer dann sinnvoll, wenn sich der Rechner hauptsächlich mit PrintEasy beschäftigen soll (z.B. bei Massendruck)
  - Höhere Performance

### ■ Niedrige Priorität bei Aufbereitung / Ausdruck

- Niedrige Priorität bedeutet, dass PrintEasy einen vergleichsweise kleinen Anteil der Rechnerkapazität bekommt und somit parallel auch mit anderen Anwendungen gearbeitet werden kann.
- Diese Einstellung sollten Sie wählen, wenn die Dokumente eher wenige Seiten umfassen und neben der PrintEasy-Aufbereitung auch noch andere Applikationen aktiv sein dürfen.
- Der Anwender kann somit neben der Aufbereitung mit PrintEasy mit dem Rechner weiter arbeiten.
- Die PrintEasy-Aufbereitung dauert länger

### Normale Priorität bei Aufbereitung / Ausdruck

PrintEasy bekommt die gleiche Rechnerkapazität wie alle anderen Anwendungen.



## Speicheranforderungen

Hier kann die Größe der jeweiligen Speicheranforderung von PrintEasy konfiguriert werden. Diese Einstellung schlägt sich dann natürlich auch in dem belegten Hauptspeicherplatz nieder.

Begonnen wird immer bei einer Hauptspeicheranforderung von 1 MB. Anschließend wird der Speicher bis zu einer bestimmten Grenze jedes Mal verdoppelt. Danach werden nur noch 1 oder 2 MB angefordert.

### ■ Schnell (kompatibel zu 2.x)

Diese Einstellung sollte bei großen Dokumenten (PEF-Datei-Größe ab 50 MB) verwendet werden.

•	Startwert:	1 MB
•	Wird immer verdoppelt bis:	250 MB

Danach Anforderung um: 2 MB

### Mittel

Diese Einstellung sollte bei mittleren Dokumenten (PEF-Datei-Größe ab 2 MB) verwendet werden.

•	Startwert:	1 MB
•	Wird immer verdoppelt bis:	50 MB
•	Danach Anforderung um:	1 MB

### Niedrig

Diese Einstellung sollte bei kleinen Dokumenten (PEF-Datei-Größe bis 1 MB) verwendet werden.

•	Startwert:	1 MB
•	Wird immer verdoppelt bis:	1 MB

Danach Anforderung um: 1 MB

Bitte bedenken Sie, dass jede Hauptspeicheranforderung sehr viel Zeit kostet und somit die Anzahl der Anforderungen minimiert werden sollte.



## **Bearbeitung INI-Datei**

Dieser Dialog bietet die Möglichkeit, die PRNEASY.INI bequem zu konfigurieren.

Bearbeitung INI-Datei	×
INI-Einträge	
CFGNAME=C:\PrnEasy\prneasy.cfg Home=C:\PrnEasy INISTLANCELACE=001_049.009	
Inst DentionAdd_=001,045,035 Inst Version=5.0.0 Language=049	
RUNOCX=C:\PrnEasy STATUS=	
Schlüssel (Key) Ändern	
INSTLANGUAGE	
Wert	┛┃
001,049,039	
OK	

### Eintrag ändern

Wenn Sie auf einen Eintrag in der Liste klicken, werden die Inhalte in die Eingabefelder eingetragen. Dort können Sie nun die Angaben editieren und mit "Ändern" abspeichern.

### **Neuer Eintrag**

Tragen Sie die neuen Angaben einfach bei "Key" und "Wert" ein und drücken Sie "Hinzufügen".

### Bestehenden Eintrag löschen

Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie "Löschen".



# Logfile-Konfiguration

## Logfile-Benutzung

Hiermit können Sie die Logfile-Einstellungen im Programm extern überschreiben. Es ist somit möglich, das Logfile erst im Problemfall zuzuschalten.

LogFile			
Logfile-Benutzung Weitere Logfiles Logfile-Pfad			
Eehler STOP Immer an Immer aus Programm-Einstellungen	Warnungen C Immer an Immer aus Programm-Einstellungen	Info Immer an Immer aus Programm-Einstellungen	
		ОК	

Mit "**Immer an**" bestimmen Sie, dass in diesem Bereich immer ein Logfile geschrieben werden soll – egal was im COBOL-Programm eingetragen ist.

Mit "Immer aus" schalten Sie das Logfile für diesen Bereich generell aus – egal was im COBOL-Programm eingetragen ist.

Der Punkt "Programmeinstellungen" stellt den Zustand her, wie er im COBOL-Programm definiert wurde.



## Weitere Logfiles

Über diesen Dialog können weitere Logfiles zugeschaltet werden.

LogFile	×
Logfile-Benutzung Weitere Logfiles Logfile-Pfad	
Sytemmeldungen als MessageBox anzeigen	
Text Places	
Aufrufe in die GID30PEA.DLL	

Systemmeldungen Schreibt die System-Meldungen in die Datei "SYSLOG.TXT" weg.
 ...als MessageBox anzeigen Zusätzlich zum Logfile wird die Systemmeldung auch noch als MessageBox angezeigt.
 Text Places Hier werden alle platzierten Texte in die Datei "TEXTLOG.TXT" geschrieben.
 Aufrufe in die GID30PEA.DLL Schreiben die CALLs in die PrintEasy-Runtime in die Datei "PECALLS.TXT"



#### Beispiel für "SYSLOG.TXT"

Dieses Logfile ist insbesondere bei Abstürzen in PrintEasy sehr hilfreich und wird meist für die intensivere Zusammenarbeit mit uns benötigt.

```
060823-104150--> Zugriff verweigert - Line=91 File=.\LANG.CPP

060823-104202--> The specified file was not found. - Line=722 File=.\PEMAIN.CPP

060823-104205--> Zugriff verweigert - Line=228 File=.\MEMORY.CPP

060823-104234--> Zugriff verweigert - Line=228 File=.\MEMORY.CPP

060823-104253--> Zugriff verweigert - Line=228 File=.\MEMORY.CPP

060823-104253--> Zugriff verweigert - Line=228 File=.\MEMORY.CPP

060823-122122--> The specified file was not found. - Line=722 File=.\PEMAIN.CPP

060823-122209--> Zugriff verweigert - Line=228 File=.\MEMORY.CPP

060823-12210--> Zugriff verweigert - Line=228 File=.\MEMORY.CPP
```

#### Beispiel für "PECALLS.TXT"

Dieses Logfile wird dann benötigt, wenn in Zusammenarbeit mit uns genau nachvollzogen werden muss, welche Calls in die PrintEasy-Runtime abgesetzt werden.

23.08.2006	12:21	206GETREPLACEPRINTERINFO
23.08.2006	12:21	242GETPRINTERPROFILES
23.08.2006	12:21	593GETWINVER
23.08.2006	12:21	99GETPRINTERPROPERTIES
23.08.2006	12:21	593GETWINVER
23.08.2006	12:21	791SETAPPFIX
23.08.2006	12:21	791SETAPPFIX
23.08.2006	12:21	404CONFIGPREVIEW
23.08.2006	12:21	158GETINIDATA
23.08.2006	12:21	596GETRESDLLNAMEUSER
23.08.2006	12:21	600GETLANGINFO
23.08.2006	12:21	663PROFILESTRINGGET

### Beispiel für "TEXTLOG.TXT"

Dieses Logfile dient insbesondere der Dokumentation, welche Texte tatsächlich in welcher Form und Länge an PrintEasy übergeben wurden.

```
ALIGN TEXTCENTER
-->Januar<--
ALIGN_TEXTCENTER
-->Mo<-
ALIGN TEXTCENTER
-->Di<--
ALIGN_TEXTCENTER
-->Mi<--
ALIGN_TEXTCENTER
-->Do<--
ALIGN_TEXTCENTER
 -->Fr<-
ALIGN_TEXTCENTER
-->Sa<--
ALIGN_TEXTCENTER
-->So<--
ALIGN_TEXTCENTER
--><--
ALIGN TEXTCENTER
-->01<--
```



## Logfile-Pfad

Über diesen Dialog können Sie einstellen, ob die Logfiles in ein bestimmtes Vereichnis oder in das aktuelle Arbeitsverzeichnis gestellt werden sollen.

LogFile	×
Logfile-Benutzung Weitere Logfiles Logfile-Pfad	
Ablageort für Logfiles	
Arbeitsverzeichnis	
O Beliebiges Verzeichnis	
Suchen	



## **CFG-Datei importieren**

Über diesen Dialog kann eine beliebige CFG-Datei bzw. auch nur Teile daraus importiert werden.

CFG-Datei importieren		×
Importierte CFG-Datei:		
C:\PrnEasy\PrnEasy.cfg		Datei suchen
🔲 Dialog Positionen	✓ Druckerfilter	
🗖 Druckerersetzungen	🗖 Druckerprofile	
🗖 Farben	Schriftendefinition	
🗖 Fehlerbehebung	C Schriftenersetzung	
🔲 Geschwindigkeit	🔽 Warnungsfilter	
🗖 Hilfslinien	Zebra-Definition	
Logfile-Konfiguration		
Importieren		Abbruch

Nach Auswahl der gewünschten CFG-Datei können Sie die Bereiche anhaken, die Sie importieren möchten.



## Warnungen und Informationen filtern

Durch den Klick auf das "Warnfilter"-Symbol, kann man einstellen, welche Warnungen und Infos an PrintEasy-Anwendungen weiter gegeben werden.

Damit lässt sich die Fülle von Warnungen und Infos auf die gewünschten beschränken.

Warnungsfilter X			
📮 🔼 Warning 📃			
🚽 🚽 🔧 8000 Text paßt nicht auf die logische Seite			
🛛 🚽 😽 8002 Objekt kann nicht auf die logische Seite gedruckt werden 🛁 🗌			
8003 Angegebener Schacht ist am Drucker nicht verfügbar			
8004 Angeforderter Speicher nicht verfügbar			
8005 Vorschau kann nicht angezeigt werden - PE-View nicht ve			
8008 Positionierung NEXT ist ohne Breitenangabe nicht möglich			
8013 Ränder der logischen Seite außerhalb des bedruckbaren l			
8020 Fehler bei Schriftartenregistrierung			
8024 Schriftart für das Tomzeichen unbekannt			
8027 Fehler beim Öffnen des Druckers			
C ⊻erfügbar ⊙ <u>G</u> esperrt Alles verfügbar			
ОК			

Bitte beachten Sie jedoch, dass die gefilterten Warnungen dann weder im Logfile, noch über den PrintEasy-Debugger/Spy erscheinen.

Sie sollten somit die Auswahl sehr sorgsam und wohl überlegt vornehmen, damit Ihnen nicht ggf. wichtige Warnungen entgehen.



# Statusanzeige konfigurieren

Über das Symbol "Status" kann die Fortschrittsanzeige von PrintEasy individuell konfiguriert werden.

Status Anzeige	×
O PrintEasy Status	
🔿 Kein Status	
Eigener Status	
pestatus.dll	
OK	Abbruch

Sie können hierbei zwischen dem Original-PrintEasy-Status, keinem Statusanzeiger oder einem eigenen Statusanzeiger wählen.

Wie Sie eine eigene Statusanzeige erzeugen finden Sie im Kapitel "Anpassung der PrintEasy-Fortschrittsanzeige" unter der Hauptüberschrift "Die Auslieferung von PrintEasy-Anwendungen".



# Informationen über Ihre Installation (Über PrintEasy)

Im Kontroll-Zentrum lassen sich mit "Über PrintEasy" wichtige Installationsinformationen abrufen, die Sie uns im Problemfall schicken müssen.

Über PrintEasy Kontrollzentrum	×
PrintEasy eDocPrintPro; eDocPort	
Kontaktadresse ==================================	lung
Benutzer-Information Easi Easi PrintEasy V 5.0.0 Beta Installiert 23.08.2006 Nicht freigeschaltet PCKey 8213 983C 38C5	<b>_</b>
OK	<u>S</u> peichern

Die angezeigten Informationen können über "Speichern" in eine Text-Datei geschrieben werden.



# Registrierung

Mit dieser Funktion können Sie eine PrintEasy-Testversion freischalten, eine registrierte Version auf diesem Rechner freischalten oder eine PrintEasy-Lizenz für die Installation auf einem anderen Rechner freigeben.

Eine nicht freigeschaltete PrintEasy-Version ist 2 Wochen lauffähig. Anschließend können Sie die Entwickler-Komponenten von PrintEasy nicht mehr verwenden.

Registrierung	×	
Status der Registrierung		
8 Nicht freigeschaltet		
Registrierung Sie haben eine registrierte Version von PrintEasy und möchten diese für diesen Rechner freigeben. Sie haben eine Try and Buy Version und möchten diese in eine registrierte Version umwandeln.		
<u>R</u> egistrieren		
Freigabe der Registrierung Für diesen Rechner ist PrintEasy registriert. Sie möchten diese Lizenz jedoch auf einem anderen Rechner installieren.		
Lizenz entfernen		
Schließen		

### Wichtiger Hinweis

Wenn Sie PrintEasy auf diesem Rechner nicht mehr betreiben möchten, müssen Sie diese Lizenz wieder freigeben!

Sie erhalten dabei einen weiteren Schlüssel, den Deinstallations-Key, den Sie entweder separat oder zusammen mit einer erneuten Freischaltung, an uns – die EasiRun GmbH – senden müssen. Diesen Deinstallations-Key bekommen Sie entweder automatisch über die Deinstallation oder über den Punkt "Registrierung – Lizenz entfernen" im Kontrollzentrum.

Bitte achten Sie sehr sorgfältig auf diesen Schlüssel, da er für Sie der Beweis ist, dass Sie die PrintEasy-Lizenz von diesem Rechner entfernt haben.



### Registrieren über den PCKey

PrintEasy Registrierung		×	
Ihre PrintEasy Entwickler Version ist noch nicht freigeschaltet. Unter Angabe Ihrer Seriennummer und des PCKeys, den Sie auf diesem Dialog finden, erhalten Sie einen Freischaltkey, der Ihre PrintEasy Entwicklerversion für diesen PC freischaltet.			
Den Freischaltkey erhalten Sie per EMAIL oder per FAX.			
РСКеу	3D0E 431B 9F0D		
Wir möchten Sie jedoch nicht unnötig behindern, daher ist es möglich die ersten 2 Wochen nach der Installation ohne Freischaltkey PrintEasy in der Entwicklerversion zu benutzen.			
Zur Erinnerung werden wir Ihnen einmal am Tag diesen Dialog zeigen. Nach der Bestätigung mit OK können Sie dann normal weiterarbeiten.			
ОК	<u>R</u> egistrieren	Dongle aktivieren	

Bitte senden Sie uns diesen PCKey mit dem dafür vorgesehenen Formular zu und Sie erhalten umgehend einen Freischaltcode.

Sollten Sie die Freischaltung versäumen, ist PrintEasy nach 14 Tagen nicht mehr lauffähig. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Zahlen und Buchstaben richtig und gut lesbar in das Formular eintragen.

Wenn Sie "Registrieren" auswählen erscheint folgendes Bild:

Freischaltung	×
<u>N</u> ame:	
<u>F</u> irma:	
<u>S</u> eriennummer:	
Freischalt <u>k</u> ey	
Fr <u>e</u> ischalten	Abbruch

Bitte tragen Sie jetzt Ihren Namen, Ihre Firma, Ihre PrintEasy-Seriennummer und den von der EasiRun Europa GmbH erhaltenen Freischaltkey ein. Durch Betätigen des Buttons "**Freischalten**" erhalten Sie eine uneingeschränkte PrintEasy-Entwicklerlizenz.



### Lizenz entfernen

Freigabe eine Installation		
Ihr Registrierung für diesen Rechner von PrintEasy wurde entfernt. Für eine neue Freischaltung für einen anderen oder diesen PC senden sie bitte neben dem PCKey ihres neuen Rechners auch den Deinstallationskev an die GID		
Deinstallationskey:	4F76714A15C7	
	<u>OK</u>	

Sie haben nun die PrintEasy-Lizenz von Ihrem Rechner entfernt und können die Entwicklungkomponenten von PrintEasy nicht mehr ausführen.

Um Ihre PrintEasy-Lizenz auf einem neuen Rechner wieder freischalten zu können, müssen Sie diesen Deinstallationskey zusammen mit dem neuen PCKey an die EasiRun GmbH schicken, mailen oder faxen.

Sie erhalten dann umgehend den neuen Freischaltkey.



## Registrieren der Entwicklerversion über die Dongle-Aktivierung

Die Aktivierung der Dongles wurde vereinfacht. Schließen Sie den Dongle via USB an den PC, der mit PrintEasy arbeiten soll an. Der Treiber für den Dongle sollte automatisch von Microsoft eingerichtet werden. Ist dies nicht der Fall, laden Sie sich den Treiber für den Dongle von der Herstellerseite herunter: www.aladdin.com/support/hasp/enduser.aspx

Gerne steht Ihnen auch unser EasiRun Support-Team bei Fragen zur Verfügung.

Die PrintEasy Entwicklungsumgebung der Version 6.0 kann auf Grund der benötigten Dongleinformationen nicht auf virtualisierten Maschinen genutzt werden.



## Zoom

### Zoomen per Mausrad

Das Zoomen des Dokuments in der Vorschau ist nach wie vor mit der linken/rechten Maustaste möglich. Als zusätzliches Feature ist nun auch die Kombination "Strg+Mausrad" möglich. Welche Variante verwendet werden darf, kann im Kontrollzentrum eingestellt werden.



## Zoomfaktor

Der Zoomfaktor kann ab sofort in unterschiedlichen Stufen konfiguriert werden.



## Seitenwechsel

Der Seitenwechsel lässt sich zusätzlich über das Kontrollzentrum konfigurieren.



# Schließen der Vorschau

Die Vorschau lässt sich mit der "ESC"-Taste schließen. Sind mehrere "Unterfenster" geöffnet, werden diese erst der Reihe nach geschlossen, bis letzlich das Hauptfenster beendet wird.



# Das Werkzeug PrintEasy Migrate

## Ausgangslage

In vielen Unternehmen existieren eine Fülle von Anwendungen, die klassische Druckdateien mit Hilfe der OPEN-WRITE-AFTER-CLOSE Mimik erzeugen.

Mit Hilfe von PrintEasy Migrate ist es möglich diesen Typ von Anwendungen automatisiert auf PrintEasy Syntax umzustellen.

Neben der Basisfunktionalität einer reinen 1:1 Umstellung bietet PrintEasy Migrate eine Reihe von Eingriffsmöglichkeiten mit denen man das Drucklayout verbessern und anreichern kann.

Eine Änderung des Quellprogramms selbst ist nicht erforderlich.

## Voraussetzungen für eine Migrationsfähigkeit

Damit der Druckteil einer Anwendung mit PrintEasy Migrate automatisch umgesetzt werden kann, müsse folgende Rahmenbedingungen beachtet werden:

- Die umzusetzenden Druckdateien müssen als "klassische" Dateien definiert sein
  - SELECT
  - OPEN
  - WRITE ggf mit AFTER/BEFORE Angaben
  - CLOSE
- Wenn mit Proportionalschrift gearbeitet werden soll, müssen die einzelnen Druckzeilen als saubere Struckturdefinitionen vom Typ Einzelfeld/Filler/Einzelfeld vorliegen. Diese Struckturdefinitionen müssen beim WRITE angegeben sein. Nur so kann über die TOM-Technologie eine spaltengerechte Ausrichtung erfolgen
- Nicht unterstützt werden folgende Arbeitstechniken:
  - ANSI-Vorschubsteuerzeichen in Spalte 1
  - UPSI-Schalter und Kanalsteuerzeichen
  - eingestreute ESCAPE-Zeichen und Sequenzen
  - Die spezielle REPORT-WRITER Syntax.



## Arbeitsweise von PrintEasy Migrate

PrintEasy Migrate scannt das Quellprogramm, ersetzt darin für alle gewünschten (Druck-) Dateien die Standard-Cobol-Definitionen durch die adequaten PrintEasy Anweisungen und fügt weitere vom Entwickler gewünschte Codeteile ein.

Die so erzeugte Ergebnis-Source wird mit der Endung **.PEM** abgespeichert und kann dann als Quellcode für den PrintEasy Precompiler/Prozessor genutzt werden.

Sie können nun diese PEM-Datei ungeändert übernehmen und haben somit die Möglichkeit mit einer Ursprung-Source zweigleisig zu fahren, da die eigentliche COBOL-Source ja nicht gändert wird. In diesem Fall, würden Sie etwaige Änderungen immer in Ihrer eigentlichen COBOL-Quelle vornehmen.

Wenn Sie jedoch weitere PrintEasy-Gestaltungsmöglichkeiten (wie z.B. verschiedene Schriften, Grafiken, Barcode...) nutzen möchten, dann können Sie die PEM-Datei als zukünftige Quelle heran ziehen und diese verändern.

Die Festlegung welche (Druck-) Dateien migriert werden sollen, erfolgt entweder

- in der Direktiven-Datei PEMIG.DIR
- als Parameter beim Aufruf des Werkzeuges oder
- interaktiv durch Auswahl im PrintEasy Migrate Assistenten

Die Festlegung der gewünschten Source Definitionen für Ersetzung und Ergänzung des Quellprogramms werden in Form von .MIG-Dateien bereitgestellt. Diese enthalten für alle erforderlichen oder optionalen Bereiche den gewünschten Quellcode.

## Standardumsetzung

Bei Verwendung der mitgelieferten Standard .MIG-Dateien werden folgende Ersetzungen und Einfügungen vorgenommen:

- Ergänzung der WORKING STORAGE um die Dokument-Definition
- Ergänzung der PROCEDURE DIVISION um ein Standard ERROR-Handling
- Ersetzung des OPEN Datei durch
  - INITIALIZE RESOURCES
  - OPEN DOCUMENT
- Ersetzung der WRITE Anweisungen durch entsprechende PLACE-Angaben
- Ersetzung des CLOSE Datei durch CLOSE DOCUMENT

#### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass der PrintEasy-Migrate alle eingebundenen COPY-Strecken auflösen muss und die darin enthaltenen Zeilen in das umgestellte Programm fest einträgt.



## Die PrintEasy Migrationsdatei .MIG

Die Migrationsdatei .MIG enthält die Quellcodeteile, die durch PrintEasy Migrate bei der Umsetzung in die Ergebnissource eingepflegt werden sollen.

- Sie ist eine reine Textdatei, die mit Hilfe von sog. Textmarken untergliedert ist.
- Die gewünschten Quellcodeteile werden in korrekter COBOL-Notation nach der gewünschten Textmarke für die verschiedenen Ersetzungsbereiche aufgeführt.
- Eine Textmarke beginnt in Spalte 7 und wird mit \$ eingeleitet (z.B. \$WORKING-STORAGE)
- Alle Quellcodeteile vom Beginn einer Textmarke bis zur nächsten Textmarke werden beim Einpflegen in die Ergebnissource übernommen.
- Quellcodeteile können COPY-Anweisungen enthalten

#### Ein einfaches Beispiel:

```
$WORKING-STORAGE.
EXEC PRINT DEFINE SECTION.
DEFINE PAPER....
END-EXEC.
...
$PRE-INITIALIZE
...
```



### Textmarken in der .MIG-Datei

Folgende Textmarken stehen derzeit zur Verfügung:

### ■ \$WORKING-STORAGE

Dieser Abschnitt wird innerhalb der Working-Storage Section eingefügt.

Hier kann die DEFINE SECTION, DEFAULT SECTION, DOCUMENT SECTION und weitere beliebige Definitionen stehen.

### \$PRE-INITIALIZE

Anweisungen, die vor dem INITIALIZE RESOURCES ausgeführt werden sollen..

Bevor der INITIALIZE RESOURCES ausgeführt wird, sollten alle Ressourcendefinitionen mit sinnvollen Werten gefüllt sein. Das Füllen von Variablen für die Ressourcen könnte z.B. an dieser Stelle eingefügt werden.

### ■ \$INITIALIZE

Dieser Abschnitt sollte die INITIALIZE RESOURCES Klausel in der gewünschten Form enthalten. Fehlt diese Textmarke wir das Standardformat eingefügt.

### ■ \$POST-INITIALIZE

Anweisungen, die unmittelbar nach dem INITIALIZE RESOURCES ausgeführt werden sollen.

### \$PRE-OPEN

Anweisungen, die unmittelbar vor OPEN DOCUMENT ausgeführt werden sollen.

### \$OPEN

Dieser Abschnitt sollte die OPEN DOCUMENT Klausel in der gewünschten Form enthalten. Fehlt diese Textmarke wir das Standardformat eingefügt

### ■ \$POST-OPEN

Anweisungen, die unmittelbar nach OPEN DOCUMENT ausgeführt werden sollen.

### ■ \$PRE-CLOSE

Anweisungen, die unmittelbar vor CLOSE DOCUMENT ausgeführt werden sollen

### \$POST-CLOSE

Anweisungen, die unmittelbar nach CLOSE DOCUMENT ausgeführt werden sollen

### \$PEINFO

Dieser Abschnitt muss die WHENEVER PE-INFO Klausel in der gewünschten Form enthalten. Fehlt diese Textmarke wir WHENEVER PE-INFO WRITE LOGFILE eingefügt.

### \$PEWARNING

Dieser Abschnitt muss die WHENEVER PE-WARNING Klausel in der gewünschten Form enthalten. Fehlt diese Textmarke wir WHENEVER PE-WARNING WRITE LOGFILE eingefügt.

### ■ \$PEERROR

Dieser Abschnitt muss die WHENEVER PE-ERROR Klausel in der gewünschten Form enthalten. Fehlt diese Textmarke wir WHENEVER PE-ERROR SHOW-DIALOG AND WRITE LOGFILE eingefügt.

### ■ \$SUPPLEMENT

Die hier aufgeführten Quellcodeteile werden am Ende des Programms hinzugefügt. Dieser Abschnitt könnte z.B. weitere Sections enthalten.



### Mitgelieferte .MIG-Dateien

Im Verzeichnis SAMPLES\PEMIG finden Sie folgende Standard .MIG-Dateien als Muster. Diese können Sie als Grundlage für Ihre eigenen Definitionen verwenden:

- PEA4L.MIG A4/Querformat Logische Seite = Physische Seite
- PEA4P.MIG A4/Hochformat Logische Seite = Physische Seite
- PEA4L22.MIG A4/Querformat Aufteilung der physischen Seite horizontal und vertikal in je 2 logische Seiten
- PEA4P22.MIG A4/Hochformat Aufteilung der physischen Seite horizontal und vertikal in je 2 logische Seiten

Alle Muster enthalten neben den Standarddefinitionen für Schriftfestlegung und Dokumentbeschreibung auch Beispielcode für Kopf/Fußzeilen-Definitionen und die Fehlerbehandlung.

Ein umfassenderes Beispiel für eine .MIG-Datei finden Sie als PEA4.MIG. In dieser .MIG Datei werden neben den o.a. aufgeführten Standardelementen zusätzliche Codeteile eingefügt:, die in Form eines ACCEPT/DISPLAY Dialoges die gewünschten Druckeigenschaften abfragen.

### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den MIG-Dateien lediglich um **Beispiele** handelt! Sie müssen diese Beispiele ggf. auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ein Knackpunkt dabei ist sicherlich die Abhandlung eines PrintEasy-Fehlers. In den vorliegenden MIG-Dateien wurde dabei immer ein **STOP RUN** codiert. Doch dieser ist bei der Umstellung eines Unterprogrammes häufig nicht gewünscht!



## Die PEMIG.DIR

Die Direktiven-Datei PEMIG.DIR enthält die erforderlichen Angaben für alle Dateien, die durch PrintEasy Migrate umgesetzt werden sollen.

- Sie ist eine reine Textdatei und enthält je umzusetzender Datei die gewünschten Direktiven.
- Sie wird im aktuellen Verzeichnis und dann im Verzeichnis gesucht auf den der WIN.INI-Eintrag PEHOME zeigt.
- Sie kann Definitionen für ein oder mehrere Programme enthalten.

#### Ein einfaches Beispiel:

```
FILENAME(A-LISTE)
DOCNAME(MUSTER)
USERINSERT(PEA4L.MIG)
END
FILENAME(D-UMSATZ)
DOCNAME....
END
```

### ■ FILENAME ... END

Die Definition für eine neue Dateieintragung wird mit FILENAME eingeleitet und mit END abgeschlossen. Alle anderen für diese Datei gewünschten Direktiven müssen dazwischen angegeben werden.

### (dateiname)

In diesem Beispiel soll die Druckdatei A-LISTE migriert werden

### ■ DOCNAME(...)

Das zu verwendende Dokument aus der MIG-Datei heißt in diesem Beispiel MUSTER.

#### ■ USERINSERT(...)

Die Beschreibung der Source-Ersetzungen und Ergänzungen befindet sich bei diesem Beispiel in der Datei PEA4L.MIG.

In dieser MIG-Datei muss das unter DOCNAME angegebene Dokument definiert sein!

#### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass alle eingetragenen **MIG-Dateien** auch **vorhanden** sein müssen, da der PrintEasy-Migrate sonst einen Fehler meldet!

PrintEasy stört sich allerdings nicht an unter FILENAME angegebene umzustellende Dateien, die in diesem Programm nicht vorhanden sind. In diesem Fall wird weder ein Fehler noch eine Warnung erzeugt.



## **Migrate Direktiven**

Folgende Direktiven stehen Ihnen zur Verfügung:

## COBCPY

### Funktion

Angabe von Verzeichnissen in denen nach COPY-Books gesucht werden soll.

### Format [NO]COBCPY(verzeichnis1;verzeichnis2;...)

Parameter

Verzeichnis Gibt das Verzeichnis an, in dem nach COPY-Books gesucht werden soll. Es können mehrere Verzeichnisse, durch Semikolon getrennt, aufgelistet werden.

Defaultwert NOCOBCPY

## DOCNAME

### Funktion

Gibt den logischen Dokumentnamen an, der für den Druck über PrintEasy verwendet werden soll. Diese Direktive kann nur innerhalb der Direktive FILENAME und END in der Datei PEMIG.DIR stehen.

- Format DOCNAME(documentname)
  - Parameter documentname Name des Dokuments.

## FILENAME

Funktion

Gibt den logischen Dateinamen der klassischen Druckdatei an, die für den Druck über PrintEasy umgewandelt werden soll.

- Format FILENAME(logical-filename) [directives] END
- Parameter
  - logical-filename

Der logischer Dateiname, wie er in der SELECT-Anweisung definiert ist.

directives

Direktiven für die Migration dieser Druckdatei.

### Hinweis

Die Direktiven werden durch END eindeutig abgegrenzt.



### Funktion

Gibt an, ob das PrintEasyFile (PEF) erzeugt werden soll. Diese Direktive kann nur innerhalb der Direktive FILENAME und END in der Datei PEMIG.DIR stehen.

#### Format PEF(DIALOG) PEF(filename) [NO]PEF

### Parameter

DIALOG

Über einen Dialog wird beim Öffnen des Dokuments der Dateiname erfragt, unter dem die PEF-Datei gespeichert werden soll.

filename

Gibt den Dateinamen an, unter dem die PEF-Datei gespeichert werden soll.

### Hinweis

Ist in der verwendeten .MIG-Datei die Textmarke \$OPEN enthalten wird diese Direktive ignoriert.

Defaultwert

NOPEF

## PREVIEW

### Funktion

Gibt an, ob eine Vorschau des Dokuments angezeigt werden soll. Diese Direktive kann nur innerhalb der Direktive FILENAME und END in der Datei PEMIG.DIR stehen.

### ■ Format

PREVIEW(mode) [NO]PREVIEW

### Parameter

mode

Gibt den Vorschaumodus an. Es können folgende Modi verwendet werden.

DIRECT

Der Aufbau des Dokuments wird sofort in der Vorschau dargestellt.

ON-CLOSE

Das Dokument wird erst nach dem Schließen des Dokuments in der Vorschau angezeigt.

Hinweis

Der Modus DIRECT eignet sich vor allem für den Test der Anwendungen, der Aufbau des Dokuments wird dadurch jedoch verlangsamt.

Ist in der verwendeten .MIG-Datei die Textmarke \$OPEN enthalten wird diese Direktive ignoriert.

Defaultwert

NOPREVIEW



### PRINTING

### Funktion

Gibt an, ob das Dokument ausgedruckt werden soll.

Diese Direktive kann nur innerhalb der Direktive FILENAME und END in der Datei PEMIG.DIR stehen.

- Format [NO]PRINTING
- Parameter Keine
- Hinweis

Ist in der verwendeten .MIG-Datei die Textmarke \$OPEN enthalten wird diese Direktive ignoriert.

Defaultwert PRINTING

## SPECIAL

### Funktion

Damit kann ein Eintrag unter SPECIAL-NAMES, der für die Druckausgabe verwendet wird, in einen passenden PrintEasy-(Teil-)Befehl umgesetzt werden.

Format SPECIAL"Special-Names-Begriff = PrintEasy-Begriff"

- Parameter Special-Names-Begriff PrintEasy-Begriff
- Beispiel SPECIAL"TOP-OF-PAGE=PHYSICAL PAGE"


## USERINSERT

## Funktion

Angabe der Beschreibungsdatei, welches die Dokumentbeschreibung und zusätzliche Programmlogik enthält.

Diese Direktive kann nur innerhalb der Direktive FILENAME und END in der Datei PEMIG.DIR stehen.

Format USERINSERT(filename)

- Parameter
  - filename

Angabe der Datei, in der die grundsätzlichen Definitionen enthalten sind:

- DEFINE SECTION
- DOCUMENT SECTION
- DEFAULT SECTION
- zusätzliche Programmlogik

### Hinweis

Der Inhalt der Beschreibungsdatei wird entsprechend den Textmarken an der gewünschten Stelle dauerhaft in den Ergebnis-Quellcode eingefügt Diese Direktive kann nicht gleichzeitig mit der Direktive INSERT verwendet werden. Siehe auch Direktive INSERT.



# **Obsolete Direktiven**

Durch die MIG-Datei ist PrintEasy Migrate gegenüber der früheren Copy-Buch-Technik viel flexibler geworden. Folgende Direktiven für die Verwendung von Copy-Büchern dienen der Kompatibilität zu früheren Versionen und sollten nicht mehr verwendet werden.

## INCLUDE

## Funktion

Angabe des Copy-Book, welches die Dokumentbeschreibung enthält. Diese Direktive kann nur innerhalb der Direktive FILENAME und END in der Datei PEMIG.DIR stehen.

## Format

INCLUDE(filename)

### Parameter

filename Angabe der Datei, in der die grundsätzlichen Definitionen enthalten sind:

- DEFINE SECTION
- DOCUMENT SECTION
- DEFAULT SECTION

#### Hinweis

Das Copy-Book wird nur verwendet, und nicht dauerhaft in den Sourcecode eingefügt. Diese Direktive kann nicht gleichzeitig mit der Direktive INSERT verwendet werden. Siehe auch Direktive INSERT.

## INSERT

### Funktion

Angabe des Dateinamen, welches die Dokumentbeschreibung enthält. Diese Direktive kann nur innerhalb der Direktive FILENAME und END in der Datei PEMIG.DIR stehen.

### Format

INSERT(filename)

### Parameter

filename

Angabe der Datei, in der die grundsätzlichen Definitionen enthalten sind:

- DEFINE SECTION
- DOCUMENT SECTION
- DEFAULT SECTION

#### Hinweis

Die Datei wird dauerhaft in den Sourcecode eingefügt. Diese Direktive kann nicht gleichzeitig mit der Direktive INCLUDE verwendet werden. Siehe auch Direktive INCLUDE.



# Starten von PrintEasy Migrate

Die Nutzung der Migratefunktion ist in unterschiedlicher Weise möglich.

## Zusatzschritt beim Preprozess/Precompile

Sie können den PrintEasy Migrate als automatischen vorgeschalteten Zusatzschritt im Rahmen des Preprozess/Precompile-Laufes nutzen.

Der Zusatzschritt wird durch Angabe der Direktive "PEMIG" in einer der folgenden Varianten aktiviert:

- im PE-Optionsfeld des Precompilerdialoges
- als Precompiler-Direktive im Command-Line Aufruf
- als Eintrag in der Standard-Direktiven-Datei PE.DIR
- als Option zur Preprozessor-Direktive "PEPREP" (nur Micro Focus)

## Stand Alone Aufruf (batchorientiert oder interaktiv)

Als weitere Möglichkeit können Sie den PrintEasy Migrate auch unabhängig von Preprozessor/Precompiler aufrufen.

PrintEasy Migrate kann dabei sowohl batchorientiert als auch interaktiv aufgerufen werden.

### Batchorientierter Aufruf

Der batchorientierter Aufruf erfolgt mit:

PEMIG name-der-Quellcodedatei direktiven

Ein Beispiel:

```
PEMIG NOTEN.CBL FILENAME"A-LISTE" DOCNAME"MUSTER" USERINSERT"PEA4P22.MIG" END
```

### Interaktiver Aufruf

Der interaktive Aufruf erfolgt durch Starten der PEMIG.EXE ohne Parameter. Folgende Varianten sind dabei möglich:

- auf der Commandline-Ebene durch Aufruf der PEMIG.EXE ohne Parameter
- durch Doppelklick auf "PrintEasy Migrate" im Ordner "PrintEasy"
- durch Auswahl des entsprechenden Menüpunktes im PrintEasy Entwicklerzentrum.

In diesen Fällen öffnet sich der PrintEasy Migrate Assistent.



# Der PrintEasy Migrate Assistent

PrintEasy PEMigrate	- Copyright © 2001 GID mbH	×
Copy- <u>P</u> fad	F:\PRNEASY\CPY	
<u>C</u> OBOL-Datei	F:\prneasy\SAMPLES\pemig\museum.cbl	Auswählen
Um <u>z</u> ustellende Datei	A-LISTE	
<u>N</u> ame des Dokuments	MUSTER	
<u>D</u> irektiven	NOPEF NOPRINTING NOPREVIEW	Auswählen
User-Insert-Datei	PEA4.MIG	Auswählen
ОК		Abbruch

Die einzelnen Felder und Kontrollelemente des Assistenten haben folgende Bedeutung

### Copy-Pfad

Hier tragen Sie bitte alle Copy-Pfade ein, die für diese Source relevant sind. Es können mehrere Verzeichnisse, durch Semikolon getrennt, aufgelistet werden.

#### COBOL-Datei

Hier wird die umzusetzende Quellcodedatei angegeben

#### Umzustellende Datei

Hier ist der logische Name der umzustellenden Datei anzugeben. Dies entspricht der Direktive FILENAME. In der Auswahl-Liste werden alle Dateien aufgeführt, die in diesem COBOL-Programm definiert wurden.

Wurde beim Start des Assistenten eine PEMIG.DIR mit einem Eintrag zu der ausgewählten Datei gefunden, werden anschließend die hinterlegten Einstellungen übernommen. Diese können jedoch dabei interaktiv geändert werden. Die Änderungen werden jedoch nicht in die PEMIG.DIR zurück geschrieben!

### Name des Dokuments

Hier wird der Name angegeben wie das Dokument im Programm genannt werden soll und muss mit dem Namen in der zugehörigen DEFINE DOCUMENT SECTION der .MIG-Datei übereinstimmen..

### Direktiven

Hier werden die gewünschten Einstellungen der weiteren Direktiven für Preview, Printing und PEF aufgelistet. Über den Button "Auswählen" kann der Subdialog für die gewünschte Einstellungen aufgerufen werden.

#### ■ User-Insert-Datei

Hier wird der Name der einzupflegenden .MIG-Datei angegeben (Auswahl über Standard-File Dialog). Dies entspricht der Directive USERINSERT.



# Das Zusatz-Tool RunEasy

# Hintergrund

Haben Sie sich nicht schon immer geärgert, dass Sie die Umgebungsvariablen nicht einfach pro laufende Task setzen können, sondern alles global z.B. über Einträge in die "autoexec.bat" geschehen muss?

Der Eintrag von Umgebungsvariablen in die Registry sind auch kein akzeptabler Weg, da diese Vorgehensweise meist sehr umständlich und Fehler-kritisch ist.

Mit RunEasy sind Sie diese Probleme ein für allemal los!

Sie können für jedes zu startende Programm eine eigene Umgebung definieren, ohne dass eine lästige DOS-Box stehen bleibt.

Zusätzlich können sie in der Registry Eintragungen machen.

Die Definition erfolgt über einer INI-Datei, die beim Programmaufruf als Parameter übergeben wird.

# Programmaufruf

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

- runeasy
  In diesem Fall wird automatisch die Datei "runeasy.ini" angezogen, die sich im gleichen Verzeichnis wie RunEasy befinden muss.
- runeasy test.ini Es wird konkret die Datei "test.ini" genutzt.

Die INI-Datei enthält nun alle Informationen, welche EXE-Datei in welcher Umgebung zu starten ist.

Es besteht auch die Möglichkeit einen Debugger zu aktivieren. In diesem Fall wird ein Dialog angezeigt, in dem alle Variablen und Aktionen aufgeführt sind.



# Konfigurationsdatei (INI-Datei)

Die Konfigurationsdatei hat den ganz normalen Aufbau einer Windows INI-Datei.

Alle Zeilen die mit Semikolon (;) beginnen werden ignoriert (Kommentare).

## Die Bereiche (Sections) im einzelnen

## CONFIG

Dieser Bereich enthält den Eintrag, ob der Debugger ein oder ausgeschaltet werden soll.

[CONFIG]	
debug = 0	Debugger ausgeschaltet
debug = 1	Debugger angeschaltet

### RUNEASY

Hierüber werden insbesondere die Informationen über die zu startende Anwendung abgelegt.

[RUNEASY]

• •	
run =	zu startendes Programm mit komplettem Pfad
cmd =	Übergabe-Parameter (Commandline)
work =	Arbeitsverzeichnis

### ENV

In diesem Bereich werden die benötigten Umgebungsvariablen gesetzt.

### [ENV]

Environment Variable = Wert

Sie dürfen auch Platzhalter über %VARIABLENNAME% verwenden. Dabei wird dann dieser Platzhalter durch den Inhalt einer bereits gesetzten Umgebungsvariable ersetzt.

### DEFINES

Hier können Sie lokale Variablen definieren, die allerdings nicht als Umgebungsvariable gesetzt werden. Die Eintragungen dienen lediglich für die interne Ersetzung.

[DEFINES] Lokale Variable = Wert



### ADDREG

Über diesen Bereich können Sie Werte in die Registry eintragen lassen. Es können dabei mehrere Keys in verschiedenen Zeilen angegeben werden.

[ADDREG] Schluesselwort\keys = TEMP Schluesselwort\keys = PERM

Es sind folgende Schlüsselwärter zulässig:

- HKEY\_CLASSES\_ROOT
- HKEY\_CURRENT\_CONFIG
- HKEY\_CURRENT\_USER
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE

TEMP:

Die Registry-Einträge sind nur temporär bis zum nächsten Rechnerstart vorhanden. Dieses Feature wird allerdings nur von den NT-basierenden Systemen (NT4 XP WIN 2000) unterstützt. Für Windows 9x wird grundsätzlich PERM verwendet.

PERM:

Die Registry-Einträge sind permanent – also auch nach einem Rechnerstart vorhanden.

Beispiel: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Test\Cobol=TEMP oder HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Test\Cobol=PERM

Für den Eintrag der entsprechenden Werte für die Registry muss jeweils eine entsprechende Section in der INI-Datei definiert werden, in der die einzelnen einzutragenen Schlüssel stehen:

Beispiel: [HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Test\Cobol]

Anschließend können die Werte gesetzt werden. Als Typen stehen Ihnen die Kürzel "S" für String-Werte und "D" für DWORD-Einträge zur Verfügung.

Schluessel = Type:Value

Beispiel: Base = S:xx CurrentVersion = S:V70L10



## **Beispiel einer Konfigurationsdatei**

[Config] ;Debug 1 an 0 aus debug=1

[runeasy] ;Kompletter Pfad zur Auszufuehrenden Datei run=%home%\notepad.exe

;Uebergabeparameter cmd=c:\autoexec.bat

;Workdir work=\$WORKDIR\$

[defines] ;Locale Variable die nicht in die nicht ins Environment gesetzt werden testpath=\$WORKDIR\$

[env] ;Globale Variable die ins Environment gesetzt werden home=\$WINDIR\$ path2=d:\win95.018;%path%;c:\hugo path=d:\win95.018; hugo=c:\qw

[ADDREG] ; Welcher Zweig muss hinzugefuegt werden HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Test\Cobol=1

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Test\Cobol] ;die einzelnen Eintrage ;....=S:...... <- String

;....=D:1 <-DWORD Base=S:xx CurrentVersion=S:V70L10 FMBHLANP=S:%testpath% LANGUAGE=S:E RTS\_Product\_Directory=S:%testpath% RTS\_CurrentVersion=S:V70L10 Funcion=D:1



# PrintEasy Remote und User Exits

# Ausgangslage

- Die direkte Nutzung der Möglichkeiten des Windows-GDI-Drucksystems durch PrintEasy( und andere Produkte) war bislang nur auf WIN32 Systemen möglich
  - Windows 95
  - Windows 98
  - Windows NT
  - ..
- In vielen Unternehmen exisieren aber eine Fülle von COBOL-Anwendungen, die auf anderen Betriebssystemen ablaufen (müssen).
- Für diese Anwendungen standen bisher die umfassenden Möglichkeiten der Druckaufbereitung, wie sie das Windows-GDI-Drucksystems bereitstellt, nicht zur Verfügung.
- In vielen Fällen wurde deshalb auf die State of the Art Techniken verzichtet oder auf meist umständliche Umwege erzeugt.

# Lösung durch PrintEasy Remote

- PrintEasy stellt eine definierte Schnittstelle bereit über die eine arbeitsteilige Architektur realisiert werden kann.
- Die Applikation läuft auf einem beliebigen System unter Nutzung der dort verfügbaren Ressourcen und Techniken.
- Der druckzentrierte Part der Applikation wird mit Hilfe der PrintEasy Syntaxerweiterungen realisiert, bzw. durch Nutzung von PrintEasy Migrate automatisch erzeugt.
- Die PrintEasy Syntax wird durch den Precompiler auf den CALL-Level umgesetzt. Die so erzeugte Source wird mit dem systemeigenen COBOL-Compiler übersetzt.
- Zur Laufzeit werden die PE-Aufrufe an der Remote-Schnittstelle bereitgestellt und können mit einer beliebigen Technik an ein Win32-fähiges System durchgereicht und dort an die PrintEasy Run-Time übergeben werden.
- Die Lösungskomponente f
  ür das Durchreichen sind nicht Bestandteil von PrintEasy, sondern können vom Entwickler oder 3-Party Lösungsanbieter selbst konzipiert werden
- Die eigentliche technische Druckaufbereitung erfolgt dann auf dem Win32 System unter Nutzung des Windows-GDI.



# Einsatzbereiche

- Mit Hilfe dieser Schnittstelle kann somit die Leistung des Windows-GDI Drucksystems praktisch jeder COBOL-Anwendung verfügbar gemacht werden.
- Die COBOL Applikation läuft auf einem beliebigen System
  - UNIX/Linux
  - IBM Mainframe
  - AS400 und andere MDT-Systeme
  - Tandem
  - MS DOS, 16 Bit Windows oder OS/2
  - ...
- Die Applikationsarchitektur ist beliebig
  - Batch/On-Line
  - GUI/Char
  - Client/Server
  - ...
- Der Druck erfolgt am Ende mit PrintEasy



# Arbeitsvarianten

## Begriffsbestimmungen

Im folgenden sollen verschiedene praxisrelevante Varianten für verteilte Drucklösungen durchgespielt werden.

Um klar herauszustellen, wo welche Teilfunktionalität einer Applikation abläuft wird in den Darstellungen mit folgenden Begriffen gearbeitet:

- Mit "Business Logik" wird dargestellt auf welchem System der Verarbeitungsteil der Applikation abläuft und dort auch die druckzentrierten Call`s entstehen. Diese System wird auch als CREATOR bezeichnet.
- Mit "PrintEasy Rechenleistung" wird dargestellt, auf welchem System die Umsetzung der druckzentrierten Call`s und damit die Umsetzung durch die PrintEasy Run-Time erfolgt. Dieses System wird auch als PROZESSOR bezeichnet.
- Mit "Business Dialog" wird dargestellt, wo die Applikations-zentrierten Dialoge erscheinen.
- Mit "PrintEasy Dialoge" wird dargestellt, wo druckzentrierte Dialoge erscheinen (würden).
- Mit "PE Preview Direct" wird dargestellt wo die Preview im Falle von Mode Direct geöffnet werden würde
- Mit "PE Preview via PEF" wird dargestellt wo eine Vorschau des Dokuments durch Laden der .PEF-Datei in die Preview.Exe erscheinen würde.
- "OS WIN32" sagt, dass es sich hierbei um ein Windows 32-Bit System handeln muss. Im Gegensatz dazu kann bei "OS beliebig" irgendein Betriebssystem installiert sein
- Durch "DISTRIBUTOR" wird aufgezeigt, wo eine auf Basis der PrintEasy Remote-Schnittstelle realisierte Verteilung der druckzentrierten Call`s erfolgt.
- Kann ein Sachverhalt technisch nicht abgebildet werden, ist er nicht erforderlich oder macht er in der Praxis keinen Sinn, ist er in den Darstellungen durchgestrichen.



## Variante 1 Stand-Alone

# WIN32 Stand-Alone Arbeitsplatz





Variante 2 zentraler Applikationsserver WIN32 Client und lokaler PE-Printserver

Zentraler Applikationsserver (beliebiges Betriebssystem) mit WIN32-PC als Dialog-Client/PC-Terminal und PE-Printserver





# Variante 3 zentraler Applikationsserver WIN32 Client und zentraler PE-Printserver

Zentraler Applikationsserver (beliebiges Betriebssystem) mit WIN32-PC als Dialog-Client/PC-Terminal und zentralem WIN32 PE-PrintServer





# Variante 4 zentraler Applikationsserver Non-WIN32 Client und zentraler PE-Printserver

## Zentraler Applikationsserver (beliebiges Betriebssystem) mit Non-WIN32 Dialog-Client/Terminal und zentralem WIN32 PE-PrintServer





# Variante 5 zentraler Kombiserver mit WIN 32 Client

# Zentraler WIN32 Applikations/Printserver mit WIN32-PC als Dialog-Client/PC-Terminal





# Variante 6 zentraler Kombiserver mit Non-WIN 32 Client

# Zentraler WIN32 Applikations/PE-Printserver mit Non-Win32 Dialog-Client/Terminal





## Variante 7 zentraler WIN32 Terminal-Server

# Zentraler WIN32-Terminal-Server als Applikations/PE-Printserver mit GUI-fähigem PC als Windows-Terminal Client





# Technische Detaillierung (Überblick)

- Im folgenden erhalten Sie einen kurzen technschichen Überblick über die Konzeption der Schnittstelle und die beteiligten Komponenten. Die systemtechnische Details auf C-Ebene finden Sie weiter hinten,
- PrintEasy stellt insgesamt eine Mehrschichtarchitektur dar, in dem die Remote-Architektur und auch das Konzept sog. UserExits nahtlos eingeklinkt werden kann.
- Für ein besseres Verständnis zunächst der Blick auf die Schichtenarchitektur im klassischen Stand-Alone Fall

# Stand-Alone (WIN32) Applikation PECOBOL GIDNET32 GIDCOB32 GIDTO032 GIDPEA WIN-GDI Drucker CREATOR PROZESSOR

## Der Stand-Alone Fall



- Die Applikation realisiert Ihre Businesslogik und setzt die druckzentrierten PE-Aufrufe in Form von Standard COBOL-Calls mit Parameterübergabe auf die Module PECOBOL und PETOOLS ab.
- Das technische Vorgehensmodell f
  ür den Call-Aufruf und die Parameter
  übergabe ist bei den verschiedenen COBOL-Produkten sehr unterschiedlich.
- Die Module PECOBOL und PETOOLS setzen die unterschiedlichen technischen Vorgehensmodelle der einzelnen Hersteller in ein internes, neutrales Format um.
- Dieses neutrale Format ist eine fest vorgegebene Struktur, die sog. Transfertable.
- Sie enthält alle erforderlichen Informationen Parameterinfos wie Anzahl, Typ, Länge...
  - Zeiger auf die verschiedenen Datenbereiche
  - Returnbereiche
  - Fehlertextbereiche

• ...

- Jeder PrintEasy-zentrierte Call in der Applikation wird in einen "Transferdatensatz" mit dieser Struktur umgesetzt.
- Das Dreigestirn Applikation, PECOBOL und PETOOLS stellen somit den **CREATOR** dar.
- Jeder Transferdatensatz wird dann an das Modul GIDNET32 übergeben, dort interpretiert und in die korrekten Calls auf die Module GIDCOB32 und GIDTOO32 umgesetzt
- GIDCOB32 und GIDTOO32 sind die in COBOL (!!) realisierten Run-Time-Komponenten von PrintEasy, die ihrerseits den C-Level GIDPEA der Run-Time ruft.
- GIDPEA selbst kommuniziert mit dem Windows GDI, das letztlich den Druckoutput erzeugt.
- Die Summe aus GIDNET32, GIDCOB32, GIDTOO32 und GIDPEA bildet den PROZESSOR im PrintEasy Sprachgebrauch.



## Erweiterung um einen User Exit

- Die Architektur erscheint im ersten Moment aufwendig.
- Bei genauer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass die mehrstufige Schichtung hohe Flexibilität und Eingriffsmöglichkeiten bietet.
- So kann in einer ersten Erweiterung problemlos ein User Exit implementiert werden um z.B. eine Securityfunktion zu realisieren.
- Dazu schaltet der Entwickler sich mit einem eigenen Modul zwischen den PETOOL/PECOBOL-Level und GIDNET32.
- Er kann so problemlos jeden vom CREATOR-Level gelieferten Transferdatensatz anschauen, ggf. zunächst Zusatzaktivitäten durchführen und dann erst an GIDNET32 (oder einen weiteren UserExit) weiterreichen.
- Gleiches gilt f
  ür die R
  ückgabe. Jeder von GIDNET32 (oder nachrangigen UserExit) zur
  ückgereichte Transferdatensatz kann vor der Weitergabe an den CREATOR-Level bewertet werden.
- Dieses Konstrukt kann durch Verkettung auf beliebig viele User Exit-Module ausgeweitet werden. Jedes Modul muss lediglich dem Folgemodul bekanntgeben wie der anzusprechende Partner auf der Gegenseite heißt.



Der User Exit stellt letztlich den DISTRIBUTOR dar.



## Erweiterung für den Remote-Betrieb

Mit den bisherigen Erläuterungen wird schnell klar, dass die Variante REMOTE lediglich eine besondere Form eines User Exits darstellt.

- Der Unterschied besteht lediglich darin, dass der "User Exit" aus 2 Teilmodulen besteht, die auf verschiedenen Maschinen liegen.
  - Distributor Teil 1auf der Creator- oder Applikationsmaschine
  - Distributor Teil 2 auf der Prozessor oder Druckservice-Maschine
- Die Creator- oder Applikationsmaschine kann mit einem beliebigen Betriebssystem arbeiten.
- Die Prozessor oder Druckservice-Maschine muss zwingend eine WIN32 Maschine sein.
- Diese beiden Teilmodule werden über eine beliebige Kommunikationstechnik miteinander verbunden und reichen sich so die Transferdatensätze hin und her.
- Welche Kommunikationstechnik und mit welchem Komfort genutzt werden soll, bleibt völlig dem Entwickler überlassen.





## Remote mit User Exit

- Selbstverständlich ist auch eine Kombination von Remote und User Exit möglich
- Die einzelnen Module sind lediglich in der richtigen Reihenfolge anzuordnen.





# COBOL-seitige Erweiterungen

Um dem Entwickler die Nutzung der Schnittstelle zu ermöglichen enthält PrintEasy auf dem COBOL-Level einige wenige Erweiterungen:

- Der Entwickler eines User Exits kann im Programm eine (beliebige) Datenstruktur definieren und diese der PrintEasy Run-Time als USER-AREA bekanntgeben.
  - Der Zeiger auf diese Struktur wird bei jedem Call automatisch durchgereicht.
  - Das User-Exit Modul kann damit auf die Daten zugreifen
  - Hierüber könnten z.B. Initialisierungsinformationen an den UserExit gereicht werden.
- Analog kann der Entwickler einer Remote-Lösung eine Datenstruktur als DISTRIBUTOR-AREA definieren und bekanntgeben.
- Das Aktivieren der User-EXIT/REMOTE-Schnittstelle erfolgt entweder über die erweiterte Form des INITIALIZE RESOURCES-Befehl

```
INITIALIZE RECOURCES
EXTENDED MODE IS ON
USING MODULE "name.dll"
USER-AREA IS name-user-struktur
WITH LENGTH laenge
DISTRIBUTOR-AREA IS name-dist-struktur
WITH LENGTH laenge
```

- Aus diesen Angaben werden die entsprechenden Registrierungs-Calls generiert.
- Alternativ können die CALLs auch von Hand codiert werden.



# Systemtechnische Beschreibung der Schnittstelle

## **Sprachliche Definition**

Creator

Teil von PrintEasy der zum Cobolprogram dazu gelinkt ist bzw. Cobolprogram das den Prozess anstößt. (Windows oder NonWindows)

- Prozessor Teil von PrintEasy der f
  ür die Datenaufbereitung und die Druckausgabe zust
  ändig ist und Informationen 
  über das Drucksystem liefert(Windows 32bit)
- Distributor
   Schnittstelle die den Datenverkehr über das Netzwerk oder als Brücke zwischen 16 und 32 bit Welt regelt.
- UserExit

Mit Hilfe des UserExits können sowohl zwischen der COBOL Seite und dem Distributor wie auch zwischen Distributor und PrintEasy Funktionalitäten wie Securityfunktion eingebaut werden. Die Funktionalität des UserExits wird dem Endanwender (Systemprogrammierer) offengelegt.

UserExitInfo

Datenstruktur die der Entwickler des UserExit definieren kann um Daten für eine Kommunikation zwischen dem Cobolprogram und dem UserExitModul zu erhalten. Der Pointer auf die Daten wird bei jedem Call mit durchgereicht.

DistributorInfo

Datenstruktur die der Entwickler des Distributormoduls definieren kann um Daten für eine Kommunikation zwischen dem Cobolprogram und dem DistributorModul zu erhalten. Der Pointer auf die Daten wird bei jedem Call mit durchgereicht.

## Funktionen die zur Verfügung gestellt werden müssen

Sowohl UserExit als auch Distributor müssen folgende Funktionen exportieren

void	WINAPI	PETRANSFER	(	LPTRANSFERTABLE lpTransfertable, PIC X(01)Dummy1, PIC X(01)Dummy2 )
void	WINAPI	PEINITNET	(	<pre>PIC X(256) lpModuleName, PIC S9(07) COMP-3 returning, PIC X(01)Dummy1,</pre>
void	WINAPI	PEDEINITNET	(	<pre>PIC X(01)Dummy2 ); PIC S9(07) COMP-3 returning, PIC X(01)Dummy1, PIC X(01)Dummy2);</pre>

im nicht Windows 32 bit Umfeld sind diese Funktionen den dortigen Gegebenheiten anzupassen



## Funktion die im Cobolprogram aufgerufen werden können

■ Für die Verwendung von PE Remote müssen beim INITIALIZE RESOURCES zusätzliche Angaben gemacht werden:

INITIALIZE RESOURCES

EXTENDED MODE IS ON / OFF / Variable USING MODULE "Modulname.dll" / Variable

( USER-AREA IS Variable WITH LENGTH Variable / Num-Lit. )

- ( DISTRIBUTOR-AREA IS Variable WITH LENGTH Variable / Num-it. )
- dadurch werden vom PrintEasy Precompiler folgende Aufrufe generiert

Wenn EXTENDED ON<br/>Wenn USER-AREACALL "PETOOLSINITNET" ...<br/>CALL "PETOOLSREGISTERUSEREXITINFO" ...Wenn DISTRIBUTOR-AREACALL "PETOOLSREGISTERDISTRIBUTORINFO" ...

Für Programme, die nicht mit dem PrintEasy-Precompiler übersetzt werden, müssen diese Calls sofort nach dem Laden von "PETOOLS" selbst codiert werden:

PIC X(01)

CALL "PETOOLSINITNET" USING	
GIDPE-INIT-MODUL	PIC X(256)
GIDPE-INIT-RC	PIC S9(07) COMP-3
GIDPE-INIT-DUMMY1	PIC X(01)
GIDPE-INIT-DUMMY2	PIC X(01)
CALL "PETOOLSREGISTERDISTRIBUTORINFO"	USING
GIDPE-DISTRIBUTOR-AREA	beliebig
GIDPE-INIT-DISTRIBUTOR-LAENGE	PIC 9(07) COMP-3
GIDPE-INIT-RC	PIC S9(07) COMP-3
GIDPE-INIT-DUMMY1	PIC X(01)

CALL "PETOOLSREGISTERUSEREXITINFO" USING GIDPE-USER-AREA beliebig GIDPE-INIT-USER-LAENGE PIC 9(07) COMP-3 GIDPE-INIT-RC PIC S9(07) COMP-3 GIDPE-INIT-DUMMY1 PIC X(01) GIDPE-INIT-DUMMY2 PIC X(01)

GIDPE-INIT-DUMMY2



# Definition der Strukturen und Bedeutung der einzelnen Strukturelemente

TRANSFI	ERTABLE.				
returning			S9(07)	COMP-3.	
Functio	onNumber	PIC	S9(07)	COMP-3.	
ArgCour	nter	PIC	S9(07)	COMP-3.	
Distrik	outorInfo	poir	nter.		
Distrik	outorSize	PIC	S9(07)	COMP-3.	
UserExi	tInfo	poir	pointer.		
UserExi	ltSize	PIC	S9(07)	COMP-3.	
5 SplitType		PIC	x(02).		
5 BufferMode		PIC	x(02)		
ErrorMs	gText	PIC	x(70)		
filler	occurs 15.				
10	Argtype	PIC	x(02).		
10	ArgSize	PIC	S9(07)	COMP-3.	
10	ArgTransferMode	PIC	x(02).		
10	ArgPointer	poir	nter.		
	TRANSFE returni Functic ArgCour Distrik Distrik UserExi SplitTy BufferM ErrorMs filler 10 10 10	TRANSFERTABLE. returning FunctionNumber ArgCounter DistributorInfo DistributorSize UserExitInfo UserExitSize SplitType BufferMode ErrorMsgText filler occurs 15. 10 Argtype 10 ArgSize 10 ArgTransferMode 10 ArgPointer	TRANSFERTABLE.returningPICFunctionNumberPICArgCounterPICDistributorInfopoinDistributorSizePICUserExitInfopoinUserExitSizePICSplitTypePICBufferModePICErrorMsgTextPICfilleroccurs 15.10ArgtypePIC10ArgSizePIC10ArgTransferModePIC10ArgPointerpoin	TRANSFERTABLE.returningPIC S9(07)FunctionNumberPIC S9(07)ArgCounterPIC S9(07)DistributorInfopointer.DistributorSizePIC S9(07)UserExitInfopointer.UserExitSizePIC S9(07)SplitTypePIC x(02).BufferModePIC x(02)ErrorMsgTextPIC x(02)10 ArgtypePIC x(02).10 ArgSizePIC S9(07)10 ArgTransferModePIC x(02).10 ArgPointerpointer.	

### Returning

Um Probleme mit Returncodes von Calls zu vermeiden wird der Status auch in der Transfertable abgelegt.

- =0 kein Fehler (Keine Aenderung der CA)
- >0 Warnung aufgetreten
- <0 Fehler aufgetreten

### FunctionsNumber

jede Funktion in PECOBOL und PETOOLS bekommt eine eindeutige Nummern

- PECOBOL Nummernbereich 1-9999
- PETOOLS Nummernbereich 10000- 19999
- USEREXIT Nummernbereich 20000- 25000
- DISTRIBUTOR
   Nummernbereich 25000- 30000

jeder Distributor und UserExit muss alle nicht zu ihm gehörigen Funktionen weiterrouten

ArgCounter

Anzahl der Argumente

DistributorInfo

Datenblock der im Cobolprogram angelegt ist und den der Distributor zum Datenaustausch z.B. Initialierungsinformationen verwenden kann und andere Zwecke verwenden kann.

DistributorSize
 Größe der Distributorinfo

#### ■ UserExitInfo

Datenblock der im Cobolprogram angelegt ist und den der UserExit zum Datenaustausch z.B. Initialierungsinformationen verwenden kann und andere Zwecke verwenden kann.



### UserExitSize

Größe der UserExitInfo

### SplitType

Es ist möglich im UserExit mehrerer Distributor zu bedienen oder mit Hilfe des Distributors mehrere Processor oder verschiedene Drucker auf dem selben Processor parallel anzusprechen (z.B.2 offene Dokumente eines lokaler Druck eines Netzwerkdruck)

- "S" Dieser Call muss an alle Distributor weitergegeben werden
- "N" Dieser Call muss an einen bestimmenten Distributor weitergegen werden.

Das Routen der Funktionen an den richtigen Distributor obliegt dem UserExit oder dem Distributor.

### BufferMode

Der Distributor hat die Möglichkeit die Daten zwischenspeichern und somit größere Packete übers Netzwerk zu schicken. Es gibt jedoch Calls die sofort geschickt werden müssen da die Returnwerte zur Weiterverarbeitung nötig sind. Ein spezielles Kommando zum Leeren/Senden des Buffers gibt es nicht da sichergestellt ist das am Ende immer ein Call kommt der die Kennung Direkt hat.

- "B" Dieser Call kann gebuffert werden
- "D" Dieser Call muss sofort geschickt werden

### ErrorMsgText

Der Distributor oder der UserExit hat die Möglichkeit im Fehler/Warnungen einen Text abzustellen dieser Text wird dann in die GIDCA übertragen.

Daneben können Fehlermeldungen durch den Aufruf der Funktionsnummer 116 in den normalen Ablauf der Fehlerbehandlung (Logfile/Detailed Warningtabele von PrintEasy eingeschleust werden.

Parameter 1 ErrorNumber	PIC 9(04) COMP-3
Parameter 2 ErrorText	PIC x(70)
Parameter 3 Referenz	PIC x(32)
Parameter 4 Attribut	PIC x(70)

Als Fehlernummern stehen folgende Bereiche zur Verfügung.

UserExit	1000-1999
Distributor	2000-2999

Fehlernummer > 0 Warnung Fehlernummer < 0 Fehler



## ArgType

"V" by Value

"R" by Referenz

Byte 1

Byte 0

- "\0" Binary nur zur Kompatibilität
  - "B" Binary (Zahlen Comp3) "C" Zeichenkette muss gegebenenfalls konvertiert werden. "S" Struktur

Im Fall der Struktur wird vor die eigentlichen Daten ein Header gehängt der die Positionen der Strings angibt.

01 STRINGOFFSETTABLE.

05	Cnt	PIC	S9(07)	COMP-3.
05	filler occurs n	times.		
	10 stringoffset	PIC	S9(07)	COMP-3.
	10 stringlenght	PIC	S9(07)	COMP-3.
05	data	PIX	X()	

Cnt	Anzahl der Strings
Stringoffset	Start des Strings vom Anfang der Stringoffsettabelle
Stringlenght	Anzahl der Zeichen
Data	der eigentliche Datenbereich

### ArgSize

Anzahl Bytes für diese Argument

ArgTransferMode

"I" Č	Input Cobol	-> PrintEasy
"O"	Output PrintEasy	-> Cobol
"B"	Both	Daten müssen in beide Richtungen gesendet werden

ArgPointer 

Pointer zu den Daten

## Inititalisierungsablauf

Anwendung	ruft CallPE von	PETOOLS	mit "UserExit1"
PETOOLS	ruft CallPE von	UserExit1	mit "GIDNET32"
UserExit1	ruft CallPE von	Distributor	mit "USEREXIT2"
Distributor	ruft CallPE von	UserExit2	mit ""
UserExit2	ruft CallPE von	GIDNET32	mit ""

- Jedes Modul muss dem nächsten Modul bekannt geben wie der anzusprechende Partner auf der Gegenseite heißt.
- Hierdurch ist eine einfache und flexible Möglichkeit der Verkettung von n-Distributorn und n-UserExits möglich



# Fehlermeldungen

# Fehler vom PrintEasy - Preprozessor / Precompiler

# Fehler beim Übersetzen

10001	Die angegebene Variable ist nicht eindeutig
10011	Es wurde kein "PLACE" gefunden
10012	Diese Source enthält keine PrintEasy-Befehle - PrintEasy Precompile ist somit unnötig
11001	Dieser Begriff ist unbekannt
11002	Dieser PrintEasy-Begriff hat an dieser Stelle keine Bedeutung
11003	Unbekannte Carboncopy
11101	Diese Drucker-Angabe ist hier nicht erlaubt
11102	Diese Papier-Konstante ist hier nicht erlaubt
11103	Diese Farb-Konstante ist hier nicht erlaubt
11104	Diese Linientyp-Angabe ist hier nicht erlaubt
11105	Dieser Linientyp-Stil ist hier nicht erlaubt
11106	Die Angabe der Linientyp-Breite ist hier nicht erlaubt
11107	Die Einheit der Linientyp-Breite ist hier nicht erlaubt
11108	Die Angabe des Fülltyp-Stils ist hier nicht erlaubt
11109	Die Angabe der Maßeinheit ist hier nicht erlaubt
11110	Die Angabe der Char-Pos-Konstante ist hier nicht erlaubt
11111	Diese Letterspace-Konstante ist hier nicht erlaubt
11112	Die Angabe "NORMAL" ist hier nicht erlaubt
11113	Die Angabe "ON" oder "OFF" ist hier nicht erlaubt
11114	Die Angabe "ABOVE" ist hier nicht erlaubt
11115	Die Angabe "BELOW" ist hier nicht erlaubt
11116	Die Angabe "BOTH" ist hier nicht erlaubt
11117	Die Angabe "WITHIN" ist hier nicht erlaubt
11118	Die Alignment-Angabe ist hier nicht erlaubt
11119	Die Angabe "LEFT" oder "RIGHT" ist hier nicht erlaubt
11120	Die Angabe "BORDER" ist hier nicht erlaubt
11121	Die Rotations-Angabe ist hier nicht erlaubt
11122	Das mit PLACE auszugebende Objekt hat eine Länge von 0
11123	Dieses CHARSET ist nicht bekannt
11200	Der Dokument-Name fehlt
11201	Der logischer Printer-Name fehlt
11202	Der physischen Printer-Name fehlt
11203	Der logischen Paper-Name fehlt
11204	Die Angabe Paper-Height fehlt
11205	Die Angabe Paper-Width fehlt
11206	Der logischer Color-Name fehlt
11207	Die Greyshade-Angabe fehlt
11208	Die Color-Angabe fehlt
11209	Der logischer Linetype-Name fehlt



11210	Die Angabe Linetype-Width fehlt
11211	Die Linetype-Width-Unit fehlt
11212	Der logischer Font-Name fehlt
11213	Der physischer Font-Name fehlt
11214	Die Font-Size fehlt
11215	Der logischer Filltype-Name fehlt
11216	Die Angabe Filltype-Style fehlt
11217	Der Tom-Character fehlt
11218	Der logische Barcode-Name fehlt
11219	Der logische Preview-Name fehlt
11221	Die Modul-Angabe für PENET fehlt
11222	Die Längenangabe für den User-Exit-Bereich fehlt
11223	Die Längenangabe für den Distributor-Bereich fehlt
11251	Der physische Bitmap-Angabe fehlt
11252	Die Barcode-Inhaltsangabe fehlt
11291	Es wurde kein "INITIALIZE RESOURCES" gefunden
11292	Es wurde kein "OPEN DOCUMENT" gefunden
11293	Es wurde kein "CLOSE DOCUMENT" gefunden
11301	Felder mit der Angabe "COMP" können nicht gedruckt werden
11302	Das Feld ist nicht definiert
11303	Zuviele Alternate-Font-Angaben! Maximal 10 erlaubt
11304	OTHER ohne FIRST
11305	EVEN ohne ODD
11306	FIRST, EVEN, ODD oder OTHER fehlt!
11307	Das angegebene Text-Literal ist zu lang! Maximal 160 Zeichen sind erlaubt
11308	Die Positionierungsangabe ist unzulässig
11309	Sie haben zuviele ALTERNATE PAPERs definiert! Maximal sind 10 erlaubt.
11401	Dokument ist nicht definiert
11402	Das beim "OPEN" oder "CLOSE" angegebene Dokument ist nicht definiert

# Fehler beim Extrahieren der Copy-Strecken

13001	Source nicht gefunden
13002	Copy-Strecke nicht gefunden
13901	Fehler bei Open
13902	Fehler bei Datei PEPREP
13903	Fehler beim Schreiben von PEPREP
13904	Fehler beim Lesen der Source

# **Interne Fehler**

12001	Interner Fehler
12100	Interner OCCURS-Fehler
19000 bis	Nicht dokumentiert
19999	



# PrintEasy Runtime-Meldungen

# Informationen (INFOs)

+1	Welcher Drucker wurde im PRINTER-DIALOG ausgwählt?
+2	Soll ein PEF erzeugt werden?
+3	Soll gedruckt werden?
+4	Soll die Vorschau angezeigt werden?
+5	Es wurde ein neuer Speicherblock angefordert
+6	Die Hilfslinien sind aktiviert
+7	In der Debuggerkonfiguration wurde "PEF" auf "immer an" oder "immer aus" gestellt.
+8	In der Debuggerkonfiguration wurde "Drucken" auf "immer an" oder "immer aus" gestellt.
+9	In der Debuggerkonfiguration wurde "Vorschau" auf "immer an" oder "immer aus" gestellt.
+10	Papiersorte wird nicht unterstützt – Evtl. geht die Suche bei ALTERNATE PAPER weiter
+11	Schriftart wird nicht unterstützt – Evtl. geht die Suche bei ALTERNATE FONT weiter
+12	Bei der Carboncopy-Definition wurde PRINTING und PREVIEW ausgeschaltet.
+13	Das Logfile wurde für den Bereich INFOs aktiviert
+14	Das Logfile wurde für den Bereich FEHLER aktiviert
+15	Das Logfile wurde für den Bereich WARNUNGEN aktiviert
+16	Die Angabe HOMEDIR lautet
+17	Es wurde die Datei als PRNEASY.INI herangezogen
+18	Es wurde die Datei als PRNEASY.CFG herangezogen
+19	Es wurde folgender SPOOLNAME verwendet
+20	Es wurde folgender PREVIEWNAME verwendet
+21	Es wurde die Datei als PEF-Datei gespeichert
+22	Es wurde die Datei als OUTPUTFILE gewählt
+23	Es wurden folgende Debug-Filter gesetzt



# Warnungen (WARNINGs)

+8000	Text wurde geclippt
+8002	Ende der logischen Seite erreicht
+8003	Inputbin wurde nicht gefunden
+8004	Kein Speicher verfügbar
+8005	Fehler beim Laden der Preview
+8008	NEXT ohne WIDTH
+8013	Ungültige Page / Border
+8020	Fehler beim Registrieren der Font
+8024	Ungültige TOM-Font
+8026	Ungültige horizontale Position
+8027	Fehler im StartDocument
+8028	Ungültige Textfont
+8029	Kein Platz für RIGHT-ALIGN
+8030	Kein Platz für CENTER-ALIGN
+8031	Zeile zu hoch
+8032	Ungültige Farbe
+8033	Transparent ist ungültig
+8034	Ungültige Schrift
+8035	Fehler beim PLACE LOGWATERMARK
+8036	Fehler beim PLACE LOGSTAMP
+8037	Fehler beim PLACE PHYSSTAMP
+8038	Fehler beim PLACE PHYSWATERMARK
+8039	Fehler beim PLACE LOGFOOTER
+8040	Fehler beim PLACE LOGHEADER
+8041	Fehler beim PLACE PHYSFOOTER
+8042	Fehler beim PLACE PHYSHEADER
+8043	Border um Logpage nicht möglich
+8044	Shadow bei Logpage nicht möglich
+8045	Text-Rotation ist nicht verfügbar
+8046	Die Bitmap konnte nicht geoffnet werden
+8048	Ungultige Schrift für Linespacing
+8049	Die Druckerersetzung erfolgte rekursiv
+8052	I ext paist nicht in das Textfeid
+8053	Keine guitige Dateierweiterung gerunden
+8054	Die OF Detei ist sicht lacher
+8055	Die GIF-Datei ist nicht lesbar
+8056	Keine guilige GIF-Datei
+8057	Zu wenig Speicher um die GIF-Datei zu verärbeiten
+6050	Diguiliger Daterisatz in der GIF-Dater
+8059	Die JPEG-Datei ist nicht iesbar
+8060	Unguilige JPEG-Datei
+0001	
+0002	Die HEF-Datei ISt Michilies Datai zu vorerheiten
+0003	
+0004	
+0000	Underannies HFF-Fuillal
+8000	Lzu wenig Speicher um die GIF-Datei zu verarbeiten



+8068	Unbekanntes PCX-Format
+8069	Die PCX-Datei ist nicht lesbar
+8070	Ungültiger Datensatz in der PCX-Datei
+8071	Zu wenig Speicher um die PCX-Datei zu verarbeiten
+8072	Mehrzeiliger Text kann nur in der normalen Schreibrichtung ausgegeben werden
+8073	Mehrzeiliger Text breiter als logische Seite und wird auf logische Seite umgebrochen
+8075	Mehrzeiliger Text zu hoch wird abgeschnitten
+8076	Unbekannte Schrift bei der Textformatierung
+8077	Unbekannte Textformatierung
+8078	Die Fonthöhe ist 0 Pt
+8079	Kein Fontname angegeben
+8080	Es ist nicht möglich Duplex und Reverse Order zu kombinieren
+8081	Der Drucker unterstützt kein benutzterdefiniertes Papier
+8082	Es ist keine externe Font definiert
+8084	Die Bitmap kann nicht gespeichert werden
+8085	Vorherige Seite nicht verfügbar - Erste Seite wurde selektiert
+8086	Nächste Seite nicht verfügbar - Letzte Seite wurde selektiert
+8087	Vergrößern nicht möglich - Maximale Zoomstufe
+8088	Verkleinern nicht möglich - Maximale Zoomstufe
+8089	Es kann nicht gedruckt werden
+8090	Gewählte Seite nicht vorhanden
+8091	Vorschau wurde geschlossen
+8092	Abruch beim Speichern
+8093	Die Vorschau kann nicht angesprochen werden, da die Daten bereits freigeben sind.
+8094	Die Zelle ist 0 Einheiten hoch
+8095	Die Zelle ist 0 Einheiten breit
+8098	Papierformat wird vom Drucker nicht unterstützt
+8099	Drucker unterstützt kein benutzerdefiniertes Papier.
+8100	Der angegebene Layer kann nicht gedruckt und angezeigt werden
+8101	Der Drucker verfügt über keine Schächte
+8103	Physischer Druckbereich der Carboncopy ist zu klein
+8104	Der Text ist zu lang für die Zelle
+8105	Element wird ausserhalb der logischen Seite gezeichnet
+8106	Der Ausgabebereich wurde auf die log. Seite angepasst
+8107	Ausgabe in der Protected-Area
+8108	Ausgabe in der Exception-Area
+20400	Keine Maßeinheit angegeben
+20401	Ungültige Maßeinheit



# Fehler (ERRORs)

-8001	Zu ändernde Schriftart ist nicht vorhanden
-8006	Benutzer hat im PRINTER-DIALOG Abbruch gedrückt.
-8007	Dieser Drucker ist nicht im System vorhanden.
-8009	Fehler beim Lesen des Profiles oder CFGs – evtl. falsches Format
-8010	Nicht behebbarer Anwendungsfehler
-8011	Kein Standard-Drucker im System definiert
-8012	Ungültiges Papierformat oder ungültiger Druckbereich
-8014	Papierformat wird vom Drucker nicht unterstützt
-8015	Schriftart ist nicht verfügbar
-8016	Konfigurationsdatei kann nicht gelesen werden
-8017	Keine physikalische Seite definiert
-8018	Gewählte physikalische Seite ist nicht vorhanden
-8019	Gewählte logische Seite ist nicht vorhanden
-8021	Speicherfehler beim Schreiben
-8022	Speicherfehler beim Lesen
-8023	Schriftart kann nicht registriert werden
-8025	INCHBASED wird nicht unterstützt
-8050	Drucker kann nicht initialisiert werden
-8051	Benutzerabbruch beim Daten speichern
-8067	Es ist nicht genügend Plattenplatz vorhanden um das Memory-File zu vergrößern
-8074	Das Dokument wurde nicht geöffnet und somit ist keine Ausgabe möglich
-8083	In das Temp-Verzeichnis kann nicht geschrieben werden
-8096	Abbruch des Datenspeicherns durch Schließen der Vorschau
-8097	Der Drucker ist für den Anwender nicht verfügbar (Einschränkung durch Printer-Filter)
-8102	Es wurde kein Ausgabemedium gewählt
-20000	Ungültige PrintEasy-Version
-20001	bis -20004 Interne Fehler
-20005	Der angegebene logische Printer ist nicht definiert
-20006	Das angegebene logische Paper ist nicht definiert
-20007	Der angegebene logische Linetype ist nicht definiert
-20008	Die angegebene logische Color ist nicht definiert
-20009	Der angegebene logischer Filltype ist nicht definiert
-20010	Der angegebene logischer Barcodetype ist nicht definiert
-20011	Die angegebene logische Font ist nicht definiert
-20012	Die angegebene logischer Preview ist nicht definiert
-20013	Der angegebene LAYER ist nicht definiert
-20020	Die angegebene Ressource ist nicht definiert
-20030	Die angegebene Gruppe (GROUP) ist nicht definiert
-20100	Kein erfolgreicher OPEN durchgeführt
-20200	Die Angabe ist nicht numerisch
-20300	Das angegebene Dokument ist nicht definiert
-29000	Die PrintEasy-Runtime kann nicht geladen werden
-29001	Fehler beim Laden der GIDLOAD



-29002	Fehler beim Ermitteln der Entries mit GIDLOAD
-29003	Entry konnte nicht ermittelt werden
-29999	Unbekannter Fehler


## Limitierungen

- Wird das API PETOOLS\_GET\_PRINTER\_NAMES verwendet, werden maximal 500 installierte Drucker oder definierte Druckerprofile zurückgeliefert.
- Es können maximal 100 PrintEasy-Applikationen parallel gestartet werden.
- Konkatinierungen mit & werden nicht unterstützt.



## Index

#CREATION-DATE#	170
#LOG-PAGE-MAX#	170
#LOG-PAGE-NUM#	170
#PE-VERSION#	170
#PHYS-PAGE-MAX#	170
#PHYS-PAGE-NUM#	170
#PRINT-DATE#	170
\$INITIALIZE	391
\$OPEN	391
\$PEERROR	391
\$PEINFO	391
\$PEWARNING	391
\$POST-CLOSE	391
\$POST-INITIALIZE	391
\$POST-OPEN	391
\$PRE-CLOSE	391
\$PRE-INITIALIZE	391
\$PRE-OPEN	391
\$SUPPLEMENT	391
\$WORKING-STORAGE	391
%file%	327
%filebase%	327
%penome%	327
(DEFAULT BACKGROUND-COLOR	149
(HORIZONTAL DIALOG-POSITION	186
(LEF I -INDEN I	184
.MIG-Datelen	392
20F0	132
	422
30F9	122
Abfrage der Depiersorten	132
Abirage der Schächte	241
Abirage des Beturneodes	240
Abfragen der Drucker-Finstellungen	2/1
Abragen der Drücker-Einstellungen	176
AboutBox	320
ABOVE BOTTOM OF PAGE	162
Absolute Positionierung	191
ACTION 227	309
ActiveX-Control	318
Acu	270
ACU	. 90
ACUCOBOL	113
ACUCOBOL-GT	). 42
ACUCORP	113
Acucorp Acucobol 5.x-Verzeichnis	14
ACUPATH	. 99
ADDITIONAL LAYER	223
AFTER	192
Aktion	327

Aktivierung	21
Aktualisierung	115
	180
ALTERNATE FONT	217
ALTERNATE FONTNAME	124
ALTERNATE PAPER	225
Alternative Graustufen 118	5. 218
Alternative Schriften	
Ampeln	336
Anfügen	
ANSI	99
ANSI3OF9	132
	132
Anzahl Stellen	171
Anzaighar	222
Anzeigonama	
	170
Art	, 330
	213
ASSIGN TO ext-font-reference	351
ATTRIB	213
Attribut	336
Attribute ändern	198
Attribute für PEF	223
Auf Seite abschneiden	167
Aufbau	111
Aufbau PrintEasy-Source	111
Auflösung	152
Aufruf einer Section	214
Aufteilung in logische Seiten	154
Ausführungsgeschwindigkeit	293
Ausgabeschacht ansteuern	256
Ausgerichtete Positionierung	192
Auslieferung	259
Ausnahmeregeln 337	, 364
Ausrichtung	, 171
Ausrichtung des Feldinhalts	
Ausrichtung innerhalb der Box 174	. 175
AUTO	
Autoindex	246
Automatisch Schließen 332	366
Automatische Einstellungen	245
Automatischer Zeilenumbruch	167
	205
$\Delta v_{\text{erv}}$ 156	200
	122
BACKGROUND-MODE	17/
	260
Daurup Daraada	209
Daluuut	
Darcodeattribute	133



Barcode-Attribute		175
BARCODE-DEFAULTS		175
Barcode-Information		175
Barcode-Nummer		175
Barcodes		164
Barcode-Stil		132
Barcodetvp	144.	149
Barcode-Tvp	,	175
Barcodetypdefinition		131
BARCODETYPE	132	175
Barcodetypen	102,	114
Baseline	184	101
BDIAGONAI	104,	120
Bodingto Troppung		205
bedingten Troppzoichen		200
Debandlung von Fohlern		200
benandlung von Fenlem		210
Delasettig Drucken		340
		15
BENEATH TOP OF PAGE		161
benutzerdefinierte Angaben		204
Benutzerdefinierte Farben		355
benutzerdefinierten Papier		137
Benutzerdefiniertes Papier		134
Beschreibungsdatei		397
Beschriftung		132
Beschriftung auf dem Tab		223
bestimmte Seite		296
Bezeichnung im Drucker-Spooler		187
Bezugskanten		193
Bildschirmschriftersetzung		122
Bindestrich		205
Bitmap		173
BITMAP		173
BITMAP-DEFAULTS		173
blättern		296
Blocksatz		168
BMP	173	291
	170,	123
BORDER 155 168 172 174 175	184	280
BOTTOM 159, 160, 172, 174, 173,	18/	102
BOTTOM LINE 169 172 174	175	192
BOTTOW-LINE	175,	104
	170,	170
BOX REIGHT 174, 175,	170,	1//
BOX WIDTH 174, 175,	176,	1//
BOX-ZOOM	407	175
Breite der Textbox	167,	1/1
Breite des Fulsbereichs	•••••	162
Breite des Koptbereichs		161
Buchstabenbreite		202
Business Dialog		407
Business Logik		407
CA	332,	366
CANCEL	48,	103
CAPTION		132

CARBONCOPY 221, 22 CARBONCOPY DESCRIPTION 22 Carboncopy-Definition 22	24 23 23
CARBONCOPY DESCRIPTION	23
Carboncopy-Definition	23
	20
CA-Realia	10
CELL	)3
CELL-Definition20	)3
CENTERED 159, 160, 161, 162, 168, 184	4,
192	
CFG-Datei importieren 339, 37	79
CFGName	34
CFGNAME	33
Character-Set 12	23
CHARSET 12	23
CHECKSUM 13	22
	7Q
Clipping 16	27
	ינ דר
	27
CLOSE DOCUMENT	<b>J</b> 1
CLOSE-DOCUMENT	)9
COBCPY 35, 36, 37, 40, 43, 45, 48, 54, 50	6,
61, 100, 105, 328, 394	
COBCPY-Angaben10	)5
COBDIR 35, 36, 3	37
COBOL Struktur	)2
	າວ
COBOL-Compilers 13. 2	20
COBOL-Compilers	23 )0
COBOL-Compilers	23 )0 20
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAD 13	20 20
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE 20   CODABAR 13	20 20 32
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4	20 20 32 42
COBOL-Compilers	20 20 32 42 32
COBOL-Compilers13, 2COBOL-Datei40COBOL-seitige Erweiterungen42CODABAR13CODE_PREFIX39, 4CODE128A13CODE128AUTO13	20 20 32 42 32 32
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128B 13   CODE128B 13	20 20 32 32 32 32 32 32
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A 13   CODE128B 13   CODE128B 13   CODE128C 13	20 20 32 32 32 32 32 32 32 32
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128AUTO 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13	20 20 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128AUTO 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13	20 20 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128AUTO 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CodeBench 4   COLLATE 150, 22	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128AUTO 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CodeBench 4   COLLATE 150, 22   COLOR 117, 12	20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128AUTO 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CoLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39	2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 202
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128AUTO 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CoLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   COMMENTS 100, 32	2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 202
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128AUTO 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CoLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   Compile-Options 40	20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128AUTO 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CoLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   Compile-Options 40, 32   Compilerabhängige Laufzeitbibliotheken 26	2002322322322322322322322322322322322322
COBOL-Compilers13, 2COBOL-Datei40COBOL-seitige Erweiterungen42CODABAR13CODE_PREFIX39, 4CODE128A13CODE128AUTO13CODE128B13CODE128C13CODE9313ColLATE150, 22COLOR117, 12Command-Line Aufruf39Compile-Options4Compilerabhängige Laufzeitbibliotheken26COMPRESSED12	
COBOL-Compilers13, 2COBOL-Datei40COBOL-seitige Erweiterungen42CODABAR13CODE_PREFIX39, 4CODE128A13CODE128AUTO13CODE128B13CODE128C13CODE9313ColLATE150, 22COLOR117, 12Command-Line Aufruf39Compile-Options4Compilerabhängige Laufzeitbibliotheken26COMPRESSED12Compressed Code5	
COBOL-Compilers13, 2COBOL-Datei40COBOL-seitige Erweiterungen42CODABAR13CODE_PREFIX39, 4CODE128A13CODE128AUTO13CODE128B13CODE128C13CODE9313ColLATE150, 22COLOR117, 12Command-Line Aufruf39COMMENTS100, 32Compile-Options4Compilerabhängige Laufzeitbibliotheken26COMPRESSED12Compressed Code5CONTENTS169, 174, 17	
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A. 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   ColLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   COMMENTS 100, 32   Compile-Options 4   COMPRESSED 12   COMPRESSED 12   CONTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17	2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 202
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A. 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   ColLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   COMMENTS 100, 32   Compile-Options 4   COMPRESSED 12   COMTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17   CONTINUE 20	20202322222222222222222222222222222222
COBOL-Compilers13, 2COBOL-Datei40COBOL-seitige Erweiterungen42CODABAR13CODE_PREFIX39, 4CODE128A13CODE128AUTO13CODE128B13CODE128C13CODE9313ColLATE150, 22COLOR117, 12Command-Line Aufruf39COMMENTS100, 32Compile-Options4Compilerabhängige Laufzeitbibliotheken26CONTENTS-ALIGNMENT168, 174, 17CONTROL DOCUMENT-WINDOW. 227, 30CONTROL DOCUMENT-WINDOW. 227, 30	20202322322323222924402335492
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A. 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   Color 117, 12   Command-Line Aufruf 39   COMMENTS 100, 32   Compile-Options 4   Compressed Code 5   CONTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17   CONTROL DOCUMENT-WINDOW. 227, 30 30   CONTROL-STATE 18	20002222222222222222222222222222222222
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CodeBench 4   COLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   COMMENTS 100, 32   Compile-Options 4   CONTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17   CONTROL DOCUMENT-WINDOW. 227, 30 30   CONTROL-STATE 18   CONVGIF 27	20002222222222222222222222222222222222
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A. 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CodeBench 4   COLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   Compile-Options 4   Compileabhängige Laufzeitbibliotheken 26   CONTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17   CONTROL DOCUMENT-WINDOW. 227, 30 27   CONTROL-STATE 18   CONVJPEG 27	20002222222222222222222222222222222222
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A. 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CodeBench 4   COLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   Compile-Options 4   Compileabhängige Laufzeitbibliotheken 26   CONTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17   CONTROL DOCUMENT-WINDOW 227, 30   CONTROL-STATE 18   CONVGIF 27   CONVPCX 27	200023223232323242279844033554985555
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CodeBench 4   COLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   Compile-Options 4   Compileabhängige Laufzeitbibliotheken 26   CONTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17   CONTROL DOCUMENT-WINDOW 227, 30   CONTROL-STATE 18   CONVGIF 27   CONVPCX 27   CONVPCX 27	2000232232323232422798440333549855555
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A. 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CodeBench 4   COLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   Compile-Options 4   Compileabhängige Laufzeitbibliotheken 26   CONTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17   CONTROL DOCUMENT-WINDOW 227, 30   CONTROL-STATE 18   CONVGIF 27   CONVPCX 27   CONVTIF 27	20023222222222222222222222222222222222
COBOL-Compilers 13, 2   COBOL-Datei 40   COBOL-seitige Erweiterungen 42   CODABAR 13   CODE_PREFIX 39, 4   CODE128A 13   CODE128A 13   CODE128A 13   CODE128A 13   CODE128B 13   CODE128C 13   CODE93 13   CodeBench 4   COLLATE 150, 22   COLOR 117, 12   Command-Line Aufruf 39   Compile-Options 4   Compile-Options 4   Compressed Code 5   CONTENTS-ALIGNMENT 168, 174, 17   CONTROL-STATE 18   CONVGIF 27   CONVPCX 27   CONVPCX 27   CONVPCX 27   CONVPCX 27   COPIES 150, 22   COPY RESOURCE 20	20023423232323422798403355498555548



Copy-Directories		325
Copy-Extension		325
COPYPATH	39	), 42
Copy-Pfad		400
Copy-Strecken	105,	427
COPY-Strecken	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100
Copystrecken ausschließen		208
CPF 40 45 48 54	. 55	102
CPE-Files	,,	106
		170
Creator		121
CROSS		120
CSV-Datei		253
CurrentPage	•••••	200
Cureer Desition	•••••	101
Deretellung	•••••	191
	•••••	107
	•••••	121
	•••••	127
	•••••	127
Datei uberschreiben	•••••	187
Debugger Config	•••••	366
Debugger Konfiguration	•••••	338
DebuggerKonfiguration	•••••	366
Debugger-Konfiguration		332
DEFAULT		184
DEFAULT BACKGROUND-COLOR		144
DEFAULT BARCODETYPE	144,	149
DEFAULT FILLTYPE	144,	149
DEFAULT FONT	144,	149
DEFAULT FOREGROUND-COLOR	144,	149
DEFAULT LINETYPE	144,	149
DEFAULT PAPER	144,	149
DEFAULT PRINTER	144,	149
DEFAULT SECTION 144, 149,	203,	391
DEFAULT TOM-CHARACTER	144,	149
DEFAULT UNIT	144,	149
DEFAULTS		328
DEFINE BARCODE		131
DEFINE CARBONCOPY		223
DEFINE COLOR		116
DEFINE DOCUMENT 139. 146.	186.	222
DEFINE FILLTYPE	,	129
DEFINE FONT	120.	167
DEFINE GROUP	,	158
		222
		126
DEFINE PAPER		134
DEFINE PRINTER	139	140
DEFINE SECTION	11 <i>1</i>	301
Definition von Objekten	· · <del>·</del> ,	16/
DEGREES	•••••	179
Deinstallationske	•••••	205
	•••••	200
	•••••	207
VELETE TAD	•••••	207

DEPENDING ON FONT	167, 184
der Registry	252
DESTROY DOCUMENT	201, 216
Detailanzeige	
Detailed Warning Table	209
Detailed-Warning-Table	
DEVICE DESCRIPTION . 146, 150	), 186, 188,
	120
	129
Dialog Positionen	
Dialog Positionierung	
Dialog Fositionen	301
Dialog-Positionen	186
DIRECT	187 288
	187
Direktiven	325 400
DIR-Files	106
DISABLED	188
DISPLAYABI F	222
DisplayPefInfo	
Distributor	
DISTRIBUTOR	407
DISTRIBUTOR-AREA	
DistributorInfo	
DocInfo	332, 366
DOC-INFO	147
DOCNAME 213	3, 393, 394
DOCS	97, 328
DOCUMENT DEFAULTS	149
DOCUMENT INFORMATION ARE	A IS209
DOCUMENT SECTION	145, 391
DOCUMENT-SIZE	187, 305
DOCUMENT-WINDOW-CONFIGL	JRATION
Dokument schließen	201
Dokumentbeginn	
Dokumentbeschreibung	145, 397
Dokumentdefinition	145, 146
Dokumentende	
Dokumenttenster	
Dokumentinformation	
Dokumentinformationen	
Donyle2	1, 339, 300
55 96	101.41,40,
55, 50 OT	107
	1∠/ 7 167 194
DOWN 16	8 172 175
DRAFT	152
Druck	



Druckbar	. 222
Druckbereich	357
Druckdateien	. 388
Drucken 186,	187
Drucken bestimmter Seiten	. 297
Drucker 144, 149, 150, 228,	241
Druckerattribute	. 141
Druckerauswahl	. 228
Druckerauswahl-Dialog	188
Druckerdefinition	139
Druckerdialog	304
Druckereigenschaften	346
Druckereinstellungen	338
Drucker-Finstellungen	359
Druckerersetzung 216 359	361
Druckerersetzungen	362
Druckerfilter 339	363
Druckergebnisse	204
Druckerinterne Schrifte	207
Druckernamen	232
Druckerprofil 140	213
Druckerprofile 250	200
Druckerpfolle	252
Druckerschriftert	100
Druckerschrifterten	109
Druckerschlittarten	. IZU 120
Druckenreider., 108, 114, 116, 118, 121,	130
	100,
220, 242, 243, 284, 355	0.40
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	346
220, 242, 243, 284, 355 Duplex DUPLEX	. 346 224 . 221
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132
220, 242, 243, 284, 355 Duplex DUPLEX	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 272
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	346 224 221 123 132 132 132 132 272 360
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 272 . 360 . 153
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 221 123 132 132 132 272 360 153 346
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	346 224 221 123 132 132 132 272 360 153 346 131
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	346 224 221 123 132 132 132 272 360 153 346 131 325
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 131 . 325 . 306 42
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306 42 
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306 42 
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306 42 
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306 42 
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306 42 
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306 42 39 48 6, 86 6, 37 54
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 272 360 . 153 346 . 131 . 325 . 306 42 39 6, 86 6, 37 45 54 
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 272 360 . 153 346 . 131 . 325 . 306 48 6, 86 6, 37 48 6, 87 45 54 35 184
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 272 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306 42 39 48 54 54 35 . 184 . 177
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 272 . 360 . 153 . 346 . 131 . 325 . 306 42 39 48 54 54 177 . 177
220, 242, 243, 284, 355 Duplex	. 346 224 . 221 . 123 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 132 . 360 . 131 . 325 . 306 42 39 48 5, 86 5, 37 45 . 177 . 177 . 177

Empfohlene Mindestgrößen	244
ENABLED	188
END AT	177
Endanwender 12, 259,	278
Endanwenderinstallation	270
Endanwender-Installation	272
Endanwenderkomponenten	22
Endanwender-Runtime	260
END-EXEC	110
Endkunden	342
Endlospapier	254
ENDS AT	178
ENDUSER.BAT	271
Englisch	260
Entwickler	12
Entwicklerkomponenten	13
Entwicklungszentrum	327
Eröffnung des Dokuments	186
Error	214
ERROR	431
ERROR-MS	101
Errors	216
Ersatzdrucker	362
Ersatzschrift	349
Ersatzschriften	292
Ersatzwerte	354
Ersetzung im Fehlerfall	361
Ersetzungsfall	361
Ersetzungsregeln 109, 337, 348,	359
erste Seite des Dokuments	296
Erstellen einer Anwendung	108
Erstellung PrintEasy-Anwendung	110
Escape-Sequenzen	284
Eselsohren	273
Etiketten 15,	
EVEN PAGE 152,	156
EXC-Files	156 155
	156 155 107
EXCLUDE COPY	156 155 107 208
EXCLUDE COPY EXEC PRINT 110, 113,	156 155 107 208 213
EXCLUDE COPY EXEC PRINT 110, 113, EXEC-NO	156 155 107 208 213 213
EXCLUDE COPY EXEC PRINT 110, 113, EXEC-NO Execnummer	156 155 107 208 213 213 336
EXCLUDE COPY EXEC PRINT	156 155 107 208 213 213 336 101
EXCLUDE COPY EXEC PRINT	156 155 107 208 213 213 336 101 123
EXCLUDE COPY EXEC PRINT	156 155 107 208 213 213 336 101 123 132
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 213 336 101 123 132 348
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 213 336 101 123 132 348 142
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 336 101 123 132 348 142 250
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 213 336 101 123 348 142 250 242
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 213 336 101 123 338 142 250 242 254
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 336 101 123 348 142 250 242 254 254
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 213 336 101 123 338 142 250 242 254 254 254
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 336 101 123 338 142 250 242 254 254 254 346
EXCLUDE COPY	156 155 107 208 213 336 101 123 348 142 250 242 254 254 254 346 355



Farbdefinitionen		407	354
Farbe	123,	127,	129
Farbe hinzufügen			355
Farbe vordefiniert			354
Farben	114,	338,	354
Farb-Konstanten			117
Farbsimulation			218
Farbwerte			118
Farbwerte dynamisch			119
FDIAGONAL			129
Fehler 201, 209,	214,	336,	431
Fehler beim Extrahieren	·	· · · · · · · · ·	427
Fehler beim Übersetzen			426
Fehlerbehandlung 209.	215.	348.	359
Fehlerbehebung	- /	339.	369
Fehler-Informationen		,	209
Fehlermeldungen			426
Fehlernummer			336
Fehlerguellen			209
Felder			165
Feldlänge			202
Fester Drucker		228	229
Fettdruck		220,	123
filo			327
FII F			187
filohasa			307
		303	301
	176	177	100
filtern	170,	177,	200
		150	155
FIRST FAGE		152,	100
			320
FIRST-PAGE	400	407	310
	132,	167,	1/1
	•••••	120,	123
			162
FORCE-JUSTIFIED			168
FOREGROUND-COLOR		129,	132
Formatierungsangabe			204
Formatierungsangaben			206
Formatierungsattribut			204
Formatwechsel			253
Formular			247
Fragen			254
FREE RESOURCES			201
Freigeben der Ressourcen			201
Freischalten			384
Freischaltkey			384
Freischaltung			21
FROM			196
Führende Leerzeichen entferne	n		167
Führende Nullen unterdrücken.			171
FUJIDOTNET			100
Fujitsu			270
Fujitsu COBOL 56, 6	61, 76	, 86,	113

Fülltyp	144,	149
Fülltypattribute		.130
Fülltypdefinition		.129
Fülltypen		.114
Füllung 176	177	180
Fußzeilen	157	158
GDI	107,	108
Geräteoptionen 150	151	224
Gesamtanzahl	101,	170
Cocomteoitonzohl		206
Coophwindigkoit	 ວວດ	.230
	559,	061
		.201
	•••••	.213
GID03049.DLL	•••••	.260
GID30001.DLL	•••••	.260
GID30039.DLL		.260
GID30COB.DLL		.260
GID30CPY.DLL		.262
GID30CTL.EXE		.261
GID30CTL.HLP		.261
GID30DBG.DLL	262,	272
GID30DEV.EXE		.262
GID30DEV.ICO		.262
GID30DEV.INI	262,	327
GID30DLG.DLL	- ,	.260
GID30LOA DLI		260
GID30MIG DI I		262
		260
GID30OCX OCX		261
		262
	261	.202
	201,	213
	260,	204
	•••••	.202
	•••••	.262
GID30PSI.DLL	•••••	.262
GID30REP.DLL		.262
GID30SPY.EXE	•••••	.262
GID30SRV.EXE		.261
GID30SVW.EXE		.262
GID30SVW.HLP		.262
GID30SVW.ICO		.262
GID30TOO.DLL		.260
GID30VIE.EXE	261,	267
GID30VIE.HLP		.261
GIDCTL		.269
GIDPE-RETURNCODE		.213
GIDVIE		.269
GIF		.173
Gitternetz		357
Grafic Device Interface		108
Grafik-Attribute		17/
Grafikan	161	172
Grafikformat	104,	170
Grafikformoto	 274	204
GIANKIUIIIIALE	Z14.	291



Graustufe	118,	356
Graustufe - Vordefiniert		354
Graustufe hinzufügen		356
Graustufen	117,	354
Grauwert		354
Gridlines		357
GRID-LINES		184
Größe		123
Größe der Ellipse		177
Größe der Grafik		174
Größe der Vorschau		303
Größe des Barcodes		175
Größe des Rechtecks		176
Große Dokumente mit PrintFasy		283
Grundfarben		355
Gruppendefinition		158
CLITTER	•••••	150
	•••••	154
	•••••	104
		127
	333,	307
Hardware		239
Hardware-Rander	154,	244
Hauptspeicher	•••••	288
HEADER		161
Heften	140,	142
HEIGHT	137,	203
Herkunft		353
Herma	156,	269
Hex		334
HIDDEN		188
HIGH		152
Hilfslinien	338,	357
Hintergrundfarbe	144,	149
Hintergrund-Modus		174
Hinzufügen von Schriften		352
Home		34
HOME		263
HORIZONTAL		129
HORIZONTAL ALIGNMENT		184
HORIZONTAL CONTENTS-ALIGNA	/FNT	
	174	175
HORIZONTAL POSITION 159 160	161	162
Horizontale Ausrichtung	101,	102
Horizontale Austicitioniarung 150, 160	161	104
HORIZONITALLY IN	101,	102
		154
	349,	301
	•••••	398
	•••••	184
INTO	•••••	214
	•••••	428
Information		214
INFORMATION		311
Information-Area	147,	195
Informationen	382,	428

Informationen filtern		.380
Informationen über Drucker		.239
INI-Datei 263,	339,	374
INITALIZE RESOURCES		.115
Initialisierung		.115
INITIALIZE ŘESOURCES	185,	391
Inititalisierungsablauf		.425
INLINE-FORMAT		.204
INPUT-BIN	225.	346
Inputbins	,	240
INSERT		398
Installation	12	268
Installationsprogrammm	۲2,	250
Installationsscript		262
Installationsscript		.200
		101
INSIGNEOR	······	260
	34,	209
	•••••	.263
InstMenu	•••••	.269
InstVersion	•••••	34
INSTVERSION	•••••	.263
INTERLEAVED2OF5		.132
Interne Fehler		.427
ITALIC		.123
Italienisch		.260
JOB-HANDLE		.213
JPEG		.173
JUSTIFIED		.171
Kaffeeflecken		.273
Kalibrierung		.244
Kerben		.132
Klarschrift		.132
Klassische Positionierung		.192
Kommentare		204
Komponenten		338
Komponenten-Auswahl	15	5 23
Konfiguration	12	188
Konfiguration des Printer-Dialog	۲2,	231
Konfigurationsdatei	267	328
Kontrollzentrum 267 302	201,	327
Konturachrift	JJZ,	101
Konfzeilen	157	150
Kopizellen	157,	100
	150,	340
	•••••	97
Kreis	•••••	.1//
Kursivdruck	•••••	.123
LANDSCAPE		.152
Language	34,	269
LANGUAGE		.263
LastPage		.321
LAST-PAGE		.310
Laufzeitbibliotheken		.260
Laufzeit-Komponenten		.278
Laufzeitmodule		.259



Lover	221	226
	221,	220
LAYER DESCRIPTION	•••••	222
Layer-Definition		222
LEADING SPACE-CLIP		167
Leerzeichen am Ende entfernen		167
LEFT. 159. 160. 161. 162. 168. 172.	175.	192
LEFT-LINE 168 172 174	175	184
	170,	171
	•••••	1/1
LETTERSPACING	• • • • • • • • •	123
letzte Seite		296
LIANT		45
Limitierungen		433
LINE-SPACING 167,	184.	203
LINETYPE	127	196
Linien zeichnen	,	106
Linion zelonnon		100
	•••••	120
	• • • • • • • • •	220
Linienstil		220
Linientyp	144,	149
Linientypdefinition		126
Linientvpen		114
Linken		52
Lizenz		278
Lizenz ontfornon		210
	•••••	300
Lizenzbestimmungen	•••••	337
Logfile		339
Logfile-Benutzung		375
Logfile-Konfiguration		375
Logfile-Pfad		378
Logfiles		376
		162
		161
	116	155
LOGICAL PAGE DESCRIPTION	140,	100
	• • • • • • • • •	160
LOGICAL WATERMARK	•••••	159
logische Fußzeile		193
logische Kopfzeile		193
Logische Ränder		155
logische Seite		155
LOG-PAGE-MAX		170
		170
lokeler DE Drinteenver		110
	•••••	409
	•••••	150
LOW		152
MAIN		223
Main-Layer		221
MAIN-LAYER		223
MARGIN	161.	162
MARGIN BOTTOM	154	155
	151	155
	104,	100
	154,	100
MAKGIN IOP	154,	155
Maßeinheit	144,	149
MAXIMIZE		311

MAXIMIZED	.187
MaxPages	.319
MBP	54
MEDILIM	152
MERANT 35 36 08 105	113
MESSAGEBOX	102
Methodon	220
Miero Ecoura 25 26 27 09 105	112
IVIICIO FOCUS	113
	.389
MIG-Files	.106
Migrate	399
Migrate Assistenten	.389
Migrationsdatei	.390
Migrationsfähigkeit	.388
Mindestgrößen für physischen Rand	.244
MINIMIZE	.311
MINIMIZED	.187
Mittel	.373
MODE	188
MODE IS ALTERNATE	.183
MODE IS OPEN	181
MODE IS REPEATED	207
MODE IS SINGLE	207
	207
	107
Moduo	102
	.187
	.288
Monospaced-Schriften	.202
Mouserad	.387
MSI	.132
nächste Seite	.296
Name der Schrift	.123
Name des Dokuments	.400
NEBILDER.RC	.276
NetExpress	270
NEXT LOGICAL PAGE	.197
NEXT LOGICAL PAGE WITH REFRESH	290
NEXT PHYSICAL PAGE	197
NextPage	321
NEXT-PAGE	310
Nichts tun	214
Niedria	373
NOINSTCHECK	328
NON PrintEasy	326
	2020
	.320 220
	.320
NOT	1/5
	.328
Nullunterdruckung	.1/1
Nutzränder	.357
Objekt	.193
Objektdefinitionen	.164
Objekte	.164
Objekte Plazieren	.190



Objektplazierung	190
Obsolete Direktiven	398
ODD PAGE 152,	155
OEM	99
Ohne Spooldatei	286
	174
	100
OPEN DOOLIMENT 400, 000, 000, 000	100
OPEN DOCUMENT 186, 226, 236, 295,	304,
391	
OPTIONS	328
ORIENTATION	152
Original Drucker	360
Original-PrintEasy-Status	381
OS WIN32	407
	155
Outline	100
	121
OUTLINE	180
OUTPUT	102
Overhead-Folien	221
OVERWRITE	187
PAGE	162
PAGE-CLIP	167
PAPER 152	225
Papier 11/1 1/0	220
Papierattribute	120
	100
Papier-Breite	137
Papierdefinition	134
Papierformat 114, 138, 152, 255,	344
Papierformate	219
Papier-Höhe	137
Papier-Konstante	135
Papiersorten	241
Parent-Window	304
Passwort	340
Passwort ändern	343
PATH 35 36 37 39 42 45 48 54 56	61
76 86 264	, 01,
70, 00, 204 DCKov	201
	304
	121
PCX	173
PE Preview Direct	407
PE Preview via PEF	407
PE.DIR 40, 43, 45, 48, 54, 56, 61, 98,	105,
106	
Peascent	147
PEBILDER DI I	277
PEBILDER RC	276
	210
$\Box = 0.7 \dots 209, 210,$	210
	3/0
PECOBOL.DLL	260
PECOBOL.LIB	2, 57
PECOBOL-GET-DETAIL-WARNING	213
PE-CODE	211
PECODE.CPY	212

Pedescent	.147
PE-DETAIL-WARNTABLE	.213
PEDOCINF.CPY	.147
PE-DOC-INFO	.209
PE-DOC-Info Bereich	.209
Pedocinforeserved	.147
Pedocinstanceid	147
Pedocstatus	147
PEERR32 HI P	262
PE-FRRM-I ENGTH	211
PE-ERRM-TEXT	211
PE-ERROR	301
PE-EXEC-NO	211
<b>PEEXT</b> 40 56 61 102	328
PE-Extension	325
DEE 186 187 188 226 332 366	305
DEE_ATTRIBUTES	222
	205
DEEEiloNomo	240
	057
	201
PEFILES	
penome	.321
	.147
	.106
	.264
	.211
PE-LENGIH	.211
Pelineascent	.147
Pelinedescent	.147
Pelineheight	.147
Pelinewidth	.147
Pelogcursorposx	.147
Pelogcursorposy	.147
Pelogpageheight	.147
Pelogpagenumber	.147
Pelogpagewidth	.147
PEM 103,	389
Pemetricused	.147
PEM-Files	.107
PEMIG 103,	399
PEMIG.DIR	393
PEMIG.EXE	.262
PEMIG.ICO	.262
PEMIG-Extension	.325
PEMigrate	.105
PEP	.324
Pepaperheight	.147
Pepaperwidth	.147
PEP-Files	.107
Pephyspagenumber	.147
PEPREACU.EXE	.262
PEPRECBT.EXE 41, 46, 55, 96,	262
PEPRECMP.EXE	.262
PEPRECMP.ICO	.262



PEPrecompile	326
Peprintareaheight	147
Peprintareawidth	147
Perforieren 140,	142
PERFORM	215
Personalisierung	342
PESTATUS.DLL.	277
PESTATUS.H	275
Petextformbaselinefirst	147
Petextformbaselinelast	147
Petextformlastchar	147
Petextformmaxlines	147
Petextformsplit	147
Petomascent	147
Petomdescent	147
Petomheight	147
Petomlinedistance	147
Petomlinebeight	1/7
Petomwidth	1/7
	260
DETOOLS.DLL	200
	., ວາ ດວວ
PETOOLS_ADD_PRINTER_PROFILE	230
	200
	200
PETOOLS_GET_DEFAULT_PRINTER	230
PETOOLS_GET_PAPER_INFO	241
PETOOLS_GET_PAPERS	241
PETOOLS_GET_PRINTER_BINS	240
PETOOLS_GET_PRINTER_DATA.236,	238
PETOOLS_GET_PRINTER_NAMES 2	235,
363	
PETOOLS_GET_PRINTER_PROPERTIE	S
	240
PETOOLS_GET_PRINTER_SETTINGS.	241
PETOOLS_PRINTER_DIALOG	233
PETOOLS_READ_INI	251
PETOOLS_SET_DIALOG_POS	302
PETOOLS_WRITE_INI	251
PETOOLSINITNET	422
PETOOLSREGISTERDISTRIBUTORINF	0
	422
PETOOL SREGISTER USEREXITINEO	422
	170
PE-VERSION	
PE-VERSION	147
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR	147 211
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR PE-WARN-DOCUMENT	147 211 211
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR PE-WARN-DOCUMENT PE-WARN-FILLTYPE	147 211 211 211
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR PE-WARN-DOCUMENT PE-WARN-FILLTYPE PE-WARN-FONT	147 211 211 211 211
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR PE-WARN-DOCUMENT PE-WARN-FILLTYPE PE-WARN-FONT PE-WARN-GRAFIK	147 211 211 211 211 211
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR PE-WARN-DOCUMENT PE-WARN-FILLTYPE PE-WARN-FONT PE-WARN-GRAFIK PE-WARN-HARDWARE	147 211 211 211 211 211 211
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR PE-WARN-DOCUMENT PE-WARN-FILLTYPE PE-WARN-FONT PE-WARN-GRAFIK PE-WARN-HARDWARE PE-WARNING	147 211 211 211 211 211 211 391
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR PE-WARN-DOCUMENT PE-WARN-FILLTYPE PE-WARN-FONT PE-WARN-GRAFIK PE-WARN-HARDWARE PE-WARNING PE-WARN-LINETYPE	147 211 211 211 211 211 211 391 211
PE-VERSION Pevertprintareaoffset PE-WARN-COLOR PE-WARN-DOCUMENT PE-WARN-FILLTYPE PE-WARN-FONT PE-WARN-GRAFIK PE-WARN-HARDWARE PE-WARN-HARDWARE PE-WARN-LINETYPE PE-WARN-LOGPAGE	147 211 211 211 211 211 211 391 211 211

PE-WARN-PHYSPAGE	.211
PE-WARN-PRINTER	.211
PE-WARN-SYSTEM	211
PE-WARN-TEXT	211
	. <u>~</u>
PE-WARN-OAE	.ZII 11
	44
	.162
PHYSICAL HEADER	.161
PHYSICAL PAGE DESCRIPTION 146,	152
PHYSICAL PAGE IS TILED	.154
PHYSICAL STAMP	.160
PHYSICAL WATERMARK	.159
physische Fußzeile	.193
physische Kopfzeile	.193
Physische Ränder	.154
physische Seite	.152
Physischen Seitenbeschreibung	225
Physischer Rand	244
PHVS-PAGE-MAX	170
	170
Dicture Angeben	202
	.202
	.178
PLACE 165, 175, 176, 177, 180, 190,	226
	.196
PLACE WITH TEST	.195
plazieren	.190
Polygon 180,	182
Polygon-Attribute	.180
DOI VOON DEENIII TO	
FULIGUN-DEFAULIS	.180
POLYGON-DEFAULTS	.180 .180
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte	.180 .180 .180
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte	.180 .180 .180 .180 181
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte	.180 .180 .180 .180 .181 .152
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte	.180 .180 .180 .181 .152 .191
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte Polyline	.180 .180 .180 181 .152 .191 193
POLYGON-POINTS	.180 .180 .180 .181 .152 .191 .193 .357
POLYGON-POINTS	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 202
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte Polyline	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte Polyline Position Positionierung Positionierungshilfen Positionierungsraster Positionsangabe POSTNET	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202 .191
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202 .191 .132
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte Polyline Position Positionierung Positionierungshilfen Positionierungsraster Positionsangabe POSTNET Precompile Precompile	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202 .191 .132 .105
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte Polyline	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202 .191 .132 .105 426
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte Polyline Position Positionierung Positionierungshilfen Positionierungsraster Positionsangabe POSTNET Precompile Precompile Precompiler PDE DAT	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202 .191 .132 .105 426 .326
POLYGON-POINTS. Polygon-Punkte. Polyline	.180 .180 .180 .181 .152 .191 .193 .357 .202 .191 .132 .105 426 50
POLYGON-POINTS. Polygon-Punkte. Polyline	.180 .180 .180 .181 .152 .191 .193 .357 .202 .191 .132 .105 426 50 426
POLYGON-POINTS	.180 .180 .180 .180 .181 .152 .191 .193 .357 .202 .191 .132 .105 426 50 426 5, 38
POLYGON-POINTS	.180 .180 .180 .181 .152 .191 .357 .202 .191 .357 .202 .191 .132 .105 426 .326 50 426 5, 38 366
POLYGON-POINTS. Polygon-Punkte. Polyline	.180 .180 .180 .180 .152 .191 .357 .202 .191 .357 .202 .191 .132 .105 426 .326 50 426 .38 366 395
POLYGON-POINTS. Polygon-Punkte. <b>Polyline</b>	.180 .180 .180 .181 .152 .191 .357 .202 .191 .132 .105 426 .326 .326 .366 395 .318
POLYGON-POINTS	.180 .180 .180 .180 .152 .191 .357 .202 .191 .357 .202 .191 .132 .105 426 .326 .326 .366 395 .318 .305
POLYGON-POINTS. Polygon-Punkte <b>Polyline</b> Position Positionierung Positionierungshilfen Positionierungsraster Positionierungsraster Positionsangabe POSTNET Precompile Precompile Precompiler PREPPE.BAT Preprozessor 35, 36, 38, 44, 49, 51, 113, Preprozessor 35, 36, 38, 44, 49, 51, 113, Preview PREVIEW. 186, 187, 188, 223, 226, 295, Preview-ActiveX-Control PREVIEW-CONFIGURATION PREVIEW-SIZE 187,	$\begin{array}{c} .180\\ .180\\ .180\\ .180\\ .180\\ .181\\ .152\\ .191\\ .357\\ .202\\ .191\\ .357\\ .202\\ .191\\ .132\\ .105\\ 426\\ .326\\ .326\\ .366\\ 395\\ .318\\ .305\\ 305 \end{array}$
POLYGON-POINTS. Polygon-Punkte Polyline	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202 .191 .132 .105 426 .326 50 426 395 .318 .305 305 .187
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte Polyline	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202 .191 .132 .105 426 .326 .326 .326 .326 .357 .305 .318 .305 .305 .187 .321
POLYGON-POINTS Polygon-Punkte Polyline	.180 .180 .180 181 .152 .191 193 .357 .202 .191 .132 .105 426 .326 .3105 .305 .3187 .321 .310



Print	366
PRINT	275
PRINTABLE	222
PRINT-ALL	310
PrintAllPages	322
PrintCurrentPage	322
PRINT-CURRENT-PAGE	310
PRINT-DATE	170
PrintFasy Communication Area	210
PrintEasy Debugger	221
PrintEasy Dialoge	107
PrintEasy Direktive /8 56	3 61
PrintEasy Direktiven	2 00
PrintEasy Direktiven actzon	, 99 00
PrintEasy Direktiven Setzen	90 224
PrintEasy Entwicklungszentrum	324
PrintEasy Koningurationsolater	207
PrintEasy Kontrolizentrum 142, 217, 267,	331
PrintEasy Laurzeit-Komponenten	2/8
PrintEasy Migrate 103, 388,	399
PrintEasy Migrate Assistent 399,	400
PrintEasy Migrate Assistenten	389
PrintEasy Rechenleistung	407
PrintEasy Remote	405
PrintEasy Runtime-Meldungen	428
PrintEasy Source-Viewer 329,	330
PrintEasy Spy	331
PrintEasy Status	276
PrintEasy Vorschau	294
PrintEasy Vorschau als OCX / ActiveX	
Control	318
PrintEasv-Anweisungen	185
PrintEasy-Ausdruck archivieren	257
PrintEasy-CEG	
PrintFasy-Datei 186	187
PrintEasy-Dialoge	304
PrintEasy-Direktiven	40
PrintEasy-Direktiven-Datei 43 45 48	40 8 54
PrintEasy-Druckerauswahl-Dialog	2, 04 228
PrintEasy-Drucker-Dialog	220
PrintEasy-Drucker-Dialog	200
PrintEasy-Drucker-Floin	220
PrintEasy-Folischillsanzeige	220
PrintEasy-Inio	339
PrintEasy-Precomplie	», 96
PrintEasy-Seriennummer	384
PrintEasy-Status	274
PrintEasy-Syntax	110
PrintEasy-Update	273
PrintEasy-Updates	273
PrintEasy-Verzeichnis	17
PrintEasy-Vorschau 186,	187
PRINTER 150,	224
Printer-Dialog	363
PRINTER-DIALOG 139, 140, 188, 230.	231
Printerfilter	363

PrinterFilter	339
Printer-Filter 2	28, 232
Printer-Fixes	242
PRINTERNAME	236
PRINTING 186, 187, 188, 2	26, 396
PRINTORDER	224
PRINT-ORDER	150
PrintPageRange	322
PRINT-ŘANGĚ 2	27, 310
Priorität2	93, 372
PRNEASY.CFG 261, 267, 272, 3	37, 342
PRNEASY.INI	74, 374
Problem "Ungültige Installation	
Probleme mit Copy-Strecken	105
Probleme mit Hardware-Rändern	244
Probleme mit Schriftarten	109
Problemgebiete	219
PROCEDURE DIVISION 1	11. 185
Profile	359
Programmaesteuerte Konfiguration	301
Programmgruppe	. 19. 25
Programmstandards	144
Projekten	
Projektverwaltung	
Proportionalschrift	
Proportionalschriften	
Prozessor	421
Prüfziffer	132
PSI	103
PSI-Files	107
Quellcodeteile	
RADIUS	176
Rahmen 155, 168, 172, 174, 1	75, 184
Randeinstellungen	
Ränder	154
Rasterlinien1	84, 299
RAW	
RC-Datei	173
README.TXT	97
Realia	270
REALIA	48, 103
Rechteck	
Rechteck-Attribute	176
RECTANGLE	176
RECTANGLE-DEFAULTS	176
Referenz	336
REFERENZ	213
Referenznamen1	40, 142
Refresh	
REFRESH 3	07, 311
REFRESH RESOURCE 115, 119, 12	25, 128.
130, 133, 138, 141, 185	. ,
REFRESH RESOURCES ALL	291
	115



Regeln für Barcodes		131
Registrieren	384,	386
Registrierung	16,	383
Registry		266
Reihenfolge	150,	190
Reisestecker	13	3. 23
RELATED TO PAGE		192
Relative Positionierung		191
RELNOTES TXT		97
Remote mit I lser Evit		
Remote-Betrieb		110
	167	171
	167	171
	107,	111
RESOLUTION	152,	470
Resourcen-Compiler	•••••	170
		113
Ressource	•••••	115
Ressourcen	•••••	185
Ressourcen aktualisieren		185
Ressourcen initialisieren		185
Ressourcen-Definition	114,	142
Ressourcen-DLL		276
REVERSE		150
RGB-Werte	117,	118
RIGHT 159, 160, 161, 162,	168,	192
RIGHT-INDENT		184
	175	101
RIGHT-LINE 168, 172, 174,	175,	104
RIGHT-LINE 168, 172, 174, RM		270
RIGHT-LINE		270 45
RIGHT-LINE 168, 172, 174, RM RM/COBOL ROTATION	173,  	270 45 175
RIGHT-LINE	173,  172,	270 45 175 239
RIGHT-LINE	173,	270 45 175 239 239
RIGHT-LINE	173,	270 45 175 239 239 184
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275 240
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275 240 255
RIGHT-LINE	172,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275 240 255
RIGHT-LINE	173,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275 240 255 155
RIGHT-LINE	173, 172, 	270 270 175 239 239 184 132 262 334 34 263 269 275 240 255 155 185
RIGHT-LINE	173, 172, 	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275 240 255 155 184 127
RIGHT-LINE	173, 172, 	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275 240 255 155 184 127 142
RIGHT-LINE	173, 172,  175, 140,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 263 259 269 275 240 255 155 184 127 142 373
RIGHT-LINE	173, 172, 172, 153, 153, 175, 140,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 269 275 240 255 155 184 127 142 373 214
RIGHT-LINE	173, 172, 172, 153, 153, 175, 140, 172,	2700 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 255 240 255 155 184 127 142 373 2145
RIGHT-LINE	173, 172, 172, 153, 175, 140, 172, 149,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275 240 255 155 184 127 142 373 214
RIGHT-LINE	173, 172, 172, 153, 175, 140, 172, 149, 132,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 275 240 255 184 127 142 373 214 175 220 171
RIGHT-LINE	173, 172, 172, 153, 175, 140, 172, 149, 132,	270 45 175 239 239 184 132 262 334 34 263 259 269 275 240 255 184 127 142 373 214 175 220 171 120

Schriftdefinition	348,	351
Schriftenattribute		.125
Schriften-Attribute 167,	171,	289
Schriften-Einstellungen		.121
Schriften-Filter		.368
Schriftenverwaltung		.338
Schriftersetzung 217,	348,	349
Schriftersetzungen		.350
Schriftliste	348,	353
Schriftschnitt		.352
Schrifttyp	167,	353
Schriftverwaltung		.348
Schwarz-Weiß-Grafik		.291
Script		.268
Seitenausrichtung		.152
Seitenbereichsangabe		.297
Seitenbeschreibung		.225
Seitennummer	170.	296
Seitenränder 244	338.	344
Seitenwechsel	,	197
SEPARATOR		327
SET TAB		207
SHADE 168 172 174	175	184
SHADOW	,	155
SHORT-EDGE		150
	21/	215
Sicherung	18	210
Simulation	230	255
SINGLE 127	167	184
SINGLE	107,	123
Skrint-Installation		268
Softwara Lizanzvartrag	270	200
Soliwale-Lizelizveitrag	270, 107	120
SOLID	140	142
Sonderfullkilohen	140,	142
Sonstige Datelen		201
Sortierung		150
		200
	167	.320 171
SPACE-CLIP	107,	1/1
Speicheraniorderungen		.3/3
Spool-Einstellungen		.285
		.187
Spracn-Auswani		23
		.331
STACKED	168,	1/2
STAMP		.160
Stand-Alone	408,	415
Standarddrucker		.140
Standard-Drucker	228,	229
Standard-Einstellungen des Drucker	s	.241
Standardetiketten		.156
Standard-Größe der Vorschau		.187
Standard Cräße des Dekumentes		
Stanuaru-Groise des Dokumentes		.187



Standardumsetzung		389
Standardwerte		345
START AT		177
Startmenü		22
STARTS	161,	162
STARTS AT		178
Startverzeichnis	19	9, 25
Statische Texte	165.	166
Status	274.	338
STATUS	, ,	263
Statusanzeige konfigurieren		381
Statusanzeiger		274
Stempel 157	158	160
Steuerung der PrintEasy Vorschau	300,	312
	127	120
Stan hai Eablarn	121,	224
Stop bei lefee		334 224
Stop bei mios	• • • • • • • •	334 224
Stop bei warnungen	•••••	334
Strichstarke	• • • • • • • • •	127
STRIKEOUT		123
Struckturdefinitionen		388
STYLE 127,	129,	132
SUB		223
Sub-Layer		221
Suchreihenfolge		264
SUPRESS		171
SYSLOG.TXT		376
System-Default		228
SYSTEM-DEFAULT 139,	140,	229
Systemvariablen	· · · · · · · · · ·	170
Systemverwalter	338.	340
TAB-TITI F	,	223
Tabulatoren	202	207
Teil-Rahmen 168 172 174	175	184
Temp	,	34
ТЕМР	263	288
Terminal Sonvor	205,	111
Tertrinal-Server	• • • • • • • •	2/1
Testausuluck	•••••	105
	405	190
Text shash sides	105,	100
Text abschneiden	167,	1/1
		167
Textbox	167,	171
TEXT-CLIP	167,	171
TEXT-COLOR		123
TEXT-DEFAULTS		165
Texte	164,	165
TEXTLOG.TXT		376
Textmarken		390
Textrotation		346
THICK		127
THIN		127
TIF		173
TILED		154

Titelzeile der Vorschau	303
TO	187
Todsünden bei großen Dokumenten	287
Tom Character	202
Tom-Character	184
TOM Technologia	44, 149
TOM-Technologie	67 171
	328
TOP 159 160 1	84 192
TOP-LINE	75. 184
TPE	104
TPE-Files	107
TRACE	104
Trace-Listing	104
TRAILING SPACE-CLIP	167
TRANSFERTABLE	423
TRANSPARENT	174
Trennlinie	154
Trennzeichen	205
True-Color	291
Truetype	120
TrueType 109, 1	22, 353
Try&Buy-Version	12
Тур	223
Туре	269
ТҮРЕ 127, 177, 2	13, 223
Uber PrintEasy	
Uberlagerungen 1	67, 171
Upersetzung der Sourcen	
UCCEAN 128	132
	204 77 190
Umwandlung ACLICOROL GT ab 5.1	11, 100
Umwandlung ACUCOBOL-GT ab 5.1.	
Umwandlung CA-Realia	
	<u>1</u> 0
	49
Umwandlung RM/COBOL	49 . 36, 38 46, 96
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL	49 . 36, 38 . 46, 96 . 55
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0	49 . 36, 38 . 46, 96 55 55
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0 Umzustellende Datei	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0 Umzustellende Datei UNDERLINE	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 123
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0 Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 123 272
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0 Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation ungültiges Papier	49 . 36, 38 . 46, 96 55 400 123 272 134
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0 Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation Ungültiges Papier Unicode-Zeichen	49 . 36, 38 . 46, 96 55 400 123 272 134 206
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0 Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation ungültiges Papier Unicode-Zeichen unsichtbaren Text	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 123 272 134 206 255
Umwandlung NetExpress Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0 Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation ungültiges Papier Unicode-Zeichen unsichtbaren Text Unterschiedliche Versionsstände	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 123 272 134 206 255 243
Umwandlung NetExpress. Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0. Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation ungültiges Papier Unicode-Zeichen unsichtbaren Text. Unterschiedliche Versionsstände. Unterstreichung	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 123 272 134 206 255 243 123
Umwandlung NetExpress. Umwandlung RM/COBOL Umwandlung Visual COBOL Umwandlung Workbench 4.0. Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation ungültiges Papier Unicode-Zeichen unsichtbaren Text. Unterschiedliche Versionsstände Unterstreichung UP	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 123 272 134 255 243 23 72, 175
Umwandlung NetExpress. Umwandlung RM/COBOL. Umwandlung Visual COBOL. Umwandlung Workbench 4.0. Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation ungültiges Papier Unicode-Zeichen unsichtbaren Text. Unterschiedliche Versionsstände. Unterstreichung UP 	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 123 272 134 206 255 243 123 72, 175 132
Umwandlung NetExpress. Umwandlung RM/COBOL. Umwandlung Visual COBOL. Umwandlung Workbench 4.0. Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation ungültiges Papier Unicode-Zeichen unsichtbaren Text. Unterschiedliche Versionsstände. Unterstreichung UPCA UPCE	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 123 272 134 206 255 243 123 72, 175 132 132
Umwandlung NetExpress. Umwandlung RM/COBOL. Umwandlung Visual COBOL. Umwandlung Workbench 4.0. Umzustellende Datei UNDERLINE Ungültige Installation ungültiges Papier Unicode-Zeichen unsichtbaren Text. Unterschiedliche Versionsstände. Unterstreichung. UP UPCA UPCE UPC-Notches	49 . 36, 38 . 46, 96 55 35 400 23 272 123 272 134 206 255 243 123 72, 175 132 132 131



Urheberrecht		281
USE		158
User Exit		417
User Exits		405
USER-AREA		420
UserExit		421
UserExitInfo		421
USERINSERT	393.	397
User-Insert-Datei	,	400
USING	174.	175
Variablen	,	165
Varianten der Druckerauswahl		228
Verschiedene Betriebssysteme		243
Verschiedene Sprachen		243
VERTIACI ALIGNMENT		184
VERTICAL CONTENTS-ALIGNMEN	T	174
175	• • • • • •	174,
VERTICAL DIALOG-POSITION		186
VERTICAL POSITION	159	160
	100,	154
Vertikale Ausrichtung		184
Vertikale Positionierung 159 160	161	162
Verwerfen des Dokumentes	101,	201
Verzeichnis		197
	•••••	5/
Visual Cobol	•••••	J4 270
Vardafinition dar Varachau	•••••	205
Vordergrundforbe	 1 <i>1 1</i> 1	140
Vorgebeneweige	144,	149
Vorgesehelteter DPINTER DIALOC		110
Vorgeschalleler PRINTER-DIALOG	 	2004
Vorschaukenfiguration	200,	294
Vorschaukonliguration	338,	341
Vorwards	•••••	290
	•••••	214
		429
		214
warnungen	336,	429
warnungen filtern	•••••	380
vvarnungstilter		339
Wasserzeichen	158,	159
WAIERMARK	159,	163
vveitere Informationen	•••••	97
vverkzeuge		328
WHENEVER PE-ERROR	214,	391
WHENEVER PE-ERROR CONTINU	E	215
WHENEVER PE-INFO		214

WHENEVER PE-WARNIG CONTIN	UE	.215
WHENEVER PE-WARNING	214,	391
WHENEVER-Klausel	· · · · · · · · · ·	.214
Widestvled-Line		.126
WIDTH 127, 137, 161, 162, 167,	171.	203
WIDTH-Angabe	,	.203
WIN INI	251	264
WINDING	,	.180
WINDOWED	187	311
Windows-Drucker-Dialog	,	228
Windows-Druckername		140
Windows-Standard-Drucker-Dialog		237
WITH GUTTER		154
		167
		107
Workbanch	105	112
WorkBonch	105,	270
Workbanah 4.0	•••••	.270
	•••••	166
	 	.100
WORKING-STORAGE SECTION	111,	144,
158, 164, 165, 175, 176, 177, 180	1, 190	) 04 E
WRITE LOGFILE	214,	215
X, y-Position	•••••	.193
Zebra-Muster		.358
Zeichenabstand	123,	352
Zeichnungsobjekte		.164
Zeige Standard-Dialog		.214
Zeilen		.184
Zeilenabstand	167,	184
Zeilen-Attribute		.184
Zeilenumbruch		.205
zentraler Applikationsserver 409,	410,	411
zentraler Kombiserver	412,	413
zentraler PE-Printserver	410,	411
Zielordner		22
ZoomIn		.323
Zoom-In		.296
ZOOM-IN		.309
ZoomOut		.323
Zoom-Out		.296
ZOOM-OUT		.309
Zurück		.296
Zusammenhalten von Wörtern		.205
Zusätzliche Layer		.223
Zweckform	156,	269
Zwischenraum	· · · · · · · · ·	.154